


## TL SCORE






Si utilizza il Training Load come indice di volume poiché quantifica il carico fisiologico reale, ponderando il lavoro svolto con la sua intensità. A differenza della distanza lineare, esso cattura tutto lo stress meccanico (frenate, cambi direzione) che non genera spostamento, fornendo l'unica misura accurata della spesa sistemica complessiva dell'atleta.

## Max Efforts Trends





Calcolato effettuando la media delle percentuali di mantenimento di **Velocità, Accelerazione e Decelerazione massime** di ogni round rispetto ai valori di picco del round migliore.

**EDI > 95%**: Atleta esplosivo resistente. Il Sistema Nervoso Centrale (SNC) mantiene alte le prestazioni.

**EDI < 90%** ma "TL Score" alto: L'atleta sta facendo "Diesel". Mantiene il volume di lavoro (corre tanto), ma ha perso le qualità neuromuscolari fini. Sta diventando lento.


**Crollo della sola DecMax**: Questo è il Red Flag più importante. Se AccMax è stabile ma DecMax crolla, l'atleta non riesce più ad assorbire l'energia cinetica. I muscoli frenanti (spesso catena posteriore o quadricipite in eccentrica) sono in difficoltà. Rischio infortunio alto.


# TL HIGH >1,5G





Si analizza il Volume per quantificare la produzione totale di lavoro intenso, mentre la % Tempo serve a valutarne la densità rispetto alla durata del round. L'analisi combinata permette di capire se il calo prestativo è dovuto a una minore capacità di generare carico (calo del Volume) o a una diluizione dell'intensità nel tempo (calo della %), isolando l'efficienza reale dell'atleta

# TOTAL PERFORMANCE SCORE (TPS)




| | Indice Volume Intenso % (Acc+Dec) | Indice Picco di Intensità % (TLMax 30") | TPS |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 100 | 100 | 100 |
| Round 2 | 100 | 94 | 97 |
| Round 3 | 80 | 96 | 88 |
| Round 4 | 80 | 91 | 86 |
| Round 5 | 40 | 87 | 64 |
| Round 6 | 40 | 93 | 66 |

**Indice Volume Intenso %:** È il rapporto percentuale tra la somma delle azioni intense (Acc + Dec) del round attuale rispetto a quelle del **Round Migliore**(considerato il 100%).

**Indice Picco di Intensità %:** È il rapporto percentuale del valore **TLmax (30sec)** del round attuale rispetto al valore registrato nel **1° Round**.

**Total Performance Score:** È la **media aritmetica** dei due indici precedenti, unendo quantità (Volume)e qualità (Picco) in un unico punteggio di efficienza esterna.

È l'indice di **efficienza globale** sotto sforzo: indica in percentuale quanto l'atleta riesce a mantenere intatta la sua prestazione (mix di volume e intensità) rispetto alla freschezza iniziale.

**Come si legge**

**> 90%:** Eccellente resistenza (il rendimento resta costante).

**< 80%:** Crollo fisico evidente



3


# MOVE Test


*Neuro-Mechanical Fatigue Profiling*

12/12/25

**Cobolli**

## CMJ





Si analizza il Volume per quantificare la produzione totale di lavoro intenso, mentre la % Tempo serve a valutarne la densità rispetto alla durata del round. L'analisi combinata permette di capire se il calo prestativo è dovuto a una minore capacità di generare carico (calo del Volume) o a una diluizione dell'intensità nel tempo (calo della %), isolando l'efficienza reale dell'atleta

## CMJ INTERNAL SCORE

| | CMJ cm | CMJ Power | CMJ Score % (Internal Load) |
|---|---|---|---|
| PRE TEST | 38 | 4576 | |
| Round 1 | 38 | 4255 | 85 |
| Round 2 | 38 | 4594 | 85 |
| Round 3 | 41 | 4827 | 92 |
| Round 4 | 43 | 5079 | 96 |
| Round 5 | 45 | 5234 | 100 |
| Round 6 | 44 | 5183 | 98 |




È l'indicatore dello **stato neuromuscolare residuo**: rappresenta la percentuale di capacità esplosiva (Altezza o Potenza) che l'atleta riesce a conservare rispetto al salto iniziale effettuato a riposo (100%).

**1. ZONA VERDE (> 95%): Alta Readiness & Resilienza**

**2. ZONA GIALLA (90% - 95%): Fatica Funzionale**

**3. ZONA ROSSA (< 90%): Inibizione Neurale (Neural Dampening)**

**Diagnosi: Alto Rischio Infortunio.** Se l'atleta continua a correre forte (Carico Esterno alto) con un CMJ Internal Score in zona rossa, sta compensando con altri gruppi muscolari o sovraccaricando le articolazioni, poiché i muscoli propulsori primari non riescono più ad assorbire e generare forza elasticamente.

***Altezza vs Potenza**

Per una lettura davvero approfondita, osserva la discrepanza tra i due parametri che compongono lo score:

**Se cala la Potenza ma l'Altezza regge:** L'atleta sta modificando la strategia di salto (aumenta il tempo di spinta per saltare uguale). È il primo segnale di **fatica nascosta**.

**Se l'Altezza cala (↓) ma la Potenza è stabile/alta (↑),** significa che l'atleta sta producendo molta forza ma la sta "sprecando"

**Se calano entrambi:** Esaurimento neuromuscolare completo.

**Se i valori salgono:** L'atleta ha avuto bisogno di eseguire più Jump per raggiungere il suo picco (può essere dovuto alla gestione dei salti o ad una scarsa capacità di partire al massimo)

# GLOBAL RESILIENCE SCORE (GRS)

| | Total Perfomance Score | CMJ Internal Score | GRS |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 100 | 85 | 92 |
| Round 2 | 97 | 85 | 91 |
| Round 3 | 88 | 92 | 90 |
| Round 4 | 86 | 96 | 91 |
| Round 5 | 64 | 100 | 82 |
| Round 6 | 66 | 98 | 82 |




Fonde in un unico valore la prestazione esterna (il lavoro svolto di corsa) e la risposta interna (la capacità neuromuscolare residua nel salto). Rappresenta la **"percentuale di batteria totale"** che rimane all'atleta: ci dice se l'organismo sta rispondendo allo stress in modo compatto o se sta cedendo strutturalmente.

**Come si legge**


🟢 **> 90% (Zona Elite - Alta Resilienza) Significato:** Lo stato della "batteria" dell'atleta è ottimale **Diagnosi:** I sistemi metabolico e nervoso lavorano in perfetta sinergia. L'atleta mantiene alti volumi di corsa e salta ancora con potenza quasi massimale. È pronto per competere ai massimi livelli.

🟡 **80% - 90% (Zona Fatica - Gestibile) Significato:** L'atleta sta subendo il carico, ma "regge". **Diagnosi:** È il normale decadimento prestazionale dovuto a un test massimale. C'è stanchezza, ma non c'è rischio immediato di rottura. La prestazione è in calo ma sotto controllo.

🔴 **< 80% (Zona Failure - Crollo Sistemico) Significato:** L'atleta è "svuotato" (System Failure). **Diagnosi:** Situazione critica. L'atleta non riesce più né a correre ai ritmi richiesti, né a generare forza nel salto. Le riserve energetiche e nervose sono esaurite. Continuare su questi livelli porta a

# PHYSIOLOGICAL COST INDEX (PCI)

| | Total Perfomance Score | CMJ Internal Score | PCI |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 100 | 85 | 15 |
| Round 2 | 97 | 85 | 12 |
| Round 3 | 88 | 92 | -5 |
| Round 4 | 86 | 96 | -10 |
| Round 5 | 64 | 100 | -36 |
| Round 6 | 66 | 98 | -32 |




È l'indicatore di **efficienza neuro-meccanica** (o Disaccoppiamento). Misura la discrepanza tra il calo della capacità interna (Salto/Sistema Nervoso) e il calo della prestazione esterna (Corsa/Output).

**Come si legge** Il valore deriva dalla differenza tra il calo del salto e il calo della corsa (DropInt−DropExt).

⚪ **~ 0 (Equilibrio - Fatica Coerente) Significato:** L'atleta è "onesto". La sua prestazione di corsa cala di pari passo con l'affaticamento neuromuscolare. **Diagnosi:** Gestione dello sforzo ideale. L'atleta sta spingendo esattamente quanto il suo corpo permette.

🟠 **Valori POSITIVI ALTI (es. +10/+20: High Cost) Significato: Overreaching (Allarme).** Il calo interno è molto più grave del calo esterno. **Diagnosi:** L'atleta sta "correndo sopra i problemi". Mantiene i ritmi di corsa (magari per forza di volontà) ma il suo sistema neuromuscolare è in difficoltà (il salto è peggiorato).

*Rischio:* rischio di infortunio muscolare perché sta forzando su strutture non più protette dalla reattività neurale.

🔵 **Valori NEGATIVI (es. -10/-20: Low Cost) Significato: Underperforming (Risparmio).** Il calo esterno è molto più grave del calo interno. **Diagnosi:** L'atleta ha smesso di correre, ma le gambe sono ancora forti (salta ancora bene).

*Causa:* Limite puramente metabolico scarsa motivazione o strategia di pacing troppo conservativa. L'atleta è "sicuro" ma improduttivo.

# Analisi M0V3 TENNIS TEST

**Analisi per:** Flavio Cobolli **Data Test:** 12 Dicembre 2025 **Protocolli Eseguiti:**
**M0V3 Tennis Test:** Fatica Neuro-Meccanica Specifica (4 Rounds x 6 Times).
**R.A.A. Test (Corrected):** Repeated Acceleration Ability (8 x 15m, 30" rec).

**2. Dashboard Prestativa (Aggiornata)**

| Test | Parametro Chiave | Valore Rilevato | Rating | Note |
|---|---|---|---|---|
| M0V3 Tennis | GRS (Resilienza) | 66% (Round 6) | 🔴 | Crollo della resilienza globale nel finale (da 91% a 66%). |
| M0V3 Tennis | PCI (Costo) | -32 (Low Cost) | 🔴 | Disaccoppiamento negativo. L'atleta smette di correre ma mantiene il salto. |
| M0V3 Tennis | EDI (Esplosività) | 95.7% | 🟢 | Eccellente mantenimento delle qualità neuromuscolari (Vmax/Acc/Dec). |
| R.A.A. (8x15m) | Fatigue Index Vel | 7% | 🟡 | Dato Corretto: Indice medio/buono (era 17%). Buona tenuta sulla velocità. |
| R.A.A. (8x15m) | Fatigue Index Acc | 6% | 🟡 | Dato Corretto: Indice medio. Buona capacità di accelerazione ripetuta. |
| R.A.A. (8x15m) | Efficienza Tecnica | 0.8 (Critico) | 🔴 | Rottura della tecnica di corsa (compensazione) nonostante la tenuta prestazionale. |

**3. Analisi Tecnica Dettagliata**

**A. R.A.A. Test (8 x 15m): Buona "Benzina", Tecnica Instabile**

La correzione dei dati ribalta la diagnosi metabolica:

**Tenuta Metabolica (Fatigue Index):** Con un indice di fatica del **7% sulla Velocità** e del **6% sull'Accelerazione**, Flavio dimostra una capacità metabolica **solida**. Non è un atleta che "scoppia" energeticamente; riesce a mantenere output elevati (Vmax media alta) per tutte le 8 ripetizioni.

**Problema Tecnico (Efficienza):** Il vero problema è *come* ottiene questo risultato. L'indice di efficienza crolla a **0.8** nell'ultimo sprint (zona critica >0.5).

**Significato:** Per mantenere i tempi (prestazione esterna), l'atleta sta "barando" biomeccanicamente (probabilmente accorciando il passo, aumentando la frequenza o modificando l'assetto del busto). Questo aumenta il costo meccanico e il rischio infortunio, anche se il cronometro è buono.

**B. M0V3 Tennis Test: Il Paradosso del "Risparmio"**

Il test specifico conferma il trend di un atleta esplosivo che si "spegne" mentalmente o strategicamente, non fisicamente.

**Explosivity Decay Index (EDI) 95.7%:** Flavio è un "Atleta Esplosivo Resistente". Il suo sistema nervoso centrale (SNC) non va in crash. Mantiene i picchi di velocità, accelerazione e frenata quasi intatti fino alla fine.

**Crollo del Volume (TPS) e PCI Negativo:**

Dal Round 5, il **Total Performance Score** crolla al **64%**. Flavio smette di coprire campo.

Il **PCI scende a -36 e -32**. Questo "Low Cost" indica che l'atleta ha *smesso di correre* (calo esterno) mentre le sue gambe erano ancora fresche (CMJ Score 98-100%).

**Diagnosi:** Non è un limite fisico strutturale (altrimenti crollerebbe anche il salto o l'EDI). È un limite di **capacità di lavoro (Work Capacity)** o una strategia di gestione dello sforzo troppo conservativa ("Underperforming").

**4. SUGGERIMENTI OPERATIVI (Aggiornati)**

Alla luce dei nuovi dati (buona tenuta RAA, ottimo EDI, ma scarso Volume nel M0V3), l'intervento cambia focus:

**1. Incremento della "Work Capacity" (Volume ad Alta Intensità)**

**Obiettivo:** Insegnare all'atleta a non crollare nel volume di gioco (TPS) quando l'intensità è alta. Non serve lavorare sulla velocità pura (che tiene bene), ma sulla **densità**.

**Intervento:** "Density Sets". Esempio: Ripetere blocchi di lavoro specifici (cesti o navette) riducendo progressivamente i recuperi, costringendolo a mantenere il ritmo anche quando vorrebbe rallentare. Il focus non è il picco, ma la media.

**2. Stabilizzazione Tecnica sotto Fatica**

**Obiettivo:** Correggere la "Rottura Tecnica" (Efficienza 0.8) vista nell'RAA.

**Intervento:** Lavori di **Fatigue Run**. Eseguire sprint massimali (es. 20m) *immediatamente dopo* un pre-stancaggio localizzato (es. 20 squat jump o 30" di wall sit), con feedback immediato sulla forma di corsa (ginocchia alte, contatto avampiede). Deve imparare a correre "pulito" anche con le gambe piene di lattato.

**3. Sblocco del "Freno a Mano" (Pacing)**

**Obiettivo:** Eliminare il PCI negativo. L'atleta deve "spendere" tutto il potenziale che ha.

**Intervento:** Allenamenti a target variabile. Invece di chiedere "fai 10 scatti", chiedere "copri la massima distanza possibile in 10 minuti" (o format simili a tempo), monitorando che il decadimento non sia volontario.

**4. Conferma Forza Eccentrica**

La stabilità della **DecMax** (frenata) e dell'**EDI** conferma che la struttura muscolare è protetta. Non sono necessari lavori extra di volume su questo, solo mantenimento (richiami di forza eccentrica).