Sesión #17: Configuración Wi-Fi con Autenticación de Servidor RADIUS

Duración: 2 Horas

Objetivos del Laboratorio:

En este taller, los participantes aprenderán a:

• Implementar un sistema de autenticación centralizado mediante un servidor RADIUS: Configurar y activar un servidor RADIUS en un entorno de red simulado utilizando Packet Tracer, con el fin de centralizar la autenticación de usuarios que acceden a la red Wi-Fi.

 Configurar un punto de acceso inalámbrico seguro utilizando WPA2-Enterprise: Establecer un punto de acceso inalámbrico en Packet Tracer que utilice el método de autenticación WPA2-Enterprise, integrando el servidor RADIUS para la gestión de las credenciales de los usuarios.

 Verificar y evaluar la autenticación de usuarios mediante el servidor RADIUS: Realizar pruebas de conexión desde diferentes dispositivos cliente, autenticando usuarios en la red Wi-Fi a través del servidor RADIUS y revisando los registros de acceso para validar la seguridad y eficacia del sistema.

Materiales Necesarios:

- Computador con acceso a internet.
- Cisco Packet Tracer instalado.
- Academia Cisco (Netacad.com): Para la actividad complementaria.
- **GitHub**: Para el repositorio (opcional, pero recomendado para la gestión de laboratorios).
- Manual del usuario: Este documento con instrucciones detalladas para cada paso del taller.

Estructura del Laboratorio:

1. Preparar el Entorno de Red

Este paso te guía en la configuración de la infraestructura básica en Packet Tracer.

Agrega un Switch:

- Abre Packet Tracer y selecciona un **Switch** de la sección de dispositivos de red (por ejemplo, el modelo 2960).
- Colócalo en el espacio de trabajo.

Agrega un Servidor RADIUS:

- Selecciona un Server de la sección de dispositivos finales (End Devices).
- Colócalo en el espacio de trabajo.
- Conecta el Servidor al Switch usando un cable de cobre directo (Copper Straight-Through). Elige FastEthernet0 en el servidor y una de las interfaces FastEthernet en el switch.

Configura la IP del Servidor:

- Haz clic en el Servidor.
- Ve a la pestaña Config.
- En la sección **SETTINGS**, selecciona **Global Settings**.
- Asigna una IP estática al servidor, por ejemplo, 192.168.1.10.
- Configura la máscara de subred: 255.255.255.0.
- Configura la puerta de enlace predeterminada (Gateway): 192.168.1.1 (o la que uses en tu red).
- También puedes ir a la pestaña Desktop > IP Configuration y configurar la IP allí de forma gráfica.

2. Configuración del Servidor RADIUS

En este paso, activarás y configurarás el servicio RADIUS en el servidor.

- Haz clic en el Servidor.
- Ve a la pestaña Services.
- En la lista de servicios disponibles, busca y selecciona AAA (Authentication, Authorization, and Accounting).
- Dentro de AAA, activa el servicio RADIUS si no está activado.
- Configura los clientes (dispositivos que utilizarán el servidor RADIUS):

- En la sección Client Setup, introduce la dirección IP del cliente (que será la IP del Access Point), por ejemplo, 192.168.1.2.
- Establece una Shared Secret (clave compartida) que se usará para la autenticación segura entre el Access Point y el servidor RADIUS. Por ejemplo, 123456.
- Haz clic en Add para añadir este cliente.

Agregar Usuarios:

- En la sección **User Setup**, añade los usuarios que se autenticarán contra el servidor RADIUS para acceder a la Wi-Fi.
- o Introduce un **Username**, por ejemplo, **user1**.
- o Introduce una **Password**, por ejemplo, **123456**.
- Haz clic en Add. Puedes agregar más usuarios si lo deseas (e.g., user2, user3).

3. Configuración del Access Point

Ahora configurarás el Access Point para que use WPA2-Enterprise y se conecte al servidor RADIUS.

Coloca un Access Point en el Entorno:

- Ve al panel de dispositivos, en la categoría Wireless Devices.
- Elige el dispositivo Access Point PT (o Access Point PT-AIR para configuraciones avanzadas).
- Arrastra el Access Point al área de trabajo.

Conecta el Access Point al Switch:

 Utiliza un cable de cobre directo (Copper Straight-Through) para conectar el puerto Port 1 del Access Point al Switch de la red.

Configura la IP del Access Point:

- Haz clic en el Access Point.
- Ve a la pestaña Config.
- En la sección Interface, selecciona Port 1 (que es la interfaz cableada).

- Asigna una IP estática al Access Point, como 192.168.1.2.
- Configura la máscara de subred: 255.255.255.0.
- Configura la puerta de enlace predeterminada (Gateway): 192.168.1.1.

Configura la Red Wi-Fi en el Access Point:

- En el mismo menú de **Config**, selecciona la opción **Port 1** (que es la interfaz inalámbrica).
- En la sección **PORT STATUS**, asegúrate de que esté **On**.
- En **SSID**, asigna el nombre para la red Wi-Fi, por ejemplo, **WIFI_Empresa**.
- Cambia el modo de autenticación a WPA2-Enterprise.
- En el campo **RADIUS Server IP**, coloca la IP del servidor RADIUS que configuraste: **192.168.1.10**.
- En el campo Shared Key (o Shared Secret), introduce la misma clave compartida que estableciste en el servidor RADIUS: 123456.

4. Configuración del Cliente (PC o Laptop)

Este paso implica preparar un dispositivo cliente para conectarse a la red Wi-Fi segura.

Coloca un Cliente Inalámbrico en el Entorno:

- Arrastra una Laptop o una PC de la sección de End Devices al espacio de trabajo.
- Importante: Asegúrate de que el dispositivo tenga un adaptador inalámbrico. Si no, puedes añadir uno:
 - Haz clic en la Laptop/PC.
 - o Apaga el dispositivo (botón de encendido/apagado).
 - Retira el módulo FastEthernet (si lo tiene) y arrastra un módulo
 WPC300N (adaptador inalámbrico) en su lugar.
 - Enciende el dispositivo.

Configura el Cliente para Conectarse a la Red Wi-Fi:

- Haz clic en el cliente (Laptop/PC).
- Ve a la pestaña Desktop.
- Selecciona la opción PC Wireless.
- En la pestaña Connect, haz clic en el botón Connect.
- Deberías ver la red WIFI_Empresa. Selecciónala y haz clic en Connect.
- Se te pedirá que introduzcas las credenciales.
 - o En el campo Username (Nombre de usuario): user1.
 - o En el campo Password (Contraseña): 123456.
- Haz clic en Connect.

5. Verificación de la Conexión y Comprobación de Autenticación

Es el momento de verificar si todo funciona correctamente.

Conectar el Cliente a la Red:

- Si las credenciales son correctas y todas las configuraciones previas se hicieron bien, el cliente intentará autenticarse con el servidor RADIUS y se conectará con éxito a la red Wi-Fi.
- Verifica visualmente la conexión: el cliente debería mostrar una línea inalámbrica discontinua que lo conecta al Access Point.

Comprobar Registros en el Servidor:

- Vuelve al Servidor RADIUS.
- Ve a la pestaña Services.
- Selecciona AAA.
- Revisa la sección AAA RECORDS (o RADIUS Log) en la parte inferior. Deberías ver un registro que indica si el acceso del user1 fue Allowed (permitido) o Denied (denegado).

6. Opcional: Análisis de Tráfico con Wireshark

Si deseas monitorear el tráfico para entender el proceso de autenticación.

- En Packet Tracer, puedes usar la herramienta **PDU Simple (Simple PDU)** para enviar paquetes de ping y observar el tráfico, o arrastrar un dispositivo con capacidad de monitoreo.
- Una forma más avanzada (fuera de Packet Tracer directamente, a menos que uses una VM con Wireshark real) sería si tuvieras este entorno en máquinas virtuales, podrías abrir Wireshark en el servidor, seleccionar la interfaz de red y capturar el tráfico para observar los paquetes de autenticación RADIUS (protocolo AAA).