# Programowanie Współbieżne


Wzajemne wykluczanie

# Sformułowanie problemu

Każdy z dwóch procesów P1 i P2 wykonuje w nieskończonej pętli program składający się z dwóch części: Strefy krytycznej (odpowiednio kryt1 i kryt2) oraz strefy lokalnej (lok1 i lok2), stanowiącej resztę programu. Wykonanie kryt1 i kryt2 nie może odbywać się równocześnie.

Przykład zaczerpnięty z książki M. Ben-Ari "Podstawy Programowania Współbieżnego"







- Eskimos P1" będącym procesem 1 oraz "P2" proces drugi.
- protokołowe igloo zawierające tabliczkę "czyja\_kolej" z wąskim wejściem (arbiter pamięci) tak że w danym momencie w igloo mieści się tylko jeden Eskimos.
- mamy też strefę krytyczną do której może się udać tylko jeden proces (załóżmy że jest tam P1)

- Proces P2 czekający na swoją kolej bezczynnie chodzi dookoła igloo
- i co jakiś czas zagląda do środka czy przypadkiem nie jego kolej (aktywne sprawdzanie)
- nagle wraca proces P1 i zapisuje na tabliczce 2
- gdy proces P2 zagląda widzi że na tabliczce pojawił się jego numer

```
1. Próba
program pierwsza_proba;
var czyja_kolej : integer;
procedure p1;
begin
   repeat
       while czyja_kolej=2 do {nic}; {aktywne czekanie}
       kryt1; { wejście do sekcji krytycznej1}
       czyja_kolej:=2;
       lok2; { wejście do swojej sekcji lokalnej
   until false {bez końca}
end:
procedure p2;
begin
   repeat
       while czyja_kolej=1 do {nic}; {aktywne czekanie}
       kryt2; { wejście do sekcji krytycznej1}
       czyja_kolej:=1;
       lok2; { wejście do swojej sekcji lokalnej
   until false {bez końca}
end:
BEGIN
   czyja_kolej=1;
   cobegin
       p1;p2;
   coend:
```

FND

Program spełnia wymagania wzajemnego wykluczania bo:

- proces P1 wchodzi do strefy krytycznej gdy czyja\_kolej=1, to jest zmienna gdzieś w pamięci dzielonej
- wartość czyja\_kolej pozostaje nie zmieniona aż do momentu gdy proces opuści sekcje krytyczną, do tego momentu drugi proces nie zostanie dopuszczony do sekcji krytycznej

#### Blokada nie możliwa bo:

- czyja\_kolej przyjmuje wartości 1 lub 2 więc zawsze jeden proces będzie w stanie kontynuować swoją pracę, nie jest możliwe by oba procesy utknęły w pętli while
- ponieważ wykonanie każdej instrukcji w programie zabierze skończoną ilość czasu to w skończonym czasie dojdzie do zamiany miejscami nie dojdzie do zagłodzenia

#### Wady:

- Procesy nie są luźno połączone
  - Gdy jeden proces 100 razy na dzień a drugi tylko 1, równamy to wolniejszego.
  - Gdy jeden proces zginie (nawet poza strefą krytyczną) to ten drugi automatycznie jest blokowany.

- mamy 2 oddzielne igloo (zmienne globalne) C1
   i C2
- jeżeli proces P1 jest w swojej strefie krytycznej to C1 = 0
- jeżeli jest poza strefą krytyczną to C1=1
- P2 sprawdza czy C1 = 1 jak tak to sobie idzie do strefy krytycznej a sam u siebie zmienia na C2 = 0

```
Program druga_proba;
                                          Pomiędzy while i
var c1,c2:integer;
                                          przypisaniem może
procedure p1;
begin
                                          upłynąć dowolnie długa
   repeat
                                          chwila. Jest możliwość że
       while c2=0 do:
       c1:=0;
                                          oba procesy znajdą się w
       kryt1;
       c1:=1;
                                          sekcji krytycznej!
       lok1;
                                       BEGIN
   until false
                                          c1:=1;
end;
                                          c2:=1;
                                          cobegin;
procedure p2;
                                              p1;p2;
begin
                                          coend;
   repeat
                                       END.
       while c1=0 do;
       c2:=0;
       kryt2;
       c2:=1;
       lok2;
   until false
end.
```

```
Program druga_proba;
var c1,c2:integer;
procedure p1;
begin
   repeat
       c1:=0;
       while c2=0 do;
      kryt1;
       c1:=1;
       lok1;
   until false
end;
procedure p2;
begin
   repeat
     c2:=0;
      while c1=0 do;
      kryt2;
       c2:=1;
       lok2;
   until false
end:
```

Pomiędzy przypisaniem i while może upłynąć dowolnie długa chwila. Jest możliwość że oba procesy się zablokują!

```
BEGIN
    c1:=1;
    c2:=1;
    cobegin;
       p1;p2;
    coend;
END.
```

- Wprowadzamy rozwiązanie że <u>proces chwilowo</u> <u>rezygnuje z chęci wejścia</u> do strefy aby dać szanse drugiemu procesowi.
- P1 zapisuje C1:=0 jeżeli w C2 też jest 0 to wraca i wymazuje C1 dając C1=1

```
procedure p2;
program czwarta_proba;
                                         begin
var c1, c2:integer;
                                            repeat
procedure p1;
                                                c2:=0;
begin
                                                while c1 = 0 do
   repeat
                                                   begin
       c1:=0:
                                         c2:=1;
       while c2 = 0 do
                                         { przez kilka chwil nic nie
          begin
                                         rob}
              c1:=1;
                                         c2:=0;
              {przez kilka chwil
                                                   end:
nic nie rob}
                                                kryt2;
              c1:=0;
                                                c2:=1;
          end;
                                                lok2;
       kryt1;
                                            until false;
       c1:=1;
                                         end;
       lok1;
   until false;
                                         BEGIN
end:
                                            c1:=1;
                                            c2:=2;
                                            cobegin;
```

p1:p2:

Rozwiązanie prawie idealne, jednak istnieje taki nieszczęśliwy przeplot, że będą sobie ustępować w nieskończoność.

# Algorytm Dekkera

#### Połączenie 1 i 4 rozwiązania

- w pierwszym była możliwość utraty klucza i czekanie na wolniejszy proces
- w czwartym możliwość bezustannego wymieniania się
- Dodane Igloo rozjemcze "czyja\_kolej" ale używane tylko wtedy gdy w obu C1 i C2 jest 0.

Algorytm Dekkera

```
Program Dekker;
var czyja_kolej:integer;
   C1, C2: integer;
Procedure p1;
begin
   repeat
      c1:=0;
      while c2=0 do
         if czyja_kolej=2 then
            begin
               c1:=1;
               while czyja_kolej=2 do;
                c1:=0;
            end;
      kryt1;
      czyja_kolej:=2;
      c1:=1;
      lok1;
   until false
end;
```

# Algorytm Dekkera

- gdy p1 zapisze c1=0 a następnie stwierdzi że p2 też zapisał c2=0 to idą na konsultacje do rozjemcy
- jeżeli rozjemca ma 1 to idzie p1 a p2 musi ustąpić,
- gdy p1 skończy to nie tylko w c1 pisze 1 ale i w czyja\_kolej pisze 2.