datalab 报告

姓名: 吴政坤

学号: 2023202317

总分	bitXor	logtwo	byteSwap	reverse	•••
36	1	4	4	3	

test 截图:

解题报告

1.bitXor

~(~x & ~y): x 和 y 中至少有一个为1的位置。

~(x & y): x 和 y 中至少有一个为0的位置。

~(~x & ~y) & ~(x & y): x 和 y 中一个为0,另一个为1的位置,这正是异或操作的定义。

2.samesign

0代表正,1代表负

先判断特殊情况: (0,0) 返回1; (0,1)=0,(0,0)=1

一般情况下,同符号返回1,不同返回0;

(!x & !y) 判断x、y是否均为0

((x ^ 0) && (y ^ 0))判断x、y中是否有且只有一个0

!((x >> 31) ^ (y >> 31)) 同符号返回1, 不同返回0

3.logtwo

检查最高位是否在16位以上,如果是, result+16, 以此类推; 若最高位多于16位, v就右移16位, 否则右移0位, 以此类推

例如:

int shift16 = (v > 0xFFFF) << 4;

result |= shift16;

v >>= shift16;

同理,将result和shift8,shift4,shift2进行相同的运算

最后一步: result |= (v > 0x1);

4.byteSwap

题目要做第n,m个字节的交换,利用掩码mask1=0xff; mask2 = ~((0xff << n) | (0xff << m)); mask2的作用是是把<math>x中第n,m的字节清为0。

先 n <<= 3; m <<= 3; 将m,n乘8, 方便与掩码&

再int temp = (((mask1 & (origin_x >> m)) << n) | ((mask1 & (origin_x >> n)) << m));此步骤实现temp=2 个字节到达互换后的位置

再 x &= mask2; 用mask2把x中n,m的字节清为0

最后x |= temp;完成互换

5.reverse

通过循环32次,逐位x 的每一位移动到 result 的相应位置。我觉得这个思路比较巧妙。 每次循环中,将 x 右移一位,将 result 左移一位,并将 x 的最低位添加到 result 的最低位。 当 x 变为0时,循环结束,result 即为反转后的结果。 为了减少操作数,使用分治法,逐步将32位分成更小的部分,然后逐级反转。

6.logicalShift

利用掩码 int mask=0xffffffff>>n;从左往右前n位是0,后32-n位是1 result=(x>>n)&mask

7.leftBitCount

运用并行的思想,先判断前16位是否全为1,若是,count+=16,然后x<<16;若否,则进入下一个判断,x<<count16

再判断前8位是否全为1, 若是, count+=8,然后x<<8;

再判断前4位是否全为1, 若是, count+=4,然后x<<4;

以此类推一直到判断前一位是否为1

例如:

```
int mask = 1 << 31;
count16 = (!(~(x & (mask >> 15)) >> 16)) << 4;
count += count16;
x <<= count16;</pre>
```

8.float_i2f (见亮点)

```
9.floatScale2
unsigned e = (uf >> 23) & 0xFF;
分三种情况:
如果是 NaN,直接返回uf
检查e是否为 0,是则直接左移尾数位: return (uf << 1) | (uf & 0x80000000);
(uf & 0x80000000)保证了符号位不变
一般情况下: unsigned newE = e + 1;
unsigned result = (uf & 0x807FFFFF) | (newE << 23);
0x807fffff: s=1,阶码=00000000,M为23个1
uf& 0x807FFFFF,使s和M保持uf原本的不变,但阶码全置0
```

10.float64_f2i

思路比较常规,按照题目所说一步一步求即可

```
int float64_f2i(unsigned uf1, unsigned uf2)
{
   int E;
   unsigned S = (uf2 \gg 31);
   unsigned M, value;
   int mask1 = 0x000007ff; // 用于得到E
   int mask2 = 0 \times 000  ffffff;
    E = ((uf2 >> 20) \& mask1);
   int actual_E = E - 1023;
    M = ((uf2 & mask2) << 11) | (((uf1 >> 21) & mask1)) | (0x80000000); // uf2的低
20位+uf1的高11位
    // 处理指数
    if (actual_E >= 31)
    {
       // 溢出
       return 0x80000000;
    else if (actual_E < 0)</pre>
    {
        // 下溢
       return 0;
   value = (M >> (31 - actual_E)) & \sim (0x800000000 >> (31 - actual_E) << 1);
    if (S)
    {
        value = -value;
    return value;
}
```

思路比较简单

```
unsigned floatPower2(int x) {
   int newE = x + 127;

   if (newE >= 255) {
       return 0x7F800000; // 返回 +INF
   } else if (newE <= 0) {
       return 0x000000000; // 返回 0.0
   }

   // 构造新的浮点数表示
   unsigned result = (newE << 23);
   return result;
}</pre>
```

亮点

- 1. reverse
- 2. float_i2f
- 3. logtwo

reverse

通过循环32次,逐位x 的每一位移动到 result 的相应位置。我觉得这个思路比较巧妙。 每次循环中,将 x 右移一位,将 result 左移一位,并将 x 的最低位添加到 result 的最低位。 当 x 变为0时,循环结束,result 即为反转后的结果。 为了减少操作数,使用分治法,逐步将32位分成更小的部分,然后逐级反转。

```
unsigned float_i2f(int x)
   if (x == 0)
      return 0;
                      // x = 0 的情况
   if (x == 0x80000000) // x = TMin, -2147483648
      return 0xCF000000;
   unsigned int e = 0, E, M, temp_x, round;
   unsigned int result;
   unsigned s = x \gg 31 \& 1;
   if (x < 0)
   {
      x = -x;
   }
   temp_x = x;
   while ((temp_x >> 1) >= 1)
      temp_x >>= 1;
      e++;
   }
   E = e + 127;
   x <<= (31 - e);//小数部分
   M = (x >> 8) & 0x7fffff;//使尾数对齐
   //一个 int 有 32 位, 其中有 31 位可以用以表示精度, 而 float 的尾数位有 23 位, 所以我们
需要将 int 的精度位右移 8 位(即损失 8 位精度),从而得到 float 的尾数位。
   round = x & 0xff;//要舍入的小数部分,取x的最低八位。根据"四舍六入五成双"的原则,对于最
低位是否要舍入进行判断。
   if (round > 0x80)//10000000, 即128, 如果尾数部分的最低8位大于128, 说明我们需要对尾数进
行向上舍入
      M += 1;//阶码++
   else if (round == 0x80)
   {
      if (M & 1)
          M += 1;
      }
   }//如果最低8位等于128,根据"四舍六入五成双"舍入规则,
   //如果当前尾数 M 的最低位为1,则我们加1。
    //如果最低位为0,则不做变化。
   if (M >> 23)
      M \&= 0x7ffffff;
   }//检查尾数 M 是否超出了23位。如果最高位为1(即 M >> 23 为真),这意味着尾数溢出,
//因此保留尾数的低23位, 阶码 E 加1
   result = (s << 31) \mid M \mid (E << 23);
   return result;
}
```

这道题80%比较好写,按照IEEE754的定义求出S,E,M。但是我一开始忽略了8位精度的损失,通过网上查阅资料才发现到这个点,我认为这个点设计的很巧妙(主要是当时写的时候还没上到精度损失的内容)

logtwo

```
int logtwo(int v)
   int result = 0;
   int shift16 = (v > 0xFFFF) << 4;//值为0或16
    result |= shift16;
   v >>= shift16;
   int shift8 = (v > 0xFF) \ll 3;
    result |= shift8;
   v >>= shift8;
   int shift4 = (v > 0xF) \ll 2;
    result |= shift4;
   v >>= shift4;
   int shift2 = (v > 0x3) \ll 1;
    result |= shift2;
   v >>= shift2;
    result |= (v > 0x1);//这里result直接与真值或运算,可以减少步骤
    return result;
}
```

思路比较简单,检查最高位是否在16位以上,如果是result+16,以此类推;若最高位多于16位,v就右移16位,否则右移0位,以此类推

比较困难的是把步骤压到25以下,因为很容易写出26步的版本

我通过或运算和左移,优化掉了+ (例如result |= shift16;v >>= shift16;)

在最后一次并行运算时result直接与真值或运算,可以减少步骤

反馈/收获/感悟/总结

前前后后大概花了15个小时,我认为难度比较合适,我遇到困难点主要在:前期的环境配置、熟悉操作、个别题目的分析

我认为最卡我的地方是,float_i2f这个题,我在没有题目信息提示的情况下,根本没有想到精度损失的问题,应该是我对IEEE 754 还不够熟悉

通过datalab, 我熟悉各种位运算, 了解了部分计算的底层逻辑, 了解了int、float类型的数的构成方式总体而言, 还是很有意思的)))

参考的重要资料

更适合北大宝宝体质的 Data Lab 踩坑记

https://arthals.ink/blog/data-lab