Лабораторная работа 1 Приемы построения технической иллюстрации

Цель работы:

- 1) Изучить: основные методы построения технической иллюстрации; приемы импорта внешних сплайнов в формате SVG.
- 2) Построить простейшую техническую иллюстрацию компьютерной мыши с фрагментом USB-кабеля.

Порядок выполнения работы:

- 1. Откройте приложение *Inkscape*.
- 2. С помощью приложения "Блокном" создайте файл формата SVG для заготовки сплайнов штекера USB.

- 3. Сохраните файл с названием "usb.svg" с кодировкой символов UTF-8.
- 4. Командой меню Φ айл > Импортировать (Ctrl+I) импортируйте сплайны штекера USB на рабочий лист.
- 5. Создайте дубликаты сплайнов и преобразуйте все сплайны в изометрические проекции, после чего их соедините, создайте боковые грани высотой 9 рх для большей части и 5 рх для меньшей, как показано на рис. 22.
- 6. Создайте в XML-дереве атрибут transform и изучите его значение. Откорректируйте его, округлив числа:

```
transform=" matrix(0.866,-0.5,0.866,0.5,0,0)"
```

7. Используя следующие значения атрибута transform, создайте левую или правую грани:

```
transform="matrix(0.866,0.5,0,1,0,0)"
```

- 7. Установите для всех сплайнов следующие свойства закрашивания: "Заливка" ffffffff; "Обводка" 00000000; "Стиль обводки": "Ширина" 1 рх, "Соединение" скругленное.
- 8. Сгруппируйте все сплайны.
- 9. Для построения проекции используйте направляющие с прилипанием.
- 10. Удалите лишние (невидимые) сплайны.




Рис. 1. Построение проекции штекера USB на основе готовых сплайнов

- 11. С помощью инструмента *"Рисовать произвольные контуры (F6)"* нарисуйте заготовку для USB-кабеля. Минимизируйте количество узлов.
- 12. Установите ширину обводки нового сплайна в 5 рх.
- 13. Не снимая выделения со сплайна, с помощью команды меню *Контуры* > Оконтурить обводку (Ctrl+Alt+C) переведите его в замкнутый сплайн .
- 14. Установите аналогичные остальным сплайнам свойства закрашивания.
- 15. Соедините, поместите на уровень ниже и сгруппируйте кабель с штекером USB (рис. 23)




Рис. 2. Построение проекции штекера USB

16. Аналогичным образом с помощью приложении "Блокнот" создайте файл с названием "mouse1.svg" и запишите в него следующий код в кодировке UTF-8:

- 17. Импортируйте сплайн и установите нужные свойства закрашивания.
- 18. Аналогичным образом создайте и импортируйте сплайн из файла "mouse2.svg":

19. Аналогичным образом создайте и импортируйте сплайн из файла "mouse3.svg":

20. Аналогичным образом создайте и импортируйте сплайн из файла "mouse4.svg":

21. Соедините и сгруппируйте сплайны корпуса как показано на рис 24.




Рис. 3. Построенный из отдельных сплайнов корпус мыши

- 22. Следующим шагом необходимо создать колесико прокрутки для чего потребуется проекция цилиндра. Цилиндр получается следующим образом: сначала стандартным образом строятся круглые боковые проекции, затем верхняя проекция трансформируется на 141% по ширине, переворачивается на 45°, а затем трансформируйте также как и левую сторону. После этого необходимо суммировать сплайны и получить, таким образом, боковую стенку в цилиндре, из которой можно вычесть левую сторону (рис. 25).
- 23. Поместите колесико прокрутки на свое место, учитывая уровни.
- 24. И, наконец, последним этапом построения технической иллюстрации является создание внешних утолщенных контуров. Для этого выделите законченную группу сплайнов, создайте дубликат и разгруппируйте его с

помощью команды меню Объект > Pазгруппировать (Shift+Ctrl+G), после чего просуммируйте сплайны, так, чтобы получился внешний контур. Для полученного сплайна установите ширину обводки 2 рх (рис. 26).




Рис. 4. Построение проекции на основе цилиндра

25. Аналогичным образом создайте внешние утолщенные контуры кабеля, корпуса и колесика прокрутки и соберите все вместе (рис. 27).




Рис. 5. Законченный рисунок

26. Сохраните рисунок в файлах форматов SVG, PNG, а также PDF.

Контрольные вопросы:

- 1) Какие изменения происходят в ХМL-дереве после импорта сплайнов?
- 2) Какие сплайны будут невидимыми при построении проекции штекера?
- 3) Почему для построения проекции цилиндра используется другой порядок?
- 4) Что означает масштабирование проекции цилиндра 141%?