## Laboratorium Architektury Komputerów

# **Ćwiczenie 5**

## Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych

#### Wprowadzenie

Liczby zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne) zostały wprowadzone do techniki komputerowej w celu usunięcia wad zapisu stałoprzecinkowego. Wady te są wyraźnie widoczne w przypadku, gdy w trakcie obliczeń wykonywane są działania na liczbach bardzo dużych i bardzo małych. Warto dodać, że format zmiennoprzecinkowy dziesiętny stosowany jest od dawna w praktyce obliczeń (nie tylko komputerowych) i polega na przedstawieniu liczby w postaci iloczynu pewnej wartości (zwykle normalizowanej do przedziału <1, 10) i potęgi o podstawie 10, np. 3.37·10<sup>6</sup>. Dane w tym formacie wprowadzane do komputera zapisuje się zazwyczaj za pomocą litery e, np. 3.37e6.


W komputerach używane są binarne formaty liczb zmiennoprzecinkowych, które od około trzydziestu lat są znormalizowane i opisane w amerykańskim standardzie IEEE 754. Wszystkie współczesne procesory, w tym koprocesor arytmetyczny w architekturze *x86*, spełniają wymagania tego standardu.

Ponieważ działania na liczbach zmiennoprzecinkowych są dość złożone, zwykle realizowane są przez odrębny procesor zwany *koprocesorem arytmetycznym*. Koprocesor arytmetyczny jest umieszczony w jednej obudowie z głównym procesorem, chociaż funkcjonalnie stanowi on oddzielną jednostkę, która może wykonywać obliczenia niezależnie od głównego procesora. Koprocesor arytmetyczny oferuje bogatą listę rozkazów wykonujących działania na liczbach zmiennoprzecinkowych, w tym działania arytmetyczne, obliczanie wartości funkcji (trygonometrycznych, logarytmicznych, itp.) i wiele innych.

Ze względu na stopniowo wzrastający udział przetwarzania danych multimedialnych (dźwięki, obrazy), około roku 2000 w procesorach wprowadzono nową grupę rozkazów określaną jako *Streaming SIMD Extension*, w skrócie SSE. Występujący tu symbol SIMD oznacza rodzaj przetwarzania wg klasyfikacji Flynn'a: *Single Instruction, Multiple Data*, co należy rozumieć jako możliwość wykonywania działań za pomocą jednego rozkazu jednocześnie (równolegle) na kilku danych, np. za pomocą jednego rozkazu można wykonać dodawanie czterech par liczb zmiennoprzecinkowych. Zagadnienia te omawiane są szerzej w dalszej części opracowania.

#### Architektura koprocesora arytmetycznego

Koprocesor arytmetyczny stanowi odrębny procesor, współdziałający z procesorem głównym, i znajdujący się w tej samej obudowie. Koprocesor wykonuje działania na 80-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych, których struktura pokazana jest na rysunku. W tym formacie liczb zmiennoprzecinkowych część całkowita mantysy występuje w postaci jawnej, a wartość umieszczona w polu wykładnika jest przesunięta w górę o 16383 w stosunku do wykładnika oryginalnego.



Liczby, na których wykonywane są obliczenia, składowane są w 8 rejestrach 80-bitowych tworzących stos. Rozkazy koprocesora adresują rejestry stosu nie bezpośrednio, ale względem wierzchołka stosu. W kodzie asemblerowym rejestr znajdujący się na wierzchołku stosu oznaczany jest ST(0) lub ST, a dalsze ST(1), ST(2),..., ST(7).

Z każdym rejestrem stosu koprocesora związany jest 2-bitowy rejestr pomocniczy (nazywany czasami *polem stanu rejestru*), w którym podane są informacje o zawartości odpowiedniego rejestru stosu. Ponadto aktualny stan koprocesora jest reprezentowany przez bity tworzące 16-bitowy *rejestr stanu koprocesora*. W rejestrze tym m.in. zawarte są informacje o zdarzeniach w trakcie obliczeń (tzw. wyjątki), które mogą, opcjonalnie, powodować zakończenie wykonywania programu lub nie.

Z kolei również 16-bitowy *rejestr sterujący* pozwala wpływać na pracę koprocesora, m.in. możliwe jest wybranie jednego z czterech dostępnych sposobów zaokrąglania.

Koprocesor oferuje bogatą listę rozkazów. Na poziomie asemblera mnemoniki koprocesora zaczynają się od litery F. Stosowane są te same tryby adresowania co w procesorze, a w polu operandu mogą występować obiekty o długości 32, 64 lub 80 bitów. Przykładowo, rozkaz

fadd 
$$ST(0)$$
,  $ST(3)$ 

powoduje dodanie do zawartości rejestru ST(0) zawartości rejestru ST(3). Rejestr ST(0) jest wierzchołkiem stosu, natomiast rejestr ST(3) jest rejestrem oddalonym od wierzchołka o trzy pozycje. Warto dodać, że niektóre rozkazy nie mają jawnego operandu, np. fabs zastępuje liczbę na wierzchołku stosu przez jej wartość bezwzględną.

Do przesyłania danych używane są przede wszystkim instrukcje (rozkazy) FLD i FST. Instrukcja FLD ładuje na wierzchołek stosu koprocesora liczbę zmiennoprzecinkową pobraną z lokacji pamięci lub ze stosu koprocesora. Instrukcja FST powoduje przesłanie zawartości wierzchołka stosu do lokacji pamięci lub do innego rejestru stosu koprocesora. Obie te instrukcje mają kilka odmian, co pozwala m.in. na odczytywanie z pamięci liczb całkowitych w kodzie U2 z jednoczesną konwersją na format zmiennoprzecinkowy (instrukcja FILD, natomiast analogiczna instrukcja FIST zapisuje liczbę w pamięci w postaci całkowitej w kodzie U2). Dostępne są też instrukcje wpisujące na wierzchołek stosu niektóre stałe matematyczne, np. FLDPI.

Warto zwrócić uwagę, że załadowanie wartości na wierzchołek stosu powoduje, że wartości wcześniej zapisane na stosie dostępne będą poprzez indeksy większe o 1, np. wartość ST(3) będzie dostępna jako ST(4). Z tych powodów poniższa sekwencja instrukcji jest błędna:

FST ST(7)
FLD xvar ; błąd! — ST(7) staje się ST(8), a takiego rejestru nie ma

Wartości zmiennoprzecinkowe obliczone przez koprocesor zapisywane są w pamięci zazwyczaj nie w postaci liczb 80-bitowych (chociaż jest to możliwe), ale najczęściej w formatach krótszych: 64-bitowym formacie *double* lub 32-bitowym formacie *float*. Struktura tych formatów pokazana jest na rysunku.



Wartości umieszczone w polu wykładnika są przesunięte względem wykładnika oryginalnego: w formacie 64-bitowym (*double*) o 1023 w górę, a w formacie 32-bitowym (*float*) o 127 w górę.

Liczba zmiennoprzecinkowa zapisana na wierzchołku stosu koprocesora może być zapisana w pamięci za pomocą rozkazu FST. Ponieważ ten sam rozkaz FST używany jest do zapisywania liczb 32- i 64-bitowych, konieczne jest podanie rozmiaru w postaci:

```
dword PTR dla liczb 32-bitowych
```

qword PTR dla liczb 64-bitowych.

Przykładowo, zapisanie zawartości wierzchołka stosu koprocesora w zmiennej wynik w postaci liczby 32-bitowej wymaga użycia rozkazu

```
fst dword PTR wynik
```

W szczególności, użycie operatora PTR jest konieczne w przypadku tzw. odwołań anonimowych, tj. takich, w których nie występuje nazwa zmiennej, np.

```
fst qword PTR [ebx]
```

Podobnie, w przypadku ładowania na wierzchołek stosu koprocesora wartości pobranej z pamięci używa się rozkazu fld także z operatorem PTR, np.:

```
fld dword PTR [ebp+12]
```

Jeśli liczba pobierana z pamięci jest zwykłą liczbą całkowitą ze znakiem (w kodzie U2), to w takim przypadku używa się rozkazu fild, np.

```
fild dword PTR [ebp+12]
```

Rozkaz ten automatycznie zamienia liczbę całkowitą na postać zmiennoprzecinkową i zapisuje na wierzchołku stosu koprocesora st (0). Analogiczne działanie ma rozkaz fist.

Na liście rozkazów koprocesora arytmetycznego znajdują się między innymi rozkazy wykonujące działania arytmetyczne: dodawanie FADD, odejmowanie FSUB, mnożenie FMUL i dzielenie FDIV. Rozkazy te wykonują działania na dwóch argumentach, przy czym jednym z nich musi rejestr st (0) stanowiący wierzchołek stosu rejestrów koprocesora, np.

fmul 
$$st(3)$$
,  $st(0)$ 

W powyższym przykładzie wynik mnożenia wpisywany jest do st (3). W przypadku, gdy drugi argument operacji znajduje się w pamięci, to argument st (0) pomija się, np.

```
fsub dword PTR [esi]
```

Podany rozkaz odejmuje od liczby znajdującej się na wierzchołku stosu koprocesora (tj. st (0)) liczbę w formacie *float* znajdującą się w komórce pamięci o adresie podanym w rejestrze ESI. Zauważmy, że wyrażenie dword PTR opisuje argument 32-bitowy.

Dość użyteczny jest także rozkaz, który usuwa liczbę z wierzchołka stosu koprocesora nigdzie jej nie wpisując:

Często rozkaz ten jest poprzedza operacja arytmetyczna, np.:

fmul 
$$st(1)$$
,  $st(0)$   
fstp  $st(0)$ 

Oba te rozkazy można zapisać w jednym wierszu:

fmulp 
$$st(1)$$
,  $st(0)$ 

lub jeszcze krócej w postaci bezargumentowej: fmulp lub fmul.

Uwagi o operandach instrukcji koprocesora

Sposób zapisu operandów instrukcji koprocesora może niekiedy budzić wątpliwości, np. ta sama instrukcja dodawania FADD może występować w postaci z dwoma operandami, z jednym, lub w ogóle bez operandów. Poniżej podajemy najważniejsze zalecenia dotyczące tego problemu.

1. Zawartości rejestrów procesora (np. ECX) nie mogą być operandami rozkazów koprocesora – z tego względu poniższy rozkaz jest błędny:

Ewentualne przesłanie zawartości rejestru procesora do koprocesora lub odwrotnie wykonuje się za pośrednictwem zmiennej w obszarze danych programu. W przypadku liczb całkowitych wygodnie jest posługiwać się zmienną dynamiczną ulokowaną na zwykłym stosie. Przykładowo, przesłanie liczby całkowitej (w kodzie U2) znajdującej się w rejestrze ECX na wierzchołek stosu koprocesora połączone z zamianą na postać zmiennoprzecinkową można zrealizować następująco:

```
mov ecx, 7 ; liczba przykładowa
push ecx
fild dword PTR [esp]
add esp, 4
```

2. Liczby niecałkowite biorące udział w obliczeniach wykonywanych przez koprocesor umieszcza się zazwyczaj sekcji danych programu (.data) w asemblerze. Asembler automatycznie przekształca liczby dziesiętne zawierające kropkę dziesiętną na postać zmiennoprzecinkową 32- lub 64-bitową w zależności od zastosowanych dyrektyw.

Przykładowo, jeśli w sekcji danych programu można zadeklarować zmienną (64-bitowa) przebieg i nadać jej wartość początkową:

```
przebieg dq -2504.35
```

Z kolei, w części rozkazowej programu zmienną tę można załadować na wierzchołek stosu koprocesora za pomocą rozkazu:

```
fld qword PTR przebieg
```

- 3. Instrukcje wykonujące działania arytmetyczne: FADD, FSUB, FMUL, FDIV mają zawsze dwa operandy, z których jeden lub dwa moga być niejawne.
  - a. jeśli oba operandy odnoszą się do rejestrów koprocesora st(0), st(1), st(2),..., to oba operandy muszą być podane w postaci jawnej, przy czym jednym z nich musi być st(0).
  - b. jeśli w mnemoniku instrukcji występuje dodatkowa litera P (skrót od POP), to po wykonaniu właściwych czynności przez rozkaz nastąpi usunięcie liczby na wierzchołku stosu koprocesora, np. FMULP st(3), st(0)
  - c. jeśli jednym z operandów jest zawartość lokacji pamięci, to pierwszym operandem (niejawnym) jest st(0), natomiast drugi operand (jawny) opisuje położenie danej w pamięci, np. rozkaz

spowoduje podzielenie liczby znajdującej się na wierzchołku stosu koprocesora (tj. w st (0)) przez liczbę (tu: typu *double*) znajdującej się komórce pamięci o adresie wskazanym przez zawartość rejestru EBX.

d. rozkazy bez operandów (omawiane wcześniej) wykonują działania na elementach stosu koprocesora st(1) i st(0) – przykładowo, instrukcja fmul, jest równoważna poniższej:

fmulp 
$$st(1)$$
,  $st(0)$ 

tak samo dla instrukcji FADD, FSUB, FDIV.

- 4. Rozkaz FCHS przeprowadza zmianę znaku liczby na wierzchołku stosu koprocesora (st (0)) i nie ma operandów.
- 5. Rozkaz FXCH zamienia zawartość wierzchołka stosu koprocesora z zawartością podanego operandu. Rozkaz ma tylko jeden operand, np. fxch st(5). W postaci bez operandów rozkaz zamienia zawartości rejestrów koprocesora st(0) i st(1). W szczególności rozkazy fxch i fxch st(1) działają identycznie.
- 6. Rozkaz FRNDINT zaokrągla liczbę znajdującą się w st (0) do najbliższej liczby całkowitej (typ zaokrąglenia zależy od zawartości bitów RC w rejestrze sterującym koprocesora).

## Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych

W obliczeniach zmiennoprzecinkowych porównania występuje znacznie rzadziej w zwykłym procesorze. Dostępnych jest kilka rozkazów porównujących wartości zmiennoprzecinkowe,

przy czym wynik porównania wpisywany jest do ustalonych bitów rejestru stanu koprocesora. M.in, rozkaz FCOM  $\times$  porównuje ST(0) z operandem  $\times$  i ustawia bity C3 i C0 w rejestrze stanu koprocesora: C3=C0=0, gdy ST(0)  $\times$  albo C3=0, C0=1 w gdy ST(0)  $\times$  Jeśli porównywane wartości są równe, to C3=1, C0=0. Stan C3=C0=1 oznacza, że porównanie nie mogło być przeprowadzone.

Bity w rejestrze stanu koprocesora określające wynik porównania zostały umieszczone na pozycjach odpowiadających znaczników w rejestrze procesora – pozwala to na wykorzystanie zwykłych instrukcji skoków warunkowych (dla liczb bez znaku). Przedtem trzeba jednak przepisać starszą część rejestru stanu koprocesora do młodszej części rejestru znaczników procesora. Ilustruje to podana niżej sekwencja rozkazów.

15	14	13	12	11	10	9	8	
В	C3	ST			C2	C1	C0	starsze bity rejestru stanu koprocesora
7	6	5	4	3	2	1	0	
SF	ZF		AF		PF		CF	młodsze bity rejestru znaczników procesora
	FCOM	[	ST(1	L)	; p	orówr	nanie	ST(0) i ST(1)
	FSTS	M	AX `	,	_			ie rej.stanu koproc. w AX
			2 12 1			-	-	
	SAHF			; p	rzepı	sanıe	e AH	do rejestru znaczników
	JZ		ROWN	ΙE				
	JA		WIE	KSZE				

Począwszy od procesora Pentium Pro dostępny jest także rozkaz FCOMI, który wpisuje wynik porównania od razu do rejestru znaczników procesora. Stan znaczników procesora (ZF, PF, CF) po wykonaniu rozkazu FCOMI podano w poniższej tabeli. Warto porównać zawartość poniższej tabeli z opisem działania rozkazu CMP, który używany jest porównywania liczb stałoprzecinkowych (ćw. 2, str. 12).

	ZF	PF	CF
ST(0) > x	0	0	0
ST(0) < x	0	0	1
ST(0) = x	1	0	0
niezdefiniowane	1	1	1

Rozkaz FCOMI ma dwa operandy, z których pierwszy jest zawsze wierzchołkiem stosu koprocesora, a drugi innym rejestrem stosu koprocesora, np. FCOMI ST(0), ST(7). Nie jest dostępny format FCOMI bez operandów.

#### Wartości specjalne w koprocesorze arytmetycznym

W formatach liczb zmiennoprzecinkowych obsługiwanych przez koprocesor arytmetyczny wyodrębniono pewne szczególne wartości, które interpretowane są w niestandardowy sposób. Wartości te, określane jako *wartości specjalne*, kodowane są w postaci liczb zmiennoprzecinkowych, w których pole wykładnika zawiera same bity zerowe albo same bity jedynkowe. Między innymi do wartości specjalnych należy liczba 0 (a także –0), również wartości bliskie zera, dla których część całkowita mantysy (niejawna) jest równa

0, i wiele innych. Dalsze informacje na ten temat podane są w materiałach pomocniczych do wykładu.


### Przykład: fragment programu wyznaczający pierwiastki równania kwadratowego

Poniżej podano fragment programu, w którym rozwiązywane jest równanie kwadratowe  $2x^2 - x - 15 = 0$ , przy czym wiadomo, że równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste różne. Współczynniki równania a = 2, b = -1, c = -15 podane są w sekcji danych w postaci 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych (format *float*). Fragment programu nie zawiera rozkazów wyświetlających pierwiastki równania (x1 = -2.5, x2 = 3) na ekranie — działanie programu można sprawdzić posługując się debuggerem (zob. dalszy opis).

```
.686
.model flat
.data
2x^2 - x - 15 = 0
                        +2.0
wsp a
              dd
              dd
                        -1.0
wsp b
              dd
                        -15.0
wsp c
                   2.0
         dd
dwa
                   4.0
cztery
         dd
x1
         dd
                   ?
x2
         dd
.code
          finit
          fld
                 wsp a
                              ; załadowanie współczynnika a
                              ; załadowanie współczynnika b
                 wsp b
          fld
                 st(2)
                               ; kopiowanie b
          fst
; sytuacja na stosie: ST(0) = b, ST(1) = a, ST(2) = b
          fmul
                  st(0),st(0); obliczenie b^2
          fld
                  cztery
; sytuacja na stosie: ST(0) = 4.0, ST(1) = b^2, ST(2) = a,
; ST(3) = b
           fmul
                   st(0), st(2); obliczenie 4 * a
           fmul
                   wsp c ; obliczenie 4 * a * c
           fsubp
                   st(1), st(0); obliczenie b^2 - 4 * a * c
```

```
; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = a,
ST(2) = b
           fldz
                                ; zaladowanie 0
; sytuacja na stosie: ST(0) = 0, ST(1) = b^2 - 4 * a * c,
                   ST(2) = a, ST(3) = b
; rozkaz FCOMI - oba porównywane operandy musza być podane na
; stosie koprocesora
           fcomi
                  st(0), st(1)
; usuniecie zera z wierzchołka stosu
          fstp
                   st(0)
                   delta ujemna ; skok, gdy delta ujemna
           jа
; w przykładzie nie wyodrębnia się przypadku delta = 0
; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = a,
; ST(2) = b
          fxch
                  st(1) ; zamiana st(0) i st(1)
; sytuacja na stosie: ST(0) = a, ST(1) = b^2 - 4 * a * c,
; ST(2) = b
           fadd
                   st(0), st(0); ; obliczenie 2 * a
                   st(3)
           fstp
; sytuacja na stosie: ST(0) = b^2 - 4 * a * c, ST(1) = b,
; ST(2) = 2 * a
           fsart
                               ; pierwiastek z delty
; przechowanie obliczonej wartości
         fst
                 st(3)
; sytuacja na stosie: ST(0) = sqrt(b^2 - 4 * a * c),
; ST(1) = b, ST(2) = 2 * a, ST(3) = sqrt(b^2 - 4 * a * c)
           fchs
                              ; zmiana znaku
           fsub
                   st(0), st(1); obliczenie -b - sqrt(delta)
           fdiv
                   st(0), st(2); obliczenie x1
                   x1
                              ; zapisanie x1 w pamięci
           fstp
; sytuacja na stosie: ST(0) = b, ST(1) = 2 * a,
; ST(2) = sqrt(b^2 - 4 * a * c)
```

### Wykorzystanie debuggera do śledzenia operacji zmiennoprzecinkowych



Wykorzystanie *debuggera* zintegrowanego z systemem Visual Studio w trakcie uruchamiania programów opisane jest szczegółowo w instrukcji do ćwiczenia 1. *Debugger* wspomaga także uruchamianie programów wykorzystujących rozkazy koprocesora arytmetycznego.

Przypomnijmy, że w systemie Microsoft Visual Studio debuggowanie programu jest wykonywane po naciśnięciu klawisza F5. Przedtem należy ustawić punkt zatrzymania (ang. breakpoint) poprzez kliknięcie na obrzeżu ramki obok rozkazu, przed którym ma nastąpić zatrzymanie. Po uruchomieniu debuggowania, można otworzyć potrzebne okna, wśród których najbardziej przydatne jest okno prezentujące zawartości rejestrów procesora. W tym celu wybieramy opcje Debug / Windows / Registers. Następnie, w oknie rejestrów klikamy prawym klawiszem myszki i rozwijanym menu zaznaczamy opcję Floating Point (zob. rysunek) — w rezultacie w oknie rejestrów wyświetlane będą także zawartości rejestrów roboczych koprocesora st(0), st(1), ..., st(7). Ponadto, w oknie rejestrów wyświetlana jest także

zawartość rejestru sterującego koprocesora (symbol CTRL) i rejestru stanu koprocesora (symbol STAT).

Po naciśnięciu klawisza F5 program jest wykonywany aż do napotkania (zaznaczonego wcześniej) punktu zatrzymania. Można wówczas wykonywać pojedyncze rozkazy programu poprzez wielokrotne naciskanie klawisza F10. Podobne znaczenie ma klawisz F11, ale w tym przypadku śledzenie obejmuje także zawartość podprogramów.

Wybierając opcję Debug / Stop debugging można zatrzymać debuggowanie programu. Prócz podanych, dostępnych jest jeszcze wiele innych opcji, które można wywołać w analogiczny sposób.

Zadanie 5.1. Napisać podprogram w asemblerze przystosowany do wywoływania z poziomu języka C. Prototyp funkcji implementowanej przez ten podprogram ma postać:

srednia harm (float \* tablica, unsigned int float n);

Podprogram ten powinien obliczyć średnia harmoniczna

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

dla n liczb zmiennoprzecinkowych  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,...,  $a_n$ , zawartych w tablicy tablica.

Napisać także krótki program przykładowy w języku C ilustrujący sposób wywoływania tego podprogramu.

Wskazówki:

- 1. Podprogram (jeśli zwraca wartość float lub double) powinien pozostawić obliczona wartość na wierzchołku stosu rejestrów koprocesora.
- 2. W języku C do wprowadzania liczb zmiennoprzecinkowych z klawiatury używa się zazwyczaj funkcji scanf lub scanf s. W przypadku liczb typu float stosuje się format %f, a w przypadku liczb typu double — format %lf. W przypadku wyświetlania wyników za pomocą funkcji printf, format %lf stosuje się do wartości typu long double, natomiast %f dla liczb typu float i double.

## Przykład: fragment programu wyznaczający wartość e<sup>x</sup>

Obliczenia realizowane za pomocą koprocesora arytmetycznego wymagają dość często dostosowania formuł obliczeniowych do specyfiki koprocesora. Mogą tu być przydatne niektóre wzory znane ze szkoły średniej, między innymi jeśli konieczna jest zmiana podstawy algorytmu, to można wykorzystać poniższy wzór:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Charakterystycznym przykładem może być, niżej pokazane, obliczenie wartości funkcji e<sup>x</sup> za pomocą koprocesora arytmetycznego, co w porównaniu ze zwykłym kalkulatorem może się wydawać dość skomplikowane. Obliczenie to wymaga użycia poniższych rozkazów:

F2XM1

obliczenie  $ST(0) \leftarrow (2^{ST(0)} - 1)$ , przy czym  $ST(0) \in <-1$ , +1> obliczenie  $ST(0) \leftarrow ST(0) * 2^{ST(1)}$ , przy czym ST(1) jest wartością całkowitą **FSCALE** 

FLDL2E wpisanie na wierzchołek stosu koprocesora wartości log<sub>2</sub> e

**FRNDINT** zaokraglenie zawartości wierzchołka stosu do liczby całkowitej

Podane dalej symbole []<sub>c</sub> i []<sub>u</sub> oznaczają, odpowiednio, część całkowitą i ułamkową wartości podanej w nawiasach.

$$e^{x} = 2^{x\log_{2}e} = 2^{[x\log_{2}e]_{c}} \cdot 2^{[x\log_{2}e]_{u}} = 2^{[x\log_{2}e]_{c}} \cdot ((2^{[x\log_{2}e]_{u}} - 1) + 1) =$$

$$= \text{FSCALE } (\text{F2XM1}([x\log_{2}e]_{u}) + 1, [x\log_{2}e]_{c})$$

W obliczeniach wykorzystuje się zależność a $^b = 2^{b * \log_2 a}$ , skąd wynikają podane niżej instrukcje

```
fldl2e
                             ; log 2 e
            st(1), st(0); obliczenie x * log 2 e
    fmulp
; kopiowanie obliczonej wartości do ST(1)
    fst
              st(1)
; zaokrąglenie do wartości całkowitej
    frndint
    fsub
             st(1), st(0) ; obliczenie części ułamkowej
    fxch
                             ; zamiana ST(0) i ST(1)
; po zamianie: ST(0) - część ułamkowa, ST(1) - część całkowita
; obliczenie wartości funkcji wykładniczej dla części
; ułamkowej wykładnika
    f2xm1
    fld1
                            ; liczba 1
    faddp st(1), st(0) ; dodanie 1 do wyniku
; mnożenie przez 2^(część całkowita)
    fscale
; przesłanie wyniku do ST(1) i usunięcie wartości
; z wierzchołka stosu
    fstp
             st(1)
; w rezultacie wynik znajduje się w ST(0)
```

**Zadanie 5.2.** Napisać podprogram w asemblerze przystosowany do wywoływania z poziomu języka C. Prototyp funkcji implementowanej przez ten podprogram ma postać:

Podprogram ten powinien obliczyć sumę 20 początkowych wyrazów szeregu

$$1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

Napisać także krótki program przykładowy w języku C ilustrujący sposób wywoływania tego podprogramu.

Wskazówka: podprogram (jeśli zwraca wartość float lub double) powinien pozostawić obliczoną wartość na wierzchołku stosu rejestrów koprocesora.

### Rozkazy dla zastosowań multimedialnych

Zauważono pewną specyfikę programów wykonujących operacje na obrazach i dźwiękach: występują tam fragmenty kodu, które wykonują wielokrotnie powtarzające się działania arytmetyczne na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych, przy dość łagodnych wymaganiach dotyczących dokładności.

W architekturze x86 wprowadzono specjalne grupy rozkazów MMX i SSE przeznaczone do wykonywania ww. operacji. Rozkazy te wykonują równoległe operacje na kilku danych. Wprowadzone rozkazy przeznaczone są głównie do zastosowań w zakresie grafiki komputerowej i przetwarzania dźwięków, gdzie występują operacje na dużych zbiorach liczb stało- i zmiennoprzecinkowych.

Rozkazy grupy MMX wykorzystują rejestry 64-bitowe, które stanowią fragmenty 80-bitowych rejestrów koprocesora arytmetycznego, co w konsekwencji uniemożliwia korzystanie z rozkazów koprocesora, jeśli wykonywane są rozkazy MMX. Z tego względu, w miarę poszerzania opisanej dalej grupy SSE, rozkazy MMX stopniowo wychodzą z użycia.

Typowe rozkazy grupy SSE wykonują równoległe operacje na czterech 32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych — można powiedzieć, że działania wykonywane są na czteroelementowych wektorach liczb zmiennoprzecinkowych. Wykonywane obliczenia są zgodne ze standardem IEEE 754. Dostępne są też rozkazy wykonujące działania na liczbach stałoprzecinkowych (wprowadzone w wersji SSE2).

Dla SSE w trybie 32-bitowym dostępnych jest 8 rejestrów oznaczonych symbolami XMM0 ÷ XMM7. Każdy rejestr ma 128 bitów i może zawierać:

• 4 liczby zmiennoprzecinkowe 32-bitowe (zob. rysunek), lub

127	96 95	64 6	63 32	2 31 0

- 2 liczby zmiennoprzecinkowe 64-bitowe, lub
- 16 liczb stałoprzecinkowych 8-bitowych, lub
- 8 liczb stałoprzecinkowych 16-bitowych, lub
- 4 liczby stałoprzecinkowe 32-bitowe.

W trybie 64-bitowym dostępnych jest 16 rejestrów oznaczonych symbolami XMM0 ÷ XMM15. Dodatkowo, za pomocą rejestru sterującego MXCSR można wpływać na sposób wykonywania obliczeń (np. rodzaj zaokrąglenia wyników).

Zazwyczaj ta sama operacja wykonywana jest na każdej parze odpowiadających sobie elementów obu operandów. Zawartości podanych operandów można traktować jako wektory złożone z 2, 4, 8 lub 16 elementów, które mogą być liczbami stałoprzecinkowymi lub zmiennoprzecinkowymi (w tym przypadku wektor zawiera 2 lub 4 elementy). W tym sensie rozkazy SSE mogą traktowane jako rozkazy wykonujące działania na wektorach.

Zestaw rozkazów SSE jest ciągle rozszerzany (SSE2, SSE3, SSE4, SSE5). Kilka rozkazów wykonuje działania identyczne jak ich konwencjonalne odpowiedniki — do grupy tej należą rozkazy wykonujące bitowe operacje logiczne: PAND, POR, PXOR. Podobnie działają też rozkazy przesunięć, np. PSLLW. W SSE4 wprowadzono m.in. rozkaz obliczający sumę kontrolną CRC–32 i rozkazy ułatwiające kompresję wideo.

Ze względu na umiarkowane wymagania dotyczące dokładności obliczeń, niektóre rozkazy (np. RCPPS) nie wykonują obliczeń, ale wartości wynikowe odczytują z tablicy — indeks potrzebnego elementu tablicy stanowi przetwarzana liczba.

Dostępne są operacje "poziome", które wykonują działania na elementach zawartych w tym samym wektorze. W przypadku rozkazów dwuargumentowych, podobnie jak przypadku zwykłych rozkazów dodawania lub odejmowania, wyniki wpisywane są do obiektu (np. rejestru XMM) wskazywanego przez pierwszy argument.

Wśród rozkazów grupy SSE nie występują rozkazy ładowania stałych. Potrzebne stałe trzeba umieścić w pamięci i miarę potrzeby ładować do rejestrów XMM. Prosty sposób zerowania rejestru polega na użyciu rozkazu PXOR, który wyznacza *sumę modulo dwa* dla odpowiadających sobie bitów obu operandów, np. pxor xmm5, xmm5. Wypełnienie całego rejestru bitami o wartości 1 można wykonać za pomocą rozkazu porównania PCMPEQB, np. pcmpeqb xmm7, xmm7.

Dla wygody programowania zdefiniowano 128-bitowy typ danych oznaczony symbolem XMMWORD. Typ ten może być stosowany do definiowania zmiennych statycznych, jak również do określania rozmiaru operandu, np.

Analogiczny typ 64-bitowy MMWORD zdefiniowano dla operacji MMX (które jednak wychodzą z użycia).

Niektóre rozkazy wykonują działania zgodnie z regułami tzw. arytmetyki nasycenia (ang. saturation): nawet jeśli wynik operacji przekracza dopuszczalny zakres, to wynikiem jest największa albo najmniejsza liczba, która może być przedstawiona w danym formacie. Także inne rozkazy wykonują dość specyficzne operacje, które znajdują zastosowanie w przetwarzaniu dźwięków i obrazów.


Operacje porównania wykonywane są oddzielnie dla każdej pary elementów obu wektorów. Wyniki porównania wpisywane są do odpowiednich elementów wektora wynikowego, przy czym jeśli testowany warunek był spełniony, to do elementu wynikowego wpisywane są bity o wartości 1, a w przeciwnym razie bity o wartości 0. Poniższy przykład ilustruje porównywanie dwóch wektorów 16-elementowych zawartych w rejestrach xmm3 i xmm7 za pomocą rozkazu PCMPEQB. Rozkaz ten zeruje odpowiedni bajt wynikowy, jeśli porównywane bajty są niejednakowe, albo wpisuje same jedynki jeśli bajty są identyczne.

xmm3								
11111110	00100011	11111011	00000111			01101101	10001111	01111111
xmm7								
11111110	00000011	11111011	00000111			01101101	10001111	10111111
Po wy xmm3	konaniu ro	zkazu <b>pc</b> i	mpeqb xm	m3, xmm'	7			
11111111	00000000	1111111	11111111			11111111	11111111	00000000


Przy omawianej organizacji obliczeń konstruowanie rozgałęzień w programach za pomocą zwykłych rozkazów skoków warunkowych byłoby kłopotliwe i czasochłonne. Z tego powodu instrukcje wektorowe typu if ... then ... else konstruuje się w specyficzny sposób, nie używając rozkazów skoku, ale stosując w zamian bitowe operacje logiczne. Zagadnienia te wykraczają poza zakres niniejszego opracowania.

Rozkazy grupy SSE mogą wykonywać działania na danych:

• *upakowanych* (ang. packed instructions) — zestaw danych obejmuje cztery liczby; instrukcje działające na danych spakowanych mają przyrostek ps;



• *skalarnych* (ang. scalar instructions) — zestaw danych zawiera jedną liczbę, umieszczoną na najmniej znaczących bitach; pozostałe trzy pola nie ulegają zmianie; instrukcje działające na danych skalarnych mają przyrostek SS;



*Debugger* zintegrowany z systemem Visual Studio może być także wykorzystany do śledzenia rozkazów z grupy SSE. W tym przypadku (zob. rys. str. 5) w oknie rejestrów, po naciśnięciu prawego klawisza myszki trzeba wybrać opcję SSE — w oknie rejestrów zostaną wyświetlone zawartości rejestrów XMM.

```
; Program przykładowy ilustrujący operacje SSE procesora
; Poniższy podprogram jest przystosowany do wywoływania
; z poziomu języka C (program arytmc SSE.c)
.686
.XMM ; zezwolenie na asemblację rozkazów grupy SSE
.model flat
public dodaj SSE, pierwiastek SSE, odwrotnosc SSE
.code
dodaj SSE PROC
             push ebp
                   ebp, esp
             mov
             push ebx
             push esi
             push edi
                   esi, [ebp+8] ; adres pierwszej tablicy
edi, [ebp+12] ; adres drugiej tablicy
             mov
             mov
                   ebx, [ebp+16] ; adres tablicy wynikowej
             mov
; ładowanie do rejestru xmm5 czterech liczb zmiennoprzecin-
; kowych 32-bitowych - liczby zostają pobrane z tablicy,
; której adres poczatkowy podany jest w rejestrze ESI
; interpretacja mnemonika "movups" :
; mov - operacja przesłania,
; u - unaligned (adres obszaru nie jest podzielny przez 16),
; p - packed (do rejestru ładowane są od razu cztery liczby),
; s - short (inaczej float, liczby zmiennoprzecinkowe
; 32-bitowe)
                      xmm5, [esi]
             movups
                     xmm6, [edi]
             movups
; sumowanie czterech liczb zmiennoprzecinkowych zawartych
; w rejestrach xmm5 i xmm6
             addps
                      xmm5, xmm6
```

```
; zapisanie wyniku sumowania w tablicy w pamięci
           movups
                  [ebx], xmm5
                edi
           pop
           pop
                esi
                ebx
           pop
                ebp
           pop
           ret
dodaj SSE ENDP
pierwiastek SSE
                PROC
           push ebp
           mov
                ebp, esp
           push ebx
           push esi
                esi, [ebp+8] ; adres pierwszej tablicy
           mov
                ebx, [ebp+12] ; adres tablicy wynikowej
           mov
; ładowanie do rejestru xmm5 czterech liczb zmiennoprzecin-
; kowych 32-bitowych - liczby zostają pobrane z tablicy,
; której adres początkowy podany jest w rejestrze ESI
; mnemonik "movups": zob. komentarz podany w funkcji dodaj SSE
                  xmm6, [esi]
           movups
; obliczanie pierwiastka z czterech liczb zmiennoprzecinkowych
; znajdujących sie w rejestrze xmm6
; - wynik wpisywany jest do xmm5
           sartps
                  xmm5, xmm6
; zapisanie wyniku sumowania w tablicy w pamięci
           movups [ebx], xmm5
                esi
           pop
                ebx
           pop
           pop
                ebp
           ret
pierwiastek SSE
                ENDP
; rozkaz RCPPS wykonuje obliczenia na 12-bitowej mantysie
; (a nie na typowej 24-bitowej) - obliczenia wykonywane są
; szybciej, ale są mniej dokładne
```

```
odwrotnosc SSE
                  PROC
             push ebp
             mov
                   ebp, esp
             push ebx
             push esi
                   esi, [ebp+8] ; adres pierwszej tablicy
ebx, [ebp+12] ; adres tablicy wynikowej
             mov
             mov
; ladowanie do rejestru xmm5 czterech liczb zmiennoprzecin-
; kowych 32-bitowych - liczby zostają pobrane z tablicy,
; której adres poczatkowy podany jest w rejestrze ESI
; mnemonik "movups": zob. komentarz podany w funkcji dodaj SSE
                     xmm5, [esi]
             movups
; obliczanie odwrotności czterech liczb zmiennoprzecinkowych
; znajdujących się w rejestrze xmm6
; - wynik wpisywany jest do xmm5
             rcpps xmm5, xmm6
; zapisanie wyniku sumowania w tablicy w pamieci
             movups [ebx], xmm5
             pop
                  esi
             pop
                  ebx
                  ebp
             pop
             ret
odwrotnosc SSE
                   ENDP
END
/* Program przykładowy ilustrujący operacje SSE procesora
   Program jest przystosowany do współpracy z podprogramem
   zakodowanym w asemblerze (plik arytm SSE.asm)
* /
#include <stdio.h>
void dodaj_SSE (float *, float *);
void pierwiastek SSE (float *, float *);
void odwrotnosc SSE (float *, float *);
int main()
```

```
{
 float p[4] = \{1.0, 1.5, 2.0, 2.5\};
  float q[4] = \{0.25, -0.5, 1.0, -1.75\};
  float r[4];
  dodaj SSE (p, q, r);
 printf ("\n%f
                         %f", p[0], p[1], p[2], p[3]);
                %f
                     %f
 printf ("\n%f
                         %f", q[0], q[1], q[2], q[3]);
                 왕f
                     %f
                         %f", r[0], r[1], r[2], r[3]);
 printf ("\n%f
                 %f
                     %f
 printf("\n\nObliczanie pierwiastka");
 pierwiastek SSE (p, r);
 printf ("\n%f
                         %f", p[0], p[1], p[2], p[3]);
                %f
                     응f
 printf ("\n%f
                         %f", r[0], r[1], r[2], r[3]);
                 %f
                     응f
 printf("\n\nObliczanie odwrotności - ze względu na \
stosowanie");
 printf("\n12-bitowej mantysy obliczenia sa mało dokładne");
 odwrotnosc SSE (p, r);
 printf ("\n%f
                %f
                     %f
                         %f", p[0], p[1], p[2], p[3]);
 printf ("\n%f %f
                         %f", r[0], r[1], r[2], r[3]);
                     %f
 return 0;
}
```

**Zadanie 5.3.** Wzorując się na podanych przykładach napisać program w języku C i w asemblerze, który wyznaczy sumy odpowiadających sobie elementów dwóch tablic liczby\_A i liczby\_B, z których każda zawiera 16 liczb 8-bitowych ze znakiem (typ char):

Do sumowania wykorzystać rozkaz PADDSB (wersja SSE), który sumuje, z uwzględnieniem nasycenia, dwa wektory 16-elementowe złożone z liczb całkowitych 8-bitowych. Wyjaśnić (pozorne) błędy w obliczeniach.

**Zadanie 5.4.** Napisać podprogram w asemblerze przystosowany do wywoływania z poziomu języka C. Podprogram powinien zamienić dwie liczby całkowite typu int umieszczone w tablicy calkowite na dwie liczby zmiennoprzecinkowe typu float i umieścić je w tablicy

zmienno\_przec. Napisać także krótki program w języku C ilustrujący sposób wywoływania obu wersji podprogramu.

Prototyp funkcji implementowanej przez podprogram ma postać:

```
void int2float (int * calkowite, float * zmienno przec);
```

Zamianę na format float należy zrealizować za pomocą rozkazu cvtpi2ps (z grupy SSE), który zamienia dwie liczby całkowite typu int na dwie liczby typu float. Wartości wynikowe zostają zapisane w rejestrze SSE, a operandem źródłowym może być 64-bitowa lokacja pamięci, np.

```
cvtpi2ps xmm5, qword PTR [esi]
```

Przykładowy fragment programu w języku C może mieć postać:

```
int a[2] = {-17, 24};
float r[4];
// podany rozkaz zapisuje w pamięci od razu 128 bitów,
// więc muszą być 4 elementy w tablicy
int2float(a, r);
printf ("\nKonwersja = %f %f\n", r[0], r[1]);
```

**Zadanie 5.5.** Napisać podprogram w asemblerze przystosowany do wywoływania z poziomu języka C. Prototyp funkcji implementowanej przez ten podprogram ma postać:

```
void pm jeden (float * tabl);
```

gdzie tabl jest tablicą zawierającą cztery liczby zmiennoprzecinkowe typu float. Podprogram ten, korzystając z rozkazu ADDSUBPS (grupa SSE3) powinien dodać 1 do elementów tablicy o indeksach nieparzystych i odjąć 1 od pozostałych elementów tablicy. Do testowania opracowanego podprogramu można wykorzystać poniższy program w języku C.

#### Wskazówki:

1. W sekcji danych modułu w asemblerze należy zdefiniować tablicę zawierającą cztery liczby 1.0 w formacie float.

2. Rozkaz ADDSUBPS wykonuje działania na czterech odpowiadających sobie 32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych, które znajdują się w dwóch rejestrach XMM. Działanie rozkazu wyjaśnia poniższy przykład (rozkaz ADDSUBPS xmm3, xmm5).

Pierwszy operand: xmm3

a b	С	d
-----	---	---

Drugi operand: xmm5

e f a h
---------

Wynik: xmm3

Zadanie 5.6. Poniżej podano kod prostego programu (w języku C i w asemblerze), który wyznacza sumy odpowiadających sobie elementów trzech tablic zawierających liczby zmiennoprzecinkowe: tabl\_A, tabl\_B, tabl\_C. Na początku sekcji danych występuje dyrektywa ALIGN 16, która powoduje że znajdująca się za nią dana zostanie umieszczona w lokacji pamięci o adresie podzielnym przez 16. Uruchomić program w środowisku VS2013. Następnie usunąć znak komentarza przed daną liczba db 1 i ponownie uruchomić program. Wyjaśnić dlaczego wprowadzenie dodatkowej danej spowodowało błąd wykonania programu. Zaproponować sposób korekcji programu, tak by wyeliminować błąd wykonania. Wskazówka: porównać opisy instrukcji movaps i movups.

```
.686
.XMM
.model flat
public dodawanie SSE
.data
ALIGN 16
tabl A
          dd
               1.0, 2.0, 3.0, 4.0
               2.0, 3.0, 4.0, 5.0
tabl B
          dd
;liczba
          db
               3.0, 4.0, 5.0, 6.0
tabl C
          dd
.code
dodawanie SSE
                PROC
                 push
                               ebp
                               ebp, esp
                 mov
                mov
                               eax, [ebp+8]
                movaps
                               xmm2, tabl A
```

```
movaps
                              xmm3, tabl B
                              xmm4, tabl C
                movaps
                addps
                              xmm2, xmm3
                              xmm2, xmm4
                addps
                movups
                              [eax], xmm2
                         ebp
                pop
                ret
dodawanie SSE ENDP
#include <stdio.h>
void dodawanie SSE(float * a);
int main()
{
     float wyniki[4];
     dodawanie SSE (wyniki);
     printf("\nWyniki = %f %f %f %f\n",
          wyniki[0], wyniki[1], wyniki[2], wyniki[3]);
     return 0;
}
```

## Rozkazy do obliczeń wektorowych

(ta część instrukcji jest nadobowiązkowa – opisuje działania na instrukcjach grupy AVX 2.0, które są niedostępne w starszych typach procesorów Intel)

Jednym z paradygmatów przetwarzania w komputerowych systemach równoległych jest model SPMD (Single Program, Multiple Data). Stanowi on podkategorię w modelu MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) w klasyfikacji Flynna.

W paradygmacie SPMD, wiele autonomicznych procesorów jednocześnie (równolegle) wykonuje ten sam program w niezależnych punktach sterowania, podczas gdy w SIMD równoległe wykonanie sprowadza się do wykonania pojedynczej instrukcji na pewnym zbiorze danych (np. 8 liczbach zmiennoprzecinkowych).

Do tej pory, w SPMD procesy były wykonywane na procesorach ogólnego przeznaczenia. SIMD wymagały użycia procesora wektorowego do przetwarzania strumieni danych. Aktualnie, ze względu na dołączenie jednostek wektorowych (VPU, Vector Processor Unit) do autonomicznych rdzeni procesorów wielordzeniowych, obydwa paradygmaty zostały podłączone.

W architekturze x86 wprowadzono specjalne grupy rozkazów AVX, AVX 2.0 przeznaczone do wykonywania operacji na wektorach liczb. Podobnie jak w SSE i MMX, rozkazy te wykonują równoległe operacje na kilku danych. AVX stanowi rozszerzenie zestawu SSE. Planowane jest w najbliższym czasie pojawienie się procesorów w rozkazami AVX-512 (rejestry 512 bitowe).

Rozkazy grupy AVX wykorzystują rejestry 256-bitowe, które są dwa razy większe niż rejestry SSE. Rejestrów tych jest 16 i mają przyporządkowane nazwy YMM0 ÷ YMM15. Istniejące w SSE 128-bitowe rejestry XMM stanowią młodsze części rejestrów YMM.

Typowe rozkazy grupy AVX wykonują równoległe operacje na ośmiu 32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych (*wektorach*). Każdy rejestr ma 256 bitów i może zawierać:

- 8 liczby zmiennoprzecinkowe 32-bitowe, lub
- 4 liczby zmiennoprzecinkowe 64-bitowe, lub
- 32 liczb stałoprzecinkowych 8-bitowych, lub
- 16 liczb stałoprzecinkowych 16-bitowych, lub
- 8 liczby stałoprzecinkowe 32-bitowe.

Dodatkowo, za pomocą rejestru sterującego MXCSR można wpływać na sposób wykonywania obliczeń (np. rodzaj zaokrąglenia wyników).

Dla wygody programowania zdefiniowano 256-bitowy typ danych oznaczony symbolem YMMWORD. Typ ten może być stosowany do definiowania zmiennych statycznych, jak również do określania rozmiaru operandu, np.

Debugger zintegrowany z systemem Visual Studio może być także wykorzystany do śledzenia rozkazów z grupy AVX. W tym przypadku w oknie rejestrów, po naciśnięciu prawego klawisza myszki trzeba wybrać opcję AVX/AVX2/AVX512 — w oknie rejestrów zostaną wyświetlone zawartości rejestrów YMM.

```
; Program przykładowy ilustrujący operacje AVX 2.0 procesora
; Poniższy podprogram jest przystosowany do wywoływania
; z poziomu języka C++ (program arytmc AVX.cpp) w trybie 64
; bitowym
public FMA
    podprogram oblicza matX=scalarA*matX + matY, tzw. AXPY
    ostatni paramter count informuje o dlugosci wektora
 (float * matX, float * matY, float scalarA, int count);
                 rdx
                                  xmm2
                                                 r9
     rcx
; matA
; call \rightarrow rbp+8
; rbp -> rbp
.code
FMA:
     ; prolog i zapamiętanie rejestrów
     push rbp
     mov rbp, rsp
     push rbx
```

```
push rsi
     push rdi
     mov rsi,rcx ; utwórz kopię adresu macierzy A
mov rdi,rdx ; utwórz kopię adresu macierzy B
; wyznaczenie liczby powtórzeń ecx<- count/32
; długość wektora musi być wielokrotnością liczby 32
     mov rdx, 0
     mov rbx,32
     mov rax, r9
     div rbx
     xchg rdx, rax
     cmp rax, 0
     jne koniec
     mov rcx,rdx ; w rcx ilosc wykonan
; właściwa pętla obliczeniowa
again:
; xmm2 do pamięci (czyli mnożnik scalarA)
vmovups XMMWORD PTR dana32, xmm2
; przeniesienie wartosci scalarA do wszystkich 8 części ymm2
vbroadcastss ymm2,dana32
; w rejestrze ymm2 jest 8 razy scalarA
; załadowanie 8 kolejnych elementów macierzy matA do ymm0
vmovaps ymm0, YMMWORD PTR [rsi]
; załadowanie 8 kolejnych elementów macierz matB do ymm1
vmovaps ymm1, YMMWORD PTR [rdi]
; rozkaz mnożenia typu FMA ymm0 <- ymm0 * ymm2 + ymm1
VFMADD132PS ymm0, ymm1, ymm2 ; ymmA <- ymmA * ymmC + ymmB
; czyli wykonano fa[k] = a * fa[k] + fb[k];
; zapis wyniku do macierzy matA
vmovaps YMMWORD PTR [rsi],ymm0
```

```
;aktualizacja wskazników
add rsi,8*4
add rdi,8*4
loop again
koniec:
pop rdi
pop rsi
pop rbx
pop rbp
ret
.data
dana32 dd 4 dup (?) ; miejsce na parametr scalarA
END
_____
/* Program przykładowy ilustrujący operacje FMA z
wykorzystaniem instrukcji AVX procesora
Program jest przystosowany do współpracy z podprogramem
zakodowanym w asemblerze (plik funkcjeAVX.asm)
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <Windows.h>
#include <time.h>
extern "C" int FMA(float * matA, float * matB,
     float scalar, int count);
const int64 DELTA EPOCH IN MICROSECS = 116444736000000000;
#define FLOPS ARRAY SIZE (1024*1024)
#define MAXFLOPS ITERS 10000000
#define LOOP COUNT 128
#define FLOPSPERCALC 2
 declspec(align(64)) float fa[FLOPS ARRAY SIZE];
declspec(align(64)) float fb[FLOPS ARRAY SIZE];
```

```
struct timezone2
{
       int32 tz minuteswest;
    bool tz dsttime;
};
struct timeval2 {
                              /* seconds */
    __int32 tv sec;
                               /* microseconds */
     int32
               tv usec;
};
int gettimeofday(struct timeval2 *tv, struct timezone2 *tz)
    FILETIME ft;
      int64 tmpres = 0;
    TIME ZONE INFORMATION tz winapi;
    int rez = 0;
    ZeroMemory(&ft, sizeof(ft));
    ZeroMemory(&tz winapi, sizeof(tz winapi));
    GetSystemTimeAsFileTime(&ft);
     tmpres = ft.dwHighDateTime;
     tmpres <<= 32;
    tmpres |= ft.dwLowDateTime;
    tmpres /= 10;
    tmpres -= DELTA EPOCH IN MICROSECS;
    tv->tv sec = ( int32)(tmpres*0.000001);
    tv->tv usec = (tmpres % 1000000);
    rez = GetTimeZoneInformation(&tz winapi);
    tz->tz dsttime = (rez == 2) ? true : false;
    tz->tz minuteswest = tz winapi.Bias +
     ((rez == 2) ? tz winapi.DaylightBias : 0);
    return 0;
}
double dtime()
    double tseconds = 0.0;
    struct timeval2 mytime;
    struct timezone2 myzone;
    gettimeofday(&mytime, &myzone);
    tseconds =
          (double) (mytime.tv sec + mytime.tv usec*1.0e-6);
    return tseconds;
```

```
}
int main(int argc, char *argv[])
     /* celem programu jest obliczenie czasu wykonania
     operacji FMA dla dwóch macierzy fa i fb
     o wymiarach 1024x1024 (FLOPS ARRAY SIZE)
     liczba powtórzeń obliczeń wynosi
                         MAXFLOPS ITERS 10000000
     */
    int i, j, k;
     double tstart, tstop, ttime;
    double gflops = 0.0;
     float a = 2.0;
    printf("Inicjalizacja \r\n");
     // wypełnienie tablicy fa i fb pewnymi wartościami
     for (i = 0; i < FLOPS ARRAY SIZE; i++)</pre>
          fa[i] = (float)i + 0.1f;
          fb[i] = (float)i + 0.2f;
    printf("Początek obliczeńMAXFLOPS ITERS \n");
    tstart = dtime();
     // MAXFLOPS ITERS
          for (j = 0; j < MAXFLOPS ITERS; j++)
          if (FMA(fa, fb, a, LOOP COUNT) != 0) exit(0);
          // obliczenie wartości z wykorzystaniem instrukcji
          // AVX2 fa = a*fa + fb
          /*
          Ten komentarz zawiera odpowiednik funkcji FMA w
          języku C
          */
          for ( k = 0; k < LOOP COUNT; k++)
          fa[k] = a*fa[k] + fb[k];
```

```
}

tstop = dtime();

gflops = (double)(1.0e-9 * LOOP_COUNT * MAXFLOPS_ITERS * FLOPSPERCALC);

ttime = tstop - tstart;
if (ttime > 0.0)
{
    printf("GFlops = %10.31f, secs = %10.21f\n", gflops, ttime);
}

return 0;
}
```

**Zadanie 5.7.** Wzorując się na podanych przykładach obliczyć różnicę w wydajności obliczeń przy wykorzystaniu wektoryzacji z AVX oraz bez jej wykorzystania.