## Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

### PRAKTIKUM Z FYZIKY PLAZMATU

Studium rozpadu plazmatu mikrovlnnou metodou

**Zpracovali:** Radek Horňák, Lukáš Vrána Naměřeno: 15. 3. 2022

#### 1 Teorie

#### 1.1 Difuze a rekombinace v plazmatu

Důležitou charakteristikou plazmatu jakožto ionizovaného plynu je koncentrace elektronů a iontů. Pokud přestaneme dodávat energii, plazma se začne rozpadat, což se projeví postupným poklesem koncentrace nabitých částic. Tento pokles je způsoben buď difúzí a následnou rekombinací na stěnách nebo objemovou rekombinací.

Rešením rovnice kontinuity pro koncentraci elektronů

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{\Phi} = 0 \tag{1}$$

za předpokladu, že máme výbojku válcového tvaru s délkou větší než poloměrem, dostáváme koncentraci elektronů v jedné dimenzi jako

$$n(x,t) = n_0(x) e^{\left(-\frac{Dt}{\Lambda^2}\right)} \tag{2}$$

kde  $n_0$  je koncentrace elektronů v počátku  $x=0,\,D$  je difúzní koeficient, t je čas a  $\Lambda$  je difuzní délka.

Radiální profil koncentrace je v tomto případě

$$n_0(x) = \text{konst. } J_0\left(\frac{x}{\Lambda}\right)$$
 (3)

kde  $J_0$  je Besselova funkce prvního druhu. Difuzní délku lze vyjádřit jako

$$\Lambda \approx \frac{r_0}{2.405} \tag{4}$$

kde  $r_0$  je poloměr výbojky a 2,405 je první kořen funkce  $J_0$ .

Objemovou rekombinaci můžeme napsat jako časovou změnu koncentrace, tedy

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = -\alpha n^2 \tag{5}$$

kde  $\alpha$  je koeficient rekombinace. Obecně platí, že rekombinační ztráty se více projevují při vysokém tlaku, difuzní ztráty naopak při nízkém tlaku. Difuzní ztráty jsou charakterizovány časovou závislostí

$$n(t) = n_0 e^{\left(-\frac{Dt}{\Lambda^2}\right)} \tag{6}$$

a tedy funkce  $\ln n = f(t)$  je lineární, ze směrnice přímky lze určit D. V případě rekombinace platí

$$\frac{1}{n(t)} = \frac{1}{n_0} + \alpha t \tag{7}$$

a závislost 1/n = f(t) je lineární, ze směrnice určíme  $\alpha$ . Pokud tímto způsobem určujeme jeden z koeficientů, tedy D nebo  $\alpha$ , děláme to za předpokladu zanedbání druhého procesu. Nabízí se tedy vyjádřit n(t) se zahrnutím obou koeficientů pomocí zpřesněné rovnice

$$n(t) = \frac{1}{c e^{\frac{tD}{\Lambda^2}} - \frac{\alpha \Lambda^2}{D}}$$
 (8)

#### 1.2 Rezonátorová metoda stanovení koncentrace elektronů

Pokud v rezonátoru zapálíme plazma, změní se jeho rezonanční frekvence  $\omega$  i kvalita rezonátoru Q. Pro střední koncentraci elektronů n ve výbojce o průměru R' platí závislost na čase

$$\overrightarrow{n}(t) = \frac{0.271R^2 \Delta f(t) 8\pi^2 \epsilon_0 m f_0}{0.64R'^2 e^2}$$
(9)

kde R je poloměr rezonátoru,  $\Delta f(t)$  je rozdíl frekvence vysokofrekvenčního zdroje f' a rezonanční frekvence prázdného rezonátoru  $f_0$   $\epsilon_0$  je permitivita vakua, m je hmotnost elektronu, R' je poloměr výbojky a e je elementární náboj.


# 2 Měření a výsledky

Měřící aparatura obsahuje vysokofrekvenční laditelný zdroj, který dodává energii do rezonátoru o poloměru  $R=40\,\mathrm{mm}$ , jehož osou prochází výbojka o poloměru  $R'=9\,\mathrm{mm}$ . Prošlý signál je na vstupu do osciloskopu usměrněný diodou. Proud měříme ampérmetrem, napětí osciloskopem. Výbojka je čerpána rotační olejovou a difuzní vývěvou, tlak měříme Piraniho manometrem. Ve výbojce máme helium jehož tlak lze měnit.


Rezonanční frekvence prázdného rezonátoru  $f_0$  se po zapálení výboje zvýší na  $f_1$ . Po vypnutí přívodu energie se plazma začne rozpadat a rezonanční frekvence opět klesá až na původní hodnotu  $f_0$ . Tento periodický proces lze zachytit osciloskopem. Při měření měníme frekvenci zdroje f' a z oscilogramu určujeme čas t', za který dojde k rezonanci. Také si zaznamenáváme  $f_0$ , abychom následně mohli vypočítat koncentraci elektronů mimo jiné z  $\Delta f$ . Následně můžeme graficky vynést závislosti 1/n = f(t) a  $\ln n = f(t)$ , určit z nich  $\alpha$ , D a rozhodnout, zda je převládajícím procesem difúze nebo rekombinace.  $\alpha$  a D včetně  $n_0$  také určíme proložením funkcí podle rovnice (8) a výsledky porovnáme.

Tabulka 1: Hodnoty koeficientu rekombinace  $\alpha$  a difuzního koeficientu D určené ze závislostí 1/n = f(t),  $\ln n = f(t)$  a kombinované dle rovnice (8).


Tlak	1/n = f(t)	ln n = f(t)	Obě rekombinace	
[Pa]	$\alpha \text{ asi } [s^{-1}] \cdot 10^{-3}$	$D \text{ asi } [\text{m}^2 \text{s}^{-1}] \cdot 10^{-3}$	$\alpha \text{ asi } [s^{-1}] \cdot 10^{-3}$	$D \text{ asi } [\text{m}^2 \text{s}^{-1}] \cdot 10^{-3}$
5	$2.01 \pm 0.11$	$57.3 \pm 2.8$	$0.7734 \pm 0.0004$	$28.4 \pm 0.4$
10	$1.21 \pm 0.05$	$50.7 \pm 3.3$	$0.576 \pm 0.006$	$21.8 \pm 1.5$
20	$1.00 \pm 0.06$	$56.9 \pm 2.7$	$0.436 \pm 0.003$	$25.2 \pm 1.3$
50	$0.82 \pm 0.07$	$52.7 \pm 1.0$	$0.180 \pm 0.003$	$37.1 \pm 2.2$
100	$0.30 \pm 0.02$	$36.1 \pm 0.5$	$0.0292 \pm 0.0002$	$31.6 \pm 0.8$
200	$0.27 \pm 0.02$	$23.2 \pm 0.6$	$0.0590 \pm 0.0004$	$16.8 \pm 0.7$
450	$0.21 \pm 0.01$	$15.5 \pm 0.8$	$0.118 \pm 0.003$	$5.6 \pm 0.7$




Obrázek 1: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 5 Pa.




Obrázek 2: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 10 Pa.




Obrázek 3: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 20 Pa.




Obrázek 4: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 50 Pa.



Obrázek 5: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 100 Pa.



Obrázek 6: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak 200 Pa.



Obrázek 7: Časová závislost koncentrace elektronů pro tlak  $450\,\mathrm{Pa}.$ 

# 3 Závěr