Les utilitaires relatifs aux namespaces

Rachid Koucha [Ingénieur développement logiciel]

Après un premier article [1] sur la notion de namespace et de conteneur avec un passage en revue des appels système, ce second opus se concentre sur les commandes mises à disposition de l'utilisateur.

En plus des appels système destinés aux programmeurs, des utilitaires sont à la disposition de l'opérateur pour la mise en oeuvre des namespaces. Ils recèlent des subtilités que nous allons découvrir et expliquer.

1 La commande unshare

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire exécute un programme dans de nouveaux namespaces (cf. man 1 unshare) :

```
unshare [options] [program [arguments]]
```

C'est un enrobage de l'appel système unshare(). Les options sur la ligne de commande permettent de choisir les namespaces à créer (p. ex. -p pour un nouveau pid ns, -m pour un nouveau mount ns...).

Utilisons cette commande avec les options -u, -p et -i pour lancer un shell associé respectivement à de nouveaux namespaces UTS, PID et IPC (les droits du super utilisateur sont requis!) :

```
# unshare -u -p -i /bin/sh
$ date
mercredi 29 janvier 2020, 20:54:26 (UTC+0100)
$
```

Tout semble s'exécuter à merveille. On est cependant confronté à un problème étrange déjà évoqué, mais non encore expliqué dans l'article précédent. Nous arrivons à lancer un première commande comme date cidessus mais ensuite toute nouvelle commande se solde par une erreur de fork():

```
$ ls
/bin/sh: 3: Cannot fork
$ date
/bin/sh: 7: Cannot fork
```


Si on lance une built-in du shell comme echo qui ne provoque pas de fork()/exec(), cela fonctionne par contre :

```
# echo $$
8840
```

Dans un autre terminal, listons les namespaces de ce nouveau shell :

```
lsns -p 8840
       NS TYPE
                  NPR0CS
                           PID USER COMMAND
4026531835 cgroup
                     312
                             1 root /sbin/init splash
4026531837 user
                     307
                             1 root /sbin/init splash
                               root /sbin/init splash
4026531840 mnt
                     300
                               root /sbin/init splash
4026531992 net
                     307
```

Nous constatons que le shell est bien associé à un nouvel ipc_ns et un nouveau uts_ns (créés par le processus 8840) comme demandé mais son pid_ns est toujours le namespace initial (créé par le processus numéro 1)! En fait, lorsqu'un processus appelle unshare() pour créer et s'associer à un nouveau pid_ns ou setns() pour s'associer à un autre pid_ns, ce sont ses fils qui seront effectivement associés au nouveau pid_ns. Dans notre exemple, la commande unshare appelle le service unshare(CLONE_NEWUTS| CLONE_NEWPID|CLONE_NEWIPC) puis le service execve() pour exécuter /bin/sh (cf. figure 1).



Comme on ne change pas de processus (c.-à.d. le programme unshare est « écrasé » par le programme /bin/sh), le shell ainsi lancé ne change pas de pid_ns. Seuls les nouveaux ipc_ns et uts_ns lui sont associés. Ce sont ses fils qui entreront dans le nouveau pid_ns. Lorsque la première commande date est lancée, un premier fork()/exec() est effectué pour l'éxécuter. Le processus fils résultant hérite bien de tous les namespaces de son père avec en plus l'association au nouveau pid_ns (cf. figure 2).




Fig. 2 : Exécution dans le nouveau pid_ns

Cette commande s'exécute bien dans le nouveau pid_ns avec l'identifiant 1. Mais quand la commande se termine, le pid_ns disparaît avec le processus associé (cf. figure 3).




Fig. 3: Disparition du nouveau pid_ns

Cela rend impossible par la suite la création de tout nouveau processus. D'où l'erreur sur le <code>fork()</code>. Pour s'en convaincre, terminons le shell avec la built-in <code>exit</code> et utilisons un petit script shell <code>alarm</code> qui sommeille le nombre de secondes passés en paramètre et affiche le message « !!!!! ALARM !!!!! » lorsqu'il se termine à échéance de la temporisation. Lançons-le en background comme premier processus du shell. Comme il ne se termine qu'à échéance du délai passé en paramètre, des commandes peuvent s'exécuter pendant le laps de temps (p. ex. <code>date</code>, <code>gcc...</code>). Par contre, dès que le script <code>alarm</code> finit son exécution, en tant que premier processus du pid_ns, il entraîne avec lui la fermeture du pid_ns. C'est alors que l'erreur de <code>fork()</code> est de retour au lancement de nouvelles commandes :

```
unshare -u -p -i /bin/sh
  ./alarm 30 &
mercredi 29 janvier 2020, 22:52:51 (UTC+0100)
gcc (Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2) 9.2.1 20191008
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  PID TTY
                      TIME CMD
 2431 pts/0
                  00:00:00 bash
12143 pts/0
                  00:00:00 sudo
12144 pts/0
                  00:00:00 sh
                  00:00:00 alarm
12575 pts/0
.
12576 pts/0
                  00:00:00 sleep
12597 pts/0
                  00:00:00 ps
1] + Done
                                        ./alarm 30
/bin/sh: 6:
```

La commande unshare recèle cependant des fonctionnalités très utiles afin d'éviter cette chausse-trape. L'option -f provoque un fork() et exécute le programme demandé dans un shell fils. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici car le shell est exécuté dans un processus fils qui hérite des namespaces de son père et sera donc non seulement associé aux nouveaux uts_ns et ipc_ns mais aussi au nouveau pid_ns (avec l'identifiant 1) comme indiqué en figure 4.




Fig. 4: unshare avec fork()

Le pid_ns reste actif tant que le shell n'est pas fini :

```
# exit
# unshare -u -p -i -f /bin/sh
# date
jeudi 30 janvier 2020, 07:33:49 (UTC+0100)
# gcc --version
gcc (Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2) 9.2.1 20191008
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# echo $$
```

Nous vérifions bien que « echo \$\$ », résultat d'un **getpid()** dans le shell courant, affiche **1** comme identifiant car le shell s'exécute en tant que premier processus dans le nouveau pid ns.

Restons dans ce shell et lançons la commande ps :

Les identifiants de processus affichés ne correspondent pas à ce qu'on pourrait s'attendre et notamment pour notre shell. En effet, il a le pid 3729 alors que « echo \$\$ » affiche 1. En fait, ps affiche le pid du shell vu du côté pid_ns initial c'est-à-dire du pid_ns père dans la hiérarchie des namespaces. Alors que « \$\$ » est le pid vu du pid_ns du shell (le pid_ns fils).

Nous avons une fois de plus à faire à une subtilité des namespaces. Tandis que « echo \$\$ » obtient le pid dans le descripteur de tâche au sein du noyau, la commande ps va glaner ses informations dans le système de fichiers /proc. Ce dernier exporte des informations du noyau qui correspondent au pid_ns du processus qui a effectué son montage (cf. paragraphe « /proc and PID namespaces » dans man 7 pid_namespaces). Comme /proc a été monté au démarrage du système par un processus associé au pid_ns initial, il exporte donc des informations vues de ce namespace. Il faudrait remonter /proc dans ce shell pour obtenir les bonnes informations. Mais pour ne pas perturber le mount_ns initial, il est conseillé de le monter dans un nouveau mount_ns. C'est justement ce que proposent les options -m (création d'un nouveau mount_ns) et --mount-proc (remontage de /proc) de la commande unshare! Sortons donc du shell et relançons-le avec ces options en supplément :

```
# exit
# unshare -u -p -i -f -<mark>m --mount-proc</mark> /bin/sh
# echo $$
1
```

```
# ps
PID TTY TIME CMD

1 pts/0 00:00:00 sh
2 pts/0 00:00:00 ps
# date
vendredi 27 mars 2020, 20:29:59 (UTC+0100)
```

On ne voit donc plus que les deux seuls processus du pid_ns fils : le shell (pid 1 car il est le premier processu du namespace) et ps (pid 2 lancé en second).

2 La commande nsenter

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire exécute un programme dans les namespaces d'autres processus (cf. man 1 nsenter) :

```
nsenter [options] [program [arguments]]
```

C'est un enrobage de l'appel système <code>setns()</code>. L'option <code>-t</code> sur la ligne de commande permet de spécifier un processus cible avec lequel on veut partager les namespaces spécifiés par les mêmes options que la commande <code>unshare</code> (e.g. <code>-m</code> pour mount_ns, <code>-u</code> pour uts_ns...).

Dans un terminal, affichons le nom du hôte (rachid-pc). Puis, relançons la commande d'illustration de la commande unshare vue au paragraphe précédent. L'invocation de hostname affiche le même nom de hôte que celui de l'uts_ns initial car il a été hérité. Dans ce nouvel uts_ns, on change le nom en new-pc:

```
# hostname
rachid-pc
# unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
# echo $$
1
# hostname
rachid-pc
# hostname new-pc
# hostname
```

Dans son pid_ns, le shell ainsi lancé a l'identifiant **1** car il est le premier processus dans son namespace. Mais il a un identifiant différent dans le pid_ns initial. Comme c'est le fils de la commande **unshare**, dans un autre terminal, la commande **ps** nous permet de l'obtenir :

```
# pidof unshare
29206
# ps -ef | grep 29206
root 29206 29203 0 22:36 pts/1 00:00:00 unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
root 29207 29206 0 22:36 pts/1 00:00:00 /bin/sh
```

Donc le shell a l'identifiant 29207 dans le pid_ns initial. Dans ce même terminal, utilisons nsenter pour invoquer un autre shell dans les mêmes namespaces (pid_ns, uts_ns et mount_ns) :

```
# hostname
achid-pc
 nsenter -t 29
                  <mark>07</mark> -p -u -m /bin/sh
  ps
                    TIME CMD
  PID
    5 pts/0
                00:00:00 sh
    6 pts/0
                00:00:00 ps
 ps -ef
UID
            PID
                 PPID
                        C STIME TTY
                                               TIME CMD
root
                    0
                        0 22:36 pts/1
                                           00:00:00
root
                        0 22:54 pts/0
                                           00:00:00
              7
                       0 22:54 pts/0
                                           00:00:00 ps -ef
root
                    5
# echo $$
 hostname
```

Le nouveau shell a l'identifiant 5 dans le pid_ns cible. Cela confirme que la commande ps va chercher ses informations dans le système de fichiers /proc correspondant au pid_ns du processus qui l'a monté (le shell lancé par la commande unshare dans notre cas) et on vérifie bien qu'il est dans le même uts_ns en affichant le nom de hôte (new-pc).

3 La commande Isns

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire parcourt le répertoire /proc et pour tous les identifiants de

processus, relève et affiche les informations relatives aux namespaces (cf. man 8 lsns). Sans paramètres, il affiche par défaut le numéro d'inode (colonne NS), type de namespace (colonne TYPE), nombre de processus associés au namespaces (colonne NPROCS), plus petit identifiant de processus dans le namespace (colonne PID). Nom d'utilisateur du processus (colonne USER), ligne de commande du processus (colonne COMMAND) :

```
NPROCS
                             PID USER
        NS TYPE
                                                    COMMAND
4026531835 cgroup
                                                    /sbin/init splash
                      328
                               1 root
402653<mark>1836 pid</mark>
                                                    /sbin/init splash
                      328
                               1
                                 root
4026531837
           user
                      321
                               1
                                 root
                                                    /sbin/init splash
4026531838 uts
                      314
                                 root
                                                    /sbin/init splash
4026531839 ipc
                                                    /sbin/init splash
                      318
                               1
                                 root
                                                    /sbin/init splash
4026531840 mnt
                      306
                               1
                                 root
                              57
4026531860 mnt
                        1
                                 root
                                                    kdevtmpfs
                                                    /sbin/init splash
4026531992 net
                      317
                               1
                                 root
                             400 root
4026532340 mnt
                                                    /lib/systemd/systemd-udevd
                       12
4026532341 uts
                       12
                                                    /lib/systemd/systemd-udevd
                             400 root
```

Cependant, la manuel précise bien que l'affichage par défaut de la commande est sujet à des changements dans les futures versions. Il ne faut par conséquent pas s'y fier dans le cas d'une utilisation dans des scripts qui filtrent sa sortie. Il est conseillé d'utiliser --output suivie de la liste des colonnes à afficher. L'option --help permet d'obtenir tous les noms de colonnes acceptés :

```
lsns --help
. . . ]
 -o, --output <list>
                           define which output columns to use
                           output all columns
     --output-all
Available output columns:
               namespace identifier (inode number)
          NS
               kind of namespace
path to the namespace
        TYPE
        PATH
      NPROCS
               number of processes in the namespace
         PID
               lowest PID in the namespace
               PPID of the PID
        PPID
     COMMAND
               command line of the PID
         UID
               UID of the PID
        USER
               username of the PID
               namespace ID as used by network subsystem nsfs mountpoint (usually used network subsystem)
     NETNSTD
        NSFS
```

L'option -p est aussi très utile pour se focaliser sur les namespaces d'un processus donné. Reprenons notre exemple de shell lancé via la commande unshare. La commande lsns parcourant /proc. Vue du mount_ns du sous-shell, il n'y a que le shell (pid 1) et la commande lsns elle même (d'où le 2 pour le nombre de processus dans la colonne NPROCS) :

```
-f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
 ps
 PID TTY
                    TIME CMD
    1 pts/0
2 pts/0
                00:00:00 sh
                00:00:00 ps
 lsns
        NS TYPE
                   NPROCS PID USER COMMAND
4026531835 cgroup
                         2
                             1 root /bin/sh
4026531837 user
                             1 root /bin/sh
                             1 root /bin/sh
4026531839 ipc
                         2
                             1 root /bin/sh
                         2
4026531992 net
                         2
                               root /bin/sh
root /bin/sh
4026533107 mnt
                             1
4026533108 uts
                             1
                                root
                                root /bin/sh
4026533109 pid
```

Dans un autre terminal, Lsns permet de récupérer le pid du sous-shell vu du pid ns initial :

Nous vérifions ce que nous avons dit précédemment, à savoir que la commande unshare appelle certes le service système unshare() avec les options CLONE_NEWNS, CLONE_NEWUTS et CLONE_NEWPID pour respectivement créer un nouveau mount_ns, uts_ns et pid_ns mais seul le processus fils et sa descendance sont associés au nouveau pid_ns. D'où l'identifiant 7451 (commande /bin/sh) pour le premier processus du pid_ns et 7450 (commande unshare) pour le premier processus du mount_ns et de l'uts_ns. On peut ainsi afficher les informations sur les namespaces du sous-shell :

```
# lsns -p <mark>7451</mark>
NS TYPE NPROCS PID USER COMMAND
```

```
4026531835 cgroup
                                  root /sbin/init splash
4026531837 user
                       306
                                  root /sbin/init splash
                                 root /sbin/init splash
root /sbin/init splash
4026531839 ipc
                       307
                                1
4026531992 net
                       306
                                1
                            7450 root unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
4026533107 mnt
                         2
                            7450 root unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
                         2
4026533108 uts
4026533109 pid
                            7451 root /bin/sh
                         1
                -o NS, TYPE, PID
  lsns -p
        NS TYPE
                      PID
4026531835 cgroup
4026531837 user
                        1
4026531839 ipc
                        1
                        1
4026531992 net
4026533107 mnt
                     7450
4026533108 uts
                     7450
4026533109 pid
                     7451
```

La colonne NSFS est le point de montage du « namespace file system » (absolument rien à voir avec NFS, le « network File System » !). Les namespaces sont régis par un système de fichiers virtuel interne au noyau. Nous verrons cela plus en détail dans un prochain article de cette série qui détaillera les mount_ns et dans la présentation de la commande ip qui suit.

La colonne **NETNSID** affiche l'identifiant de net_ns **NETLINK** [2] vu du net_ns du processus appelant. Si aucun identifiant n'a été assigné, la commande affiche « unassigned ». Nous reverrons cette notion dans la présentation de la commande **ip** qui suit.

4 La commande ip

L'utilitaire **ip** est le couteau suisse de la configuration réseau sous **GNU/Linux**. Il a rendu obsolète la fameuse commande **ifconfig**. Il est issue du paquet **iproute2**. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il ajoute un niveau d'abstraction sur les net_ns afin d'en faciliter la manipulation. Cela consiste à leur donner un nom (plus facile à mémoriser qu'un numéro d'inode ou un identifiant de processus !). Le manuel principal est dans **man 8 ip**. La partie concernant les options relatives aux namespaces a une description dédiée dans **man 8 ip-netns**.

4.1 Création d'un net_ns

La commande **ip** peut créér un nouveau net_ns tout en lui associant un nom. Ici nous créons le net_ns **newnet** avec la requête **add** :

```
# ip netns add newnet
```

La commande n'est pas très loquace. Pour connaître la liste des net ns nommées par la commande ip:

```
# ip netns list
newnet
```

En interne, un net_ns est créé avec l'appel système unshare(CLONE_NEWNS). Cependant, comme un namespace disparaît lorsqu'il n'y a plus de processus qui lui est associé, ce nouveau net_ns ne ferait pas long feu s'il disparaît lorsque la commande ip se termine. L'astuce est de créer un fichier dans /var/run/netns/<nom_namespace> puis d'appeler unshare() pour créer et s'associer à un nouveau mount_ns, puis enfin de monter le lien symbolique /proc/<pid>/pid>/ns/net qui caractérise le nouveau namespace sur le fichier créé dans /var/run/netns (on donnera plus de détails sur ce montage dans l'article concernant les mount_ns). Ce montage étant persistant à la fin de la commande ip, le net_ns reste actif bien qu'aucun processus n'y soit associé :

```
# ls -l /var/run/netns
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 mars 29 11:49 newnet
```

Quand le montage évoqué ci-dessus est réalisé, le fichier mountinfo dans /proc montre que le système de fichier virtuel NSFS interne au noyau est mis en oeuvre :

```
# cat /proc/$$/mountinfo
[...]
1160 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs rw,size=1635172[...]
1183 1160 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1184 26 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
```

Nous avions cité ce système de fichier lors de présentation de la commande lsns. Nous avions même vu que cette dernière affiche les point de montage NSFS lorsqu'ils sont mis en oeuvre. Mais à condition d'exécuter lsns dans un contexte où un processus associé au net_ns considéré est visible. Dans notre cas

de figure, il n'y a pas de processus associé à **newnet**. On peut utiliser l'option **exec** de **ip** pour lancer un processus en arrière-plan associé à ce net ns :

```
# ip netns exec newnet sh -c 'sleep 300 &'
```

Ainsi la commande **lsns** sera à même de voir et afficher le point de montage **NSFS** correspondant au net_ns **newnet** :

L'intérêt de créer un net_ns est d'isoler des interfaces réseau afin d'exécuter des commandes. Par défaut, un net ns nouvellement créé n'a qu'une interface **loopback**:

```
# ip netns exec newnet ip link list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

C'est d'un intérêt limité. Mais certaines interface réseau ont la possibilité de migrer d'un net_ns à l'autre. Comme chaque namespace a sa propre pile réseau, sa propre table de routage et ses propres règles de pare-feux, il est possible de mettre en place de multiples combinaisons de configurations réseau sur une même machine.

4.2 Attachement à un net_ns

La commande **ip** permet aussi de s'attacher à des net_ns existants. Par exemple, un net_ns mis en place pour un conteneur. Pour nous familiariser avec ce mécanisme, nous allons configurer une interface ethernet dans un conteneur **LXC**. Le conteneur nommé **bbox** est créé et démarré comme indiqué dans l'encadré « Mini-guide LXC » du premier article **[1]**. Par défaut, pour l'accès au réseau, le conteneur contient :

- Une interface loopback lo: Interface par défaut dans tout nouveau net ns;
- Une interface ethernet virtuelle [3] eth0 : choisie par le template busybox et configuré par la commande lxc-start pour accéder au réseau internet.

L'interface ethernet virtuelle est déterminée par le paramètre lxc.net suivant dans le configuration du conteneur :

```
# cat /var/lib/lxc/bbox/config | grep lxc.net
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
```

L'interface virtuelle ethernet est une sorte de tunnel. Dans le cadre de LXC, elle sert de lien entre le système hôte et le conteneur. Un client UDHCPC est aussi lancé pour configurer l'adresse IP sur cette interface (à l'autre extrémité, côté hôte, un serveur dnsmasq s'occupe des requêtes DHCP [4]).

```
# lxc-console -n bbox -t 0

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu4) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

bbox# ip link list
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff
bbox# ps
PID USER COMMAND
    1 root    init
    4 root    /bin/syslogd
    14 root    /bin/udhcpc
[...]
```

Côté hôte, nous avons :

- lo : L'interface loopback associée au net_ns initial par défaut ;
- eno1 : L'interface du port ethernet connectée à la box domestique ;
- wlp6s0 : L'interface WIFI connectée à la box domestique ;
- lxcbr0 : Le pont (bridge en anglais [5]) qui permet de connecter le lien ethernet virtuel hôte/conteneur au

réseau. Les conteneurs connectés à ce bridge sont dans un sous-réseau. Un serveur dnsmasq [6] en écoute sur cette interface attribue les adresses IP (protocole DHCP) dans ce sous-réseau. Pour la communication avec l'extérieur via enol, la distribution Linux se charge de la configuration de «l'IP forwarding » et des filtres réseau à partir du script lxc-net typiquement installé dans /usr/libexec/lxc;

- veth : L'autre extrémité du tunnel ethernet virtuel reliant le hôte au conteneur.

```
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
       : <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
           <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group
default qlen 1000
    link/ether 00:08:ca:f5:89:9f brd ff:ff:ff:ff:ff
           <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group
default glen 1000
    link/ether 00:16:3e:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
                   <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master lxcbr0 state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether fe:d4:b7:23:e3:8b brd ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
 ps -ef | grep dnsmasq
          5770
               1680 0 13:52 ?
                                         00:00:00 dnsmasq -u dnsmasq --strict-order --bind-interfaces
--pid-file=/run/lxc/dnsmasq.pid --listen-address 10.0.3.1 --dhcp-range 10.0.3.2,10.0.3.254 --dhcp-lease-max=253 --dhcp-no-override --except-interface=lo --interface=lxcbr0
 -dhcp-leasefile=/usr/local/var/lib/misc/dnsmasq.lxcbr0.leases --dhcp-authoritative
 brctl show
bridge name
                bridge id
                                        STP enabled
                                                        interfaces
                8000.00163e000000
```

La configuration est schématisée en figure 5.




Fig. 05 : eno1 dans le net_ns du hôte

Avant de nous lancer, permettons-nous une nouvelle digression pour revenir sur la commande <code>lsns</code> et la colonne <code>NETNSID</code>. Nous avons dit qu'il s'agit d'un identifiant utilisé via le protocole <code>netlink</code>. En fait, un net_ns a la possibilité de mémoriser un identifiant par net_ns avec lesquels il est en intéraction. Lorsqu'on démarre un conteneur <code>LXC</code> avec une interface ethernet virtuelle, un identifiant de namespace (<code>NSID</code>) est attribué au net_ns du conteneur dans le net_ns courant. Ici il s'agit de l'identifiant <code>0</code>:

```
./lxc-pid bbox
5071
 lsns -p 5071 -o NS, TYPE,
                                 ID, NSFS, NPROCS, PID, USER, COMMAND
                           NSFS NPROCS
                                          PID USER COMMAND
        NS TYPE
4026531837 user
                                    312
                                            1 root /sbin/init splash
4026533164 mnt
                                         5071 root init
                                      5
4026533165 uts
                                      5
                                         5071 root init
4026533166 ipc
                                      5
                                         5071 root init
4026533167 pid
                                      5
                                         5071 root init
.
4026533170 net
                                      5
                                         5071 root
                                                    init
4026533281 cgroup
                                         5071
                                               root
                                                    init
```

Pour en revenir à notre sujet, le but de la manipulation va consister à faire en sorte que le conteneur se connecte directement à l'extérieur sans passer par « le sous-réseau ethernet virtuel » mis en place par le template busybox de LXC. Cela implique de migrer l'interface ethernet eno1 du net_ns du hôte vers celui du conteneur comme indiqué en figure 6. Une interface réseau ne peut appartenir qu'à un seul net_ns. Comme nous le verrons plus tard certaines interfaces comme ethernet peuvent migrer d'un namespace à l'autre tandis que d'autres comme celles gérant le WIFI ne le peuvent pas.




Fig. 6: eno1 dans le net ns du conteneur

Côté hôte, notons l'adresse IP sur l'interface eno1 :

```
$ ip addr list eno1
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.19/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
    valid_lft 78929sec preferred_lft 78929sec
    inet6 fe80::423f:cffd:687a:5713/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Désactivons l'interface ethernet virtuelle côté conteneur et vérifions que le trafic réseau ne passe plus à l'aide d'un ping vers le système hôte :

```
bbox# ip addr list eth0
7: eth0@if8: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP, M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.230/24 brd 10.0.3.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
bbox# ping 192.168.0.19 - c 2
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.19: seq=0 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 192.168.0.19: seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
[...]
bbox# ip link set eth0 down
bbox# ip addr list eth0
7: eth0@if8: <BROADCAST, MULTICAST, M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.230/24 brd 10.0.3.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
bbox# ping 192.168.0.19 -c 2
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
```

Côté hôte, nous associons un nom (e.g. bbox_nsnet) au net_ns du conteneur en utilisant l'identifiant du processus init de ce dernier. La commande ip permet en effet d'attacher un nom à un net_ns existant à partir de l'identifiant d'un processus associé au net ns cible grâce à la requête attach:

```
# ./lxc-pid bbox
5071
# ip netns attach bbox_nsnet 5071
```

Dans ce cas, nous pouvons aussi voir le NSID du net_ns du conteneur via la requête list de ip :

```
# ip netns list
bbox_nsnet (id: 0)
newnet
```

Le net ns newnet créé au paragraphe précédent n'a quant à lui pas de NSID.

L'attachement du net_ns du conteneur par la commande **ip** provoque aussi un montage du système de fichiers interne **nsfs** :

```
ls -l /var/run/netns
total 0
r--r--r-- 1 root root 0 mars 29 14:26 bbox_n
-r--r--r-- 1 root root 0 mars 29 11:49 newnet
                                      29 14:26 bbox_nsnet
 lsns -p 5071 -o NS, TYPE, NETNSID, NS TYPE NETNSID NSFS
                                              S, NPROCS, PID, USER, COMMAND
                                                                      PID USER COMMAND
                                                           NPROCS
4026531837 user
                                                               314
                                                                           root /sbin/init splash
                                                                   10763 root init
4026533164 mnt
                                                                 5
                                                                   10763 root init
4026533165 uts
                                                                 5
4026533166 ipc
                                                                 5
                                                                   10763 root init
4026533167 pid
                                                                 5
                                                                    10763 root init
.
4026533170 net
                                                                    10763 root
```

4026533281 cgroup 5 10763 root init

Nous désactivons l'interface ethernet du hôte puis nous la transférons dans le net_ns du conteneur (dans la couche d'abstraction de la commande ip, c'est bbox nsnet configuré plus haut) :

Nous constatons bien la migration de l'interface ethernet eno1 dans le conteneur :

```
bbox# ip link list
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Arrêtons le client **udhcpc** lancé au démarrage du conteneur et qui, par défaut (c.-à-d. sans paramètre), lance ses requêtes sur l'interface **eth0**. Puis relançons le pour qu'il adresse ses requêtes via l'interface ethernet **eno1** (option **-i**) tout juste transférée dans le conteneur et que nous prenons soin d'activer au préalable :

```
.
USER
                  COMMAND
PID
    1 root
                  init
                  /bin/syslogd
    4 root
   15 root
                  /bin/getty -L tty1 115200 vt100
                  /bin/sh
   16 root
  114 root
                  {ps} /bin/sh
bbox# kill
bbox# ip link set eno1 <mark>up</mark>
bbox# ip link list
[...]
    eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
bbox# udhcpc
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.0.19
                                                lease time 86400
```

L'affichage du client DHCP montre qu'il a obtenu l'adresse 192.168.0.19 de la part du serveur DHCP tournant dans la box domestique. La table de routage est mise à jour automatiquement et le client DHCP devient un daemon :

```
bbox# ip route show
default via 192.168.0.1 dev eno1
192.168.0.0/24 dev eno1 scope link src 192.168.0.19
bbox# ip addr list
[\ldots]
         <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
                            scope global eno1
    inet
        valid_lft forever preferred_lft forever
bbox# ps
PID USER
                COMMAND
    1 root
                 init
    4 root
                 /bin/syslogd
                 /bin/getty -L tty1 115200 vt100
   15 root
   16 root
                 /bin/sh
  148 root
  150 root
                 {ps} /bin/sh
```

Nous vérifions que le conteneur a bien accès à l'internet mondial avec un **ping** sur le serveur des **éditions Diamond** par exemple :

```
bbox# ping boutique.ed-diamond.com -c 2
PING boutique.ed-diamond.com (213.162.55.164): 56 data bytes
64 bytes from 213.162.55.164: seq=0 ttl=55 time=19.496 ms
64 bytes from 213.162.55.164: seq=1 ttl=55 time=25.170 ms
--- boutique.ed-diamond.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 19.496/22.333/25.170 ms
```

Tout se passe donc comme si deux machines indépendantes étaient connectées au réseau internet : le PC hôte via le WIFI wlp6s0 et le conteneur bbox via l'interface ethernet eno1 (comme schématisé en figure 6).

Arrêtons le conteneur :

```
bbox# <CTRL> + <a> + <q>
# lxc-stop -n bbox
# lxc-ls -f bbox
NAME STATE AUTOSTART GROUPS IPV4 IPV6
bbox STOPPED 0 - - -
```

Si on liste les interface réseau disponibles dans le net_ns initial, on ne voit toujours pas l'interface eno1 alors qu'une interface réseau doit être réaffectée au net ns initial lorsque son net ns disparaît :

En fait, bien que stoppé, le net_ns du conteneur existe toujours car nous avons vu que **bbox_nsnet** est un point de montage du lien symbolique du net_ns du conteneur. Tant que ce montage est actif, le net_ns du conteneur continue à exister. Effectuons le « démontage » de **bbox_nsnet** à l'aide de la requête **del** de **ip** :

```
# cat /proc/$$/mountinfo
1160 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs rw,size=1635172[...]
1183 1160 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1184 26 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
426 1160 0:4 net:[4026533170] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:235 - nsfs nsfs rw
427 26 0:4 net:[4026533170] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:235 - nsfs nsfs rw
# ip netns del bbox_nsnet
# ip netns list
newnet
# cat /proc/$$/mountinfo
[...]
717 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs rw,size=1635172[...]
1183 1160 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1184 26 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1185 - 1 /var/run/netns
1186 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1187 - 1 /var/run/netns
1188 - 1 /var/run/netns
1189 - 1 /var/run/netns
1180 - 1 - 1 root root 0 mars 29 11:49 newnet
```

Maintenant, le net_ns du conteneur a disparu et l'interface ethernet eno1 se retrouve de nouveau associée au net ns initial :

Avant de conclure cet article, on notera que pour avoir un conteneur LXC avec juste une interface loopback dans son net_ns, il suffit de modifier le paramètre de configuration lxc.net comme suit dans /var/lib/lxc/bbox/config:

```
[...]
lxc.net.0.type = empty
#lxc.net.0.type = veth
#lxc.net.0.link = lxcbr0
#lxc.net.0.flags = up
#lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
[...]
```

Stoppons et relançons le conteneur :

```
# lxc-stop -n bbox
# ./lxc-start2 bbox
# lxc-console -n bbox -t 0
Connected to tty 0
```

Enfin, il est aussi possible de démarrer un conteneur LXC avec une interface ethernet en modifiant la configuration /var/lib/lxc/bbox/config comme suit :

```
[...]
lxc.net.0.type = phys
lxc.net.0.link = eno1
#lxc.net.0.type = veth
#lxc.net.0.link = lxcbr0
#lxc.net.0.flags = up
#lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
[...]
```

Sortons de la console du conteneur, stoppons-le et redémarrons-le pour qu'il prenne en compte cette nouvelle configuration :

Pour obtenir une adresse IP, il faut réactiver l'interface (on aurait aussi pu décommenter lxc.net.0.flags=up) et redémarrer le client DHCP comme on l'a fait précédemment :

```
bbox# ip addr list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop qlen 1000
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
bbox# ps
PID
       USER
                    COMMAND
     1 root
                    init
                    /bin/syslogd
/bin/getty -L tty1 115200 vt100
     4 root
     7 root
     8 root
                    /bin/sh
                    {ps} /bin/sh
    11 root
bbox# ip link set eno1
bbox# ip link list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000 link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
bbox# udhcpc -i eno1
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.0.19
udhcpc: lease of 192.168.0.19 obtained,
                                   .19 obtained, lease time 86400
bbox# ps
     .
USER
PID
                    COMMAND
     1 root
                    init
                    /bin/syslogd
/bin/getty -L tty1 115200 vt100
     4 root
        root
                    /bin/sh
     8
       root
    27 root
    29 root
                    {ps} /bin/sh
bbox# ping boutique.ed-diamond.com -c 2
PING boutique.ed-diamond.com (213.162.55.164): 56 data bytes 64 bytes from 213.162.55.164: seq=0 ttl=55 time=33.822 ms
64 bytes from 213.162.55.164: seq=1 ttl=55 time=32.274 ms
     boutique.ed-diamond.com ping statistics ---
```

2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 32.274/33.048/33.822 ms

Nous avons donc refait avec la configuration de LXC ce que nous avons fait manuellement en début de paragraphe.

Conclusion

Ce second article, à travers l'étude des utilitaires qui les mettent en oeuvre, a révélé et expliqué des subtilités inhérentes aux namespaces et les options qui permettent de les exploiter. Cela nous a aussi permis d'avoir un premier aperçu de la gestion des interfaces réseau dans les conteneurs **LXC**. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises! Dans le prochain article nous présenterons la vue des namespaces côté noyau.

Références

- [1] R. Koucha, "Les namespaces ou l'art de se démultiplier", GNU/Linux magazine n°239, juillet/août 2020 : https://github.com/Rachid-Koucha/linux ns/blob/main/articles/linux namespaces 01.pdf
- [2] Netlink: https://en.wikipedia.org/wiki/Netlink
- [3] Paire ethernet virtuelle : http://man7.org/linux/man-pages/man4/veth.4.html
- [4] Le protocole DHCP: https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
- [5] Les ponts réseau : https://en.wikipedia.org/wiki/Bridging (networking)
- [6] Le serveur dnsmasq: https://fr.wikipedia.org/wiki/Dnsmasq