# Les utilitaires relatifs aux namespaces

Rachid Koucha [Ingénieur développement logiciel]

Après un premier article [1] sur la notion de namespace et de conteneur avec un passage en revue des appels système, ce second opus se concentre sur les commandes mises à disposition de l'utilisateur.

## **Table des matières**

Avant-propos	3
Introduction	
1 La commande unshare	
2 La commande nsenter	
3 La commande lsns.	
4 La commande ip	
4.1 Création d'un net_ns	
4.2 Attachement à un net ns.	
Conclusion	
Références.	

## **Avant-propos**

Le code source des exemples utilisés dans cet article sont disponibles sur Github : <a href="https://github.com/Rachid-Koucha/linux\_ns">https://github.com/Rachid-Koucha/linux\_ns</a>.

Cet article a été publié dans GNU Linux Magazine France n°240 de septembre 2020 :





#### Introduction

En plus des appels système destinés aux programmeurs, des utilitaires sont à la disposition de l'opérateur pour la mise en oeuvre des namespaces. Ils recèlent des subtilités que nous allons découvrir et expliquer.

#### 1 La commande unshare

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire exécute un programme dans de nouveaux namespaces (cf. man 1 unshare) :

```
unshare [options] [program [arguments]]
```

C'est un enrobage de l'appel système unshare(). Les options sur la ligne de commande permettent de choisir les namespaces à créer (p. ex. -p pour un nouveau pid\_ns, -m pour un nouveau mount\_ns...).

Utilisons cette commande avec les options -u, -p et -i pour lancer un shell associé respectivement à de nouveaux namespaces UTS, PID et IPC (les droits du super utilisateur sont requis!) :

```
# unshare <mark>-u -p -i</mark> /bin/sh
$ date
mercredi 29 janvier 2020, 20:54:26 (UTC+0100)
$
```

Tout semble s'exécuter à merveille. On est cependant confronté à un problème étrange déjà évoqué, mais non encore expliqué dans l'article précédent. Nous arrivons à lancer un première commande comme date cidessus mais ensuite toute nouvelle commande se solde par une erreur de fork():

```
$ ls
/bin/sh: 3: Cannot fork
$ date
/bin/sh: 7: Cannot fork
```

Si on lance une built-in du shell comme echo qui ne provoque pas de fork()/exec(), cela fonctionne par contre :

```
# echo $$
8840
```

Dans un autre terminal, listons les namespaces de ce nouveau shell :

```
sudo lsns -p 8840
        NS TYPE
                  NPROCS
                            PID USER COMMAND
4026531835 cgroup
                     312
                              1 root /sbin/init splash
4026531837 user
                     307
                              1 root /sbin/init splash
4026531840 mnt
                     300
                              1
                               root /sbin/init splash
                              1 root /sbin/init splash
4026531992 net
                     307
```

Nous constatons que le shell est bien associé à un nouvel ipc\_ns et un nouveau uts\_ns (créés par le processus 8840) comme demandé mais son pid\_ns est toujours le namespace initial (créé par le processus numéro 1)! En fait, lorsqu'un processus appelle unshare() pour créer et s'associer à un nouveau pid\_ns ou setns() pour s'associer à un autre pid\_ns, ce sont ses fils qui seront effectivement associés au nouveau pid\_ns. Dans notre exemple, la commande unshare appelle le service unshare(CLONE\_NEWUTS| CLONE\_NEWPID|CLONE\_NEWIPC) puis le service execve() pour exécuter /bin/sh (cf. figure 1).




Fig. 1: unshare sans fork()

Comme on ne change pas de processus (c.-à.d. le programme unshare est « écrasé » par le programme /bin/sh), le shell ainsi lancé ne change pas de pid\_ns. Seuls les nouveaux ipc\_ns et uts\_ns lui sont associés. Ce sont ses fils qui entreront dans le nouveau pid\_ns. Lorsque la première commande date est lancée, un premier fork()/exec() est effectué pour l'éxécuter. Le processus fils résultant hérite bien de tous les namespaces de son père avec en plus l'association au nouveau pid\_ns (cf. figure 2).




Fig. 2 : Exécution dans le nouveau pid\_ns

Cette commande s'exécute bien dans le nouveau pid\_ns avec l'identifiant 1. Mais quand la commande se termine, le pid\_ns disparaît avec le processus associé (cf. figure 3).




Fig. 3: Disparition du nouveau pid\_ns

Cela rend impossible par la suite la création de tout nouveau processus. D'où l'erreur sur le <code>fork()</code>. Pour s'en convaincre, terminons le shell avec la built-in <code>exit</code> et utilisons un petit script shell <code>alarm</code> qui sommeille le nombre de secondes passés en paramètre et affiche le message « !!!!! ALARM !!!!! » lorsqu'il se termine à échéance de la temporisation. Lançons-le en background comme premier processus du shell. Comme il ne se termine qu'à échéance du délai passé en paramètre, des commandes peuvent s'exécuter pendant le laps de temps (p. ex. <code>date</code>, <code>gcc...</code>). Par contre, dès que le script <code>alarm</code> finit son exécution, en tant que premier processus du pid\_ns, il entraîne avec lui la fermeture du pid\_ns. C'est alors que l'erreur de <code>fork()</code> est de retour au lancement de nouvelles commandes :

```
-i /bin/sh
  unshare -u -
./alarm 30 &
mercredi 29 janvier 2020, 22:52:51 (UTC+0100)
gcc (Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2) 9.2.1 20191008
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  PID TTY
                      TIME CMD
2431 pts/0
12143 pts/0
                 00:00:00 bash
                 00:00:00 sudo
12144 pts/0
                 00:00:00 sh
12575 pts/0
                 00:00:00 alarm
                 00:00:00 sleep
12576 pts/0
12597 pts/0
                 00:00:00 ps
[1] + Done
                                       ./alarm 30
/bin/sh: 6: C
```

La commande unshare recèle cependant des fonctionnalités très utiles afin d'éviter cette chausse-trape. L'option -f provoque un fork() et exécute le programme demandé dans un shell fils. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici car le shell est exécuté dans un processus fils qui hérite des namespaces de son père et sera donc non seulement associé aux nouveaux uts\_ns et ipc\_ns mais aussi au nouveau pid\_ns (avec l'identifiant 1) comme indiqué en figure 4.




Fig. 4: unshare avec fork()

Le pid ns reste actif tant que le shell n'est pas fini :

```
# exit
# unshare -u -p -i -f /bin/sh
# date
jeudi 30 janvier 2020, 07:33:49 (UTC+0100)
# gcc --version
gcc (Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2) 9.2.1 20191008
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# echo $$
```

Nous vérifions bien que « echo \$\$ », résultat d'un **getpid()** dans le shell courant, affiche **1** comme identifiant car le shell s'exécute en tant que premier processus dans le nouveau pid ns.

Restons dans ce shell et lançons la commande ps :

Les identifiants de processus affichés ne correspondent pas à ce qu'on pourrait s'attendre et notamment pour notre shell. En effet, il a le pid 3729 alors que « echo \$\$ » affiche 1. En fait, ps affiche le pid du shell vu du côté pid\_ns initial c'est-à-dire du pid\_ns père dans la hiérarchie des namespaces. Alors que « \$\$ » est le pid vu du pid\_ns du shell (le pid\_ns fils).

Nous avons une fois de plus à faire à une subtilité des namespaces. Tandis que « echo \$\$ » obtient le pid dans le descripteur de tâche au sein du noyau, la commande ps va glaner ses informations dans le système de fichiers /proc. Ce dernier exporte des informations du noyau qui correspondent au pid\_ns du processus qui a effectué son montage (cf. paragraphe « /proc and PID namespaces » dans man 7 pid\_namespaces). Comme /proc a été monté au démarrage du système par un processus associé au pid\_ns initial, il exporte donc des informations vues de ce namespace. Il faudrait remonter /proc dans ce shell pour obtenir les bonnes informations. Mais pour ne pas perturber le mount\_ns initial, il est conseillé de le monter dans un nouveau mount\_ns. C'est justement ce que proposent les options -m (création d'un nouveau mount\_ns) et --mount-proc (remontage de /proc) de la commande unshare! Sortons donc du shell et relançons-le avec ces options en supplément :

On ne voit donc plus que les deux seuls processus du pid\_ns fils : le shell (pid 1 car il est le premier processu du namespace) et ps (pid 2 lancé en second).

#### 2 La commande nsenter

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire exécute un programme dans les namespaces d'autres processus (cf. man 1 nsenter) :

```
nsenter [options] [program [arguments]]
```

C'est un enrobage de l'appel système **setns()**. L'option **-t** sur la ligne de commande permet de spécifier un processus cible avec lequel on veut partager les namespaces spécifiés par les mêmes options que la commande **unshare** (e.g. **-m** pour mount ns, **-u** pour uts ns...).

Dans un terminal, affichons le nom du hôte (rachid-pc). Puis, relançons la commande d'illustration de la commande unshare vue au paragraphe précédent. L'invocation de hostname affiche le même nom de hôte que celui de l'uts\_ns initial car il a été hérité. Dans ce nouvel uts\_ns, on change le nom en new-pc:

```
# hostname
rachid-pc
# unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
# echo $$
1
# hostname
rachid-pc
# hostname new-pc
# hostname
```

Dans son pid\_ns, le shell ainsi lancé a l'identifiant **1** car il est le premier processus dans son namespace. Mais il a un identifiant différent dans le pid\_ns initial. Comme c'est le fils de la commande **unshare**, dans un autre terminal, la commande **ps** nous permet de l'obtenir :

```
# pidof unshare
29206
# ps -ef | grep 29206
```

```
root 29206 29203 0 22:36 pts/1 00:00:00 unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
root 29207 29206 0 22:36 pts/1 00:00:00 /bin/sh
```

Donc le shell a l'identifiant 29207 dans le pid\_ns initial. Dans ce même terminal, utilisons nsenter pour invoquer un autre shell dans les mêmes namespaces (pid\_ns, uts\_ns et mount\_ns) :

```
# hostname
rachid-pc
# nsenter -t 2
                   <mark>97 -p -u -m</mark> /bin/sh
  PID
      TTY
                      TIME CMD
    5 pts/0
                 00:00:00 sh
    6 pts/0
                 00:00:00 ps
  ps -ef
UID
            PID
                  PPID
                         C STIME TTY
                                                  TIME CMD
                         0 22:36 pts/1
                                             00:00:00
root
                      0
                      0
                         0 22:54 pts/0
root
                                             00:00:00
               7
root
                      5
                         0 22:54 pts/0
                                             00:00:00 ps -ef
 echo $$
  hostname
```

Le nouveau shell a l'identifiant 5 dans le pid\_ns cible. Cela confirme que la commande **ps** va chercher ses informations dans le système de fichiers /proc correspondant au pid\_ns du processus qui l'a monté (le shell lancé par la commande **unshare** dans notre cas) et on vérifie bien qu'il est dans le même uts\_ns en affichant le nom de hôte (new-pc).

#### 3 La commande Isns

Issue du paquet util-linux, cet utilitaire parcourt le répertoire /proc et pour tous les identifiants de processus, relève et affiche les informations relatives aux namespaces (cf. man 8 lsns). Sans paramètres, il affiche par défaut le numéro d'inode (colonne NS), type de namespace (colonne TYPE), nombre de processus associés au namespaces (colonne NPROCS), plus petit identifiant de processus dans le namespace (colonne PID), Nom d'utilisateur du processus (colonne USER), ligne de commande du processus (colonne COMMAND) :

```
NS TYPE
                    NPROCS
                              PID USER
                                                       COMMAND
                                                       <u>/s</u>bin/init splash
4026531835 cgroup
                       328
                                 1 root
                                                       /sbin/init splash
4026531836 pid
                       328
                                 1
                                   root
4026531837
                                                       /sbin/init splash
            user
                       321
                                   root
4026531838 uts
                       314
                                   root
                                                       /sbin/init splash
                                                      /sbin/init splash
/sbin/init splash
4026531839 ipc
                       318
                                1
                                   root
4026531840 mnt
                       306
                                 1
                                   root
                               57
4026531860 mnt
                                   root
                                                      kdevtmpfs
                                                       /sbin/init splash
4026531992
                       317
                                1
                                   root
                                                       /lib/systemd/systemd-udevd
4026532340 mnt
                               400 root
                        12
402653234<u>1</u> uts
                                                       /lib/systemd/systemd-udevd
                         12
                               400 root
```

Cependant, la manuel précise bien que l'affichage par défaut de la commande est sujet à des changements dans les futures versions. Il ne faut par conséquent pas s'y fier dans le cas d'une utilisation dans des scripts qui filtrent sa sortie. Il est conseillé d'utiliser --output suivie de la liste des colonnes à afficher. L'option --help permet d'obtenir tous les noms de colonnes acceptés :

```
lsns --help
[...]
-o, --output <list>
                        define which output columns to use
                        output all columns
    --output-all
Available output columns:
             namespace identifier (inode number)
         NS
        TYPE
              kind of namespace
              path to the namespace
        PATH
      NPROCS
              number of processes in the namespace
              lowest PID in the namespace
        PID
        PPID
              PPID of the PID
    COMMAND
              command line of the PID
        UID
              UID of the PID
        USER
              username of the PID
    NETNSID
              namespace ID as used by network subsystem
        NSFS
              nsfs mountpoint (usually used network subsystem)
```

L'option -p est aussi très utile pour se focaliser sur les namespaces d'un processus donné. Reprenons notre exemple de shell lancé via la commande unshare. La commande lsns parcourant /proc. Vue du mount\_ns du sous-shell, il n'y a que le shell (pid 1) et la commande lsns elle même (d'où le 2 pour le nombre de processus dans la colonne NPROCS) :

```
unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
 PID TTY
                   TIME CMD
   1 pts/0
               00:00:00 sh
   2
     pts/0
               00:00:00 ps
 lsns
                  NPROCS PID USER COMMAND
        NS TYPE
4026531835 cgroup
                            1 root /bin/sh
                       2
                       2
                            1 root
4026531837 user
                                   /bin/sh
                                   /bin/sh
4026531839 ipc
                              root
4026531992 net
                       2
                              root /bin/sh
                            1
4026533107
                       2
                             root /bin/sh
           mnt
4026533108 uts
                       2
                            1
                              root /bin/sh
                       2
                                   /bin/sh
4026533109 pid
                            1
                              root
```

Dans un autre terminal, Lsns permet de récupérer le pid du sous-shell vu du pid\_ns initial :

Nous vérifions ce que nous avons dit précédemment, à savoir que la commande unshare appelle certes le service système unshare() avec les options CLONE\_NEWNS, CLONE\_NEWUTS et CLONE\_NEWPID pour respectivement créer un nouveau mount\_ns, uts\_ns et pid\_ns mais seul le processus fils et sa descendance sont associés au nouveau pid\_ns. D'où l'identifiant 7451 (commande /bin/sh) pour le premier processus du pid\_ns et 7450 (commande unshare) pour le premier processus du mount\_ns et de l'uts\_ns. On peut ainsi afficher les informations sur les namespaces du sous-shell :

```
.
NS TYPE
                                 PID USER COMMAND
                     NPROCS
4026531835 cgroup
                                     root /sbin/init splash
                         314
                                   1
                                     root /sbin/init splash
root /sbin/init splash
4026531837
            user
                         306
                                   1
4026531839 ipc
                         307
                                           /sbin/init splash
4026531992 net
                         306
                                   1
                                     root
                               7450 root unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
7450 root unshare -f -p -u -m --mount-proc /bin/sh
4026533107 mnt
                           2
                            2
4026533108 uts
4026533109
            pid
                               7451 root /bin/sh
                  -o NS, TYPE, PID
 lsns -p
         NS
            TYPF
                        PTD
4026531835 cgroup
4026531837 user
4026531839 ipc
                          1
4026531992 net
                          1
4026533107
            mnt
                       7450
4026533108 uts
                       7450
4026533109 pid
```

La colonne **NSFS** est le point de montage du « namespace file system » (absolument rien à voir avec **NFS**, le « network File System » !). Les namespaces sont régis par un système de fichiers virtuel interne au noyau. Nous verrons cela plus en détail dans un prochain article de cette série qui détaillera les mount\_ns et dans la présentation de la commande **ip** qui suit.

La colonne **NETNSID** affiche l'identifiant de net\_ns **NETLINK** [2] vu du net\_ns du processus appelant. Si aucun identifiant n'a été assigné, la commande affiche « unassigned ». Nous reverrons cette notion dans la présentation de la commande **ip** qui suit.

#### 4 La commande ip

L'utilitaire **ip** est le couteau suisse de la configuration réseau sous **GNU/Linux**. Il a rendu obsolète la fameuse commande **ifconfig**. Il est issue du paquet **iproute2**. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il ajoute un niveau d'abstraction sur les net\_ns afin d'en faciliter la manipulation. Cela consiste à leur donner un nom (plus facile à mémoriser qu'un numéro d'inode ou un identifiant de processus !). Le manuel principal est dans man 8 ip. La partie concernant les options relatives aux namespaces a une description dédiée dans man 8 ip-netns.

#### 4.1 Création d'un net\_ns

La commande **ip** peut créér un nouveau net\_ns tout en lui associant un nom. Ici nous créons le net\_ns **newnet** avec la requête **add** :

```
# ip netns add newnet
```

La commande n'est pas très loquace. Pour connaître la liste des net ns nommées par la commande ip:

```
# ip netns list
newnet
```

En interne, un net\_ns est créé avec l'appel système unshare(CLONE\_NEWNS). Cependant, comme un namespace disparaît lorsqu'il n'y a plus de processus qui lui est associé, ce nouveau net\_ns ne ferait pas long feu s'il disparaît lorsque la commande ip se termine. L'astuce est de créer un fichier dans /var/run/netns/<nom\_namespace> puis d'appeler unshare() pour créer et s'associer à un nouveau mount\_ns, puis enfin de monter le lien symbolique /proc/<pid>/ns/net qui caractérise le nouveau namespace sur le fichier créé dans /var/run/netns (on donnera plus de détails sur ce montage dans l'article concernant les mount\_ns). Ce montage étant persistant à la fin de la commande ip, le net\_ns reste actif bien qu'aucun processus n'y soit associé :

```
# ls -l /var/run/netns
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 mars 29 11:49 newnet
```

Quand le montage évoqué ci-dessus est réalisé, le fichier mountinfo dans /proc montre que le système de fichier virtuel NSFS interne au noyau est mis en oeuvre :

```
# cat /proc/$$/mountinfo
[...]
1160 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs rw,size=1635172[...]
1183 1160 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1184 26 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
```

Nous avions cité ce système de fichier lors de présentation de la commande <code>lsns</code>. Nous avions même vu que cette dernière affiche les point de montage <code>NSFS</code> lorsqu'ils sont mis en oeuvre. Mais à condition d'exécuter <code>lsns</code> dans un contexte où un processus associé au net\_ns considéré est visible. Dans notre cas de figure, il n'y a pas de processus associé à <code>newnet</code>. On peut utiliser l'option <code>exec</code> de <code>ip</code> pour lancer un processus en arrière-plan associé à ce net\_ns :

```
# ip netns exec newnet sh -c 'sleep 300 &'
```

Ainsi la commande **lsns** sera à même de voir et afficher le point de montage **NSFS** correspondant au net\_ns **newnet** :

L'intérêt de créer un net\_ns est d'isoler des interfaces réseau afin d'exécuter des commandes. Par défaut, un net ns nouvellement créé n'a qu'une interface **loopback**:

```
# ip netns exec newnet ip link list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
```

C'est d'un intérêt limité. Mais certaines interface réseau ont la possibilité de migrer d'un net\_ns à l'autre. Comme chaque namespace a sa propre pile réseau, sa propre table de routage et ses propres règles de pare-feux, il est possible de mettre en place de multiples combinaisons de configurations réseau sur une même machine.

#### 4.2 Attachement à un net\_ns

La commande **ip** permet aussi de s'attacher à des net\_ns existants. Par exemple, un net\_ns mis en place pour un conteneur. Pour nous familiariser avec ce mécanisme, nous allons configurer une interface ethernet dans un conteneur **LXC**. Le conteneur nommé **bbox** est créé et démarré comme indiqué dans l'encadré « Mini-guide LXC » du premier article **[1]**. Par défaut, pour l'accès au réseau, le conteneur contient :

- Une interface loopback lo: Interface par défaut dans tout nouveau net ns;
- Une interface ethernet virtuelle [3] eth0: choisie par le template busybox et configuré par la commande

lxc-start pour accéder au réseau internet.

L'interface ethernet virtuelle est déterminée par le paramètre lxc.net suivant dans le configuration du conteneur :

```
# cat /var/lib/lxc/bbox/config | grep lxc.net
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
```

L'interface virtuelle ethernet est une sorte de tunnel. Dans le cadre de LXC, elle sert de lien entre le système hôte et le conteneur. Un client UDHCPC est aussi lancé pour configurer l'adresse IP sur cette interface (à l'autre extrémité, côté hôte, un serveur dnsmasq s'occupe des requêtes DHCP [4]).

```
# lxc-console -n bbox -t 0

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu4) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

bbox# ip link list
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,L0WER_UP,M-D0WN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff
bbox# ps
PID USER COMMAND
    1 root    init
    4 root    /bin/syslogd
    14 root    /bin/udhcpc
[...]
```

Côté hôte, nous avons :

- lo: L'interface loopback associée au net ns initial par défaut ;
- eno1 : L'interface du port ethernet connectée à la box domestique ;
- wlp6s0 : L'interface WIFI connectée à la box domestique ;
- lxcbr0: Le pont (bridge en anglais [5]) qui permet de connecter le lien ethernet virtuel hôte/conteneur au réseau. Les conteneurs connectés à ce bridge sont dans un sous-réseau. Un serveur dnsmasq [6] en écoute sur cette interface attribue les adresses IP (protocole DHCP) dans ce sous-réseau. Pour la communication avec l'extérieur via enol, la distribution Linux se charge de la configuration de «l'IP forwarding » et des filtres réseau à partir du script lxc-net typiquement installé dans /usr/libexec/lxc;
- veth : L'autre extrémité du tunnel ethernet virtuel reliant le hôte au conteneur.

```
# ip <u>link list</u>
1: <mark>lo</mark>: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default glen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        l: <BroADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
           : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group
default qlen 1000
    link/ether 00:08:ca:f5:89:9f brd ff:ff:ff:ff:ff
           : <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group
default glen 1000
    link/ether 00:16:3e:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
                    7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master lxcbr0 state UP
mode DEFAULT group default glen 1000
    link/ether fe:d4:b7:23:e3:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
# ps -ef | grep dnsmasq
dnsmasq 5770 1680 0 13:52 ?     00:00:00 dnsmasq -u dnsmasq --strict-order --bind-interface
--pid-file=/run/lxc/dnsmasq.pid --listen-address 10.0.3.1 --dhcp-range 10.0.3.2,10.0.3.254 --dhcp-
                                              00:00:00 dnsmasq -u dnsmasq --strict-order --bind-interfaces
lease-max=253 --dhcp-no-override --except-interface=lo --interface=lxcbr0 --dhcp-leasefile=/usr/local/var/lib/misc/dnsmasq.lxcbr0.leases --dhcp-authoritative
 brctl show
bridge <u>name</u>
                 bridge id
                                            STP enabled
                                                              interfaces
                 8000.00163e000000
                                            no
```

La configuration est schématisée en figure 5.




Fig. 05 : eno1 dans le net\_ns du hôte

Avant de nous lancer, permettons-nous une nouvelle digression pour revenir sur la commande <code>lsns</code> et la colonne <code>NETNSID</code>. Nous avons dit qu'il s'agit d'un identifiant utilisé via le protocole <code>netlink</code>. En fait, un net\_ns a la possibilité de mémoriser un identifiant par net\_ns avec lesquels il est en intéraction. Lorsqu'on démarre un conteneur <code>LXC</code> avec une interface ethernet virtuelle, un identifiant de namespace (<code>NSID</code>) est attribué au net ns du conteneur dans le net ns courant. Ici il s'agit de l'identifiant <code>0</code>:

```
./lxc-pid bbox
5071
                                 ID, NSFS, NPROCS, PID, USER, COMMAND
 lsns -p 5071 -o NS, TYPE,
                                          PID USER COMMAND
                           NSFS NPROCS
        NS TYPE
4026531837 user
                                    312
                                               root /sbin/init splash
                                         5071 root
4026533164 mnt
                                      5
                                                    init
4026533165 uts
                                      5
                                         5071 root init
4026533166 ipc
                                      5
                                         5071 root init
4026533167
           pid
                                         5071 root
                                                    init
4026533170 net
                                         5071
                                              root init
4026533281 cgroup
                                         5071
                                               root
```

Pour en revenir à notre sujet, le but de la manipulation va consister à faire en sorte que le conteneur se connecte directement à l'extérieur sans passer par « le sous-réseau ethernet virtuel » mis en place par le template busybox de LXC. Cela implique de migrer l'interface ethernet eno1 du net\_ns du hôte vers celui du conteneur comme indiqué en figure 6. Une interface réseau ne peut appartenir qu'à un seul net\_ns. Comme nous le verrons plus tard certaines interfaces comme ethernet peuvent migrer d'un namespace à l'autre tandis que d'autres comme celles gérant le WIFI ne le peuvent pas.




Fig. 6 : eno1 dans le net\_ns du conteneur

Côté hôte, notons l'adresse IP sur l'interface eno1 :

```
$ ip addr list eno1
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.19/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
    valid_lft 78929sec preferred_lft 78929sec
    inet6 fe80::423f:cffd:687a:5713/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Désactivons l'interface ethernet virtuelle côté conteneur et vérifions que le trafic réseau ne passe plus à l'aide d'un **ping** vers le système hôte :

```
bbox# ip addr list eth0
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
            link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff:ff
            inet 10.0.3.230/24 brd 10.0.3.255 scope global eth0
                 valid_lft forever preferred_lft forever

bbox# ping 192.168.0.19 -c 2
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.19: seq=0 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 192.168.0.19: seq=1 ttl=64 time=0.096 ms
[...]
```

```
bbox# ip link set eth0 down
bbox# ip addr list eth0
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
        link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.3.230/24 brd 10.0.3.255 scope global eth0
            valid_lft forever preferred_lft forever
bbox# ping 192.168.0.19 -c 2
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
```

Côté hôte, nous associons un nom (e.g. bbox\_nsnet) au net\_ns du conteneur en utilisant l'identifiant du processus init de ce dernier. La commande ip permet en effet d'attacher un nom à un net\_ns existant à partir de l'identifiant d'un processus associé au net ns cible grâce à la requête attach :

```
# ./lxc-pid bbox
5071
# ip netns attach bbox_nsnet 5071
```

Dans ce cas, nous pouvons aussi voir le NSID du net\_ns du conteneur via la requête list de ip :

```
# ip netns list
bbox_nsnet (id: 0)
newnet
```

Le net\_ns newnet créé au paragraphe précédent n'a quant à lui pas de NSID.

L'attachement du net\_ns du conteneur par la commande **ip** provoque aussi un montage du système de fichiers interne **nsfs**:

```
-l /var/run/netns
total 0
 -r--r-- 1 root root 0 mars 29 14:26 bbox_nsnet
-r--r-- 1 root root 0 mars 29 11:49 newnet
# lsns -p 5071 -o NS,TYPE,NETNSID,NSFS,NPROCS,PID,
                                              SFS, NPROCS, PID, USER, COMMAND
          NS TYPE
                                                              NPROCS
                                                                          PID USER COMMAND
                       NETNSID NSFS
                                                                                     /sbin/init splash
4026531837 user
                                                                  314
                                                                            1
                                                                               root
4026533164 mnt
                                                                       10763 root init
4026533165 uts
                                                                     5
                                                                       10763 root
                                                                                     init
4026533166 ipc
                                                                     5 10763 root init
4026533167 pid
                                                                     5 10763 root init
 4026533170 net
                                                                       10763 root
                                                                     5
                                                                                     init
4026533281 cgroup
                                                                       10763 root
                                                                                     init
```

Nous désactivons l'interface ethernet du hôte puis nous la transférons dans le net\_ns du conteneur (dans la couche d'abstraction de la commande ip, c'est bbox\_nsnet configuré plus haut) :

Nous constatons bien la migration de l'interface ethernet eno1 dans le conteneur :

```
bbox# ip link list
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
        link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
7: eth0@if8: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue qlen 1000
        link/ether 00:16:3e:0e:f1:df brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Arrêtons le client **udhcpc** lancé au démarrage du conteneur et qui, par défaut (c.-à-d. sans paramètre), lance ses requêtes sur l'interface **eth0**. Puis relançons le pour qu'il adresse ses requêtes via l'interface ethernet **eno1** (option **-i**) tout juste transférée dans le conteneur et que nous prenons soin d'activer au préalable :

```
bbox# ps
PID USER COMMAND

1 root init
4 root /bin/syslogd

14 root /bin/udhcpc
15 root /bin/sh
16 root /bin/sh
114 root {ps} /bin/sh
bbox# kill 14
bbox# ip link set eno1 up
bbox# ip link list
[...]
```

```
2: eno1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000 link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
[...]
bbox# udhcpc -i eno1
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.0.19
udhcpc: lease of 192.168.0.19 obtained, lease time 86400
```

L'affichage du client DHCP montre qu'il a obtenu l'adresse 192.168.0.19 de la part du serveur DHCP tournant dans la box domestique. La table de routage est mise à jour automatiquement et le client DHCP devient un daemon :

```
bbox# ip route show
default via 192.168.0.1 dev eno1
192.168.0.0/24 dev eno1 scope link src 192.168.0.19
bbox# ip addr list
[...]
      ino1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000 link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.0.19/24 scope global eno1
          valid_lft_forever_preferred_lft_forever
bbox# ps
       .
USER
 PID
                      COMMAND
      1 root
                      init
                      /bin/syslogd
      4 root
    15 root
                      /bin/getty -L tty1 115200 vt100
                      /bin/sh
    16 root
   148 root
   150 root
                      {ps} /bin/sh
```

Nous vérifions que le conteneur a bien accès à l'internet mondial avec un **ping** sur le serveur des **éditions Diamond** par exemple :

```
bbox# ping boutique.ed-diamond.com -c 2
PING boutique.ed-diamond.com (213.162.55.164): 56 data bytes
64 bytes from 213.162.55.164: seq=0 ttl=55 time=19.496 ms
64 bytes from 213.162.55.164: seq=1 ttl=55 time=25.170 ms
--- boutique.ed-diamond.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 19.496/22.333/25.170 ms
```

Tout se passe donc comme si deux machines indépendantes étaient connectées au réseau internet : le PC hôte via le WIFI wlp6s0 et le conteneur bbox via l'interface ethernet eno1 (comme schématisé en figure 6).

#### Arrêtons le conteneur :

```
bbox# <CTRL> + <a> + <q>
# lxc-stop -n bbox
# lxc-ls -f bbox
NAME STATE AUTOSTART GROUPS IPV4 IPV6
bbox STOPPED 0 - - -
```

Si on liste les interface réseau disponibles dans le net\_ns initial, on ne voit toujours pas l'interface **eno1** alors qu'une interface réseau doit être réaffectée au net\_ns initial lorsque son net\_ns disparaît :

En fait, bien que stoppé, le net\_ns du conteneur existe toujours car nous avons vu que **bbox\_nsnet** est un point de montage du lien symbolique du net\_ns du conteneur. Tant que ce montage est actif, le net\_ns du conteneur continue à exister. Effectuons le « démontage » de **bbox\_nsnet** à l'aide de la requête **del** de **ip** :

```
# cat /proc/$$/mountinfo
1160 26 0:23 /netns /run/netns rw,nosuid,noexec,relatime shared:5 - tmpfs tmpfs rw,size=1635172[...]
1183 1160 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
1184 26 0:4 net:[4026532938] /run/netns/newnet rw shared:641 - nsfs nsfs rw
426 1160 0:4 net:[4026533170] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:235 - nsfs nsfs rw
427 26 0:4 net:[4026533170] /run/netns/bbox_nsnet rw shared:235 - nsfs nsfs rw
```

Maintenant, le net\_ns du conteneur a disparu et l'interface ethernet eno1 se retrouve de nouveau associée au net ns initial :

```
# ip link list
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,L0WER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:
3: wlp6s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:08:ca:f5:89:9f brd ff:ff:ff:ff:
4: lxcbr0: <N0-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
```

Avant de conclure cet article, on notera que pour avoir un conteneur LXC avec juste une interface loopback dans son net\_ns, il suffit de modifier le paramètre de configuration lxc.net comme suit dans /var/lib/lxc/bbox/config:

```
[...]
lxc.net.0.type = empty
#lxc.net.0.type = veth
#lxc.net.0.link = lxcbr0
#lxc.net.0.flags = up
#lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
[...]
```

Stoppons et relançons le conteneur :

Enfin, il est aussi possible de démarrer un conteneur LXC avec une interface ethernet en modifiant la configuration /var/lib/lxc/bbox/config comme suit :

```
[...]
lxc.net.0.type = phys
lxc.net.0.link = eno1
#lxc.net.0.type = veth
#lxc.net.0.link = lxcbr0
#lxc.net.0.flags = up
#lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:0e:f1:df
[...]
```

Sortons de la console du conteneur, stoppons-le et redémarrons-le pour qu'il prenne en compte cette nouvelle configuration :

```
bbox# <ctrl> + <a> + <q>
# lxc-stop -n bbox
# ./lxc-start2 bbox
# lxc-console -n bbox -t 0

Connected to tty 0

Type <Ctrl+a q> to exit the console, <Ctrl+a Ctrl+a> to enter Ctrl+a itself

BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu4) built-in shell (ash)
```

```
Enter 'help' for a list of built-in commands.

bbox# ip link list

1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00

2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
    link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:
```

Pour obtenir une adresse IP, il faut réactiver l'interface (on aurait aussi pu décommenter lxc.net.0.flags=up) et redémarrer le client DHCP comme on l'a fait précédemment :

```
bbox# ip addr list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    eno1: <BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
      link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
bbox# ps
         .
USER
PID
                      COMMAND
        root
                      init
                      /bin/syslogd
      4 root
                      /bin/getty -L tty1 115200 vt100
         root
      8
        root
                      /bin/sh
    11 root
                      {ps} /bin/sh
bbox# ip link set eno1 t
bbox# ip link list
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
link/ether c8:60:00:e3:b9:5e brd ff:ff:ff:ff:ff
bbox# udhcpc -i eno1
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.0.19
udhcpc: lease of
                                         .9 obtained, lease time 86400
bbox# ps
PID USER
                      COMMAND
      1 root
                      init
                      /bin/syslogd
/bin/getty -L tty1 115200 vt100
      4 root
         root
      8
        root
                      /bin/sh
    27 root
29 root {ps} /bin/sh
bbox# ping boutique.ed-diamond.com -c 2
PING boutique.ed-diamond.com (213.162.55.164): 56 data bytes 64 bytes from 213.162.55.164: seq=0 ttl=55 time=33.822 ms 64 bytes from 213.162.55.164: seq=1 ttl=55 time=32.274 ms
--- boutique.ed-diamond.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 32.274/33.048/33.822 ms
```

Nous avons donc refait avec la configuration de LXC ce que nous avons fait manuellement en début de paragraphe.

#### Conclusion

Ce second article, à travers l'étude des utilitaires qui les mettent en oeuvre, a révélé et expliqué des subtilités inhérentes aux namespaces et les options qui permettent de les exploiter. Cela nous a aussi permis d'avoir un premier aperçu de la gestion des interfaces réseau dans les conteneurs **LXC**. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises! Dans le prochain article nous présenterons la vue des namespaces côté noyau.

### Références

- [1] R. Koucha, "Les namespaces ou l'art de se démultiplier", GNU/Linux magazine n°239, juillet/août 2020 : <a href="https://github.com/Rachid-Koucha/linux">https://github.com/Rachid-Koucha/linux</a> ns/blob/main/articles/linux namespaces 01.pdf
- [2] Netlink: https://en.wikipedia.org/wiki/Netlink
- [3] Paire ethernet virtuelle: http://man7.org/linux/man-pages/man4/veth.4.html

- [4] Le protocole DHCP: <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic\_Host\_Configuration\_Protocol">https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic\_Host\_Configuration\_Protocol</a>
- [5] Les ponts réseau : <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bridging\_(networking)">https://en.wikipedia.org/wiki/Bridging\_(networking)</a>
- [6] Le serveur dnsmasq : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dnsmasq