

Acesso SSH entre Ubuntu Desktop e Ubuntu Server



Para acessar o **Ubuntu Server** via SSH a partir de um terminal no **Ubuntu Desktop** (ou qualquer outro cliente Linux), siga os passos abaixo. Antes de começar, certifique-se de que o servidor está ligado e conectado à mesma rede (ou acessível via internet/roteador).

Passo 1: Instalar o SSH Server no Ubuntu Server (se ainda não estiver instalado)

Por padrão, algumas versões do Ubuntu Server já vêm com o SSH instalado, mas se não estiver, instale:

```
sudo apt update  
sudo apt install openssh-server -y
```

Após instalar, verifique se o serviço está rodando:

```
sudo systemctl status ssh
```

A saída deve mostrar "**active (running)**". Se não estiver, inicie com `sudo systemctl start ssh`.

Passo 2: Liberar a porta SSH no firewall do Servidor

Se você habilitou o **UFW** no passo anterior, libere a porta 22 (ou a porta personalizada que você configurar):

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

Caso tenha alterado a porta padrão do SSH (ex: 2222), use `sudo ufw allow 2222/tcp`.

Passo 3: Descobrir o IP do Servidor

No terminal do **servidor**, execute:

```
ip a | grep inet
```

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná – Tema: Acesso SSH

Procure por um endereço parecido com 192.168.x.x ou 10.x.x.x (IP local da rede). Anote-o.

Exemplo: 192.168.1.100

Passo 4: Conectar a partir do terminal do Ubuntu Desktop (Cliente)

No computador com **Ubuntu Desktop**, abra o terminal e digite o comando:

```
ssh usuario@ip_do_servidor
```

Substitua:

- `usuario` pelo nome de usuário que você criou no servidor (ex: maria, root - se permitido).
- `ip_do_servidor` pelo IP anotado (ex: 192.168.1.100).

Exemplo prático:

```
ssh joao@192.168.1.100
```

Passo 5: Aceitar a identificação do host (primeiro acesso)

Na **primeira conexão**, o terminal exibirá uma mensagem sobre a autenticidade do host:

```
The authenticity of host '192.168.1.100 (192.168.1.100)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:...  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Digite **yes** e pressione Enter.

Passo 6: Inserir a senha

Digite a **senha do usuário** no servidor (a digitação não aparecerá na tela por segurança) e pressione Enter.

Pronto! Você agora está logado no terminal do servidor.

Passo 7 (Recomendado): Configurar autenticação por chave SSH (dispensa senha)

Para maior segurança e praticidade, crie um par de chaves no **cliente** e envie a chave pública para o servidor:

1. No **cliente (Desktop)**, gere a chave (se já não tiver uma):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@exemplo.com"
```

(Aperte Enter para aceitar o local padrão e deixe a frase secreta em branco ou defina uma)

2. Envie a chave pública para o servidor:

```
ssh-copy-id usuario@ip_do_servidor
```

Digite a senha do servidor uma última vez.

3. Agora, tente conectar novamente (ssh usuario@ip). Você entrará **sem precisar de senha**.

Solução de problemas comuns

Problema	Possível causa e solução
Connection refused	O serviço SSH não está rodando no servidor ou a porta está bloqueada pelo firewall. Verifique com <code>sudo systemctl status ssh</code> e <code>sudo ufw status</code> .
Permission denied	Usuário ou senha incorretos. Confira as credenciais. Se for

Curso Técnico em Redes – Senac Ji-Paraná – Tema: Acesso SSH

Problema	Possível causa e solução
	root, certifique-se de que o login root via SSH está permitido (arquivo <code>/etc/ssh/sshd_config</code> linha <code>PermitRootLogin yes</code>).
Conexão muito lenta	Pode ser problema de resolução DNS reversa. No servidor, edite <code>/etc/ssh/sshd_config</code> , adicione <code>UseDNS no</code> e reinicie o SSH (<code>sudo systemctl restart ssh</code>).
Porta personalizada	Se mudou a porta (ex: 2222), conecte assim: <code>ssh -p 2222 usuario@ip</code> .

Resumo dos comandos (para copiar e colar)

No Servidor:

```
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
sudo ufw allow 22/tcp
ip a    # anote o IP
```

No Cliente (Desktop):

```
ssh usuario@IP_DO_SERVIDOR
# digite a senha
```

Com esses passos, você terá acesso remoto seguro e rápido ao seu servidor diretamente pelo terminal do Ubuntu Desktop!