

Curso Técnico em Redes – SENAC Ji-Paraná

CONFIGURANDO IP FIXO NO LINUX UBUNTU SERVER

Configurar um IP fixo no Ubuntu Server é um processo fundamental, e a ferramenta moderna e recomendada para isso é o **Netplan**. Aqui está um guia passo a passo para você fazer isso de forma correta e permanente.

⚠ Um Erro Comum e Como Evitá-lo

Muitos tutoriais na internet sugerem editar diretamente o arquivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`. **Não faça isso!** Este arquivo é gerenciado pelo serviço `cloud-init`, que é comum em ambientes de nuvem (AWS, Azure, etc.). Ele irá **sobrescrever suas alterações** na próxima reinicialização, fazendo com que seu IP fixo seja perdido.

A **regra de ouro** é criar seu próprio arquivo de configuração, que terá prioridade.

Passo a Passo para Configurar o IP Fixo

Passo 1: Identifique o Nome da Sua Interface de Rede

Primeiro, você precisa descobrir o nome da sua placa de rede. Use o comando:

```
ip a
```

ou

```
ip link show
```

Procure por uma interface que esteja **UP** (ativa). Os nomes mais comuns são `eth0`, `ens18`, `enp0s3`, entre outros. Anote o nome da sua interface (ex: `enp0s3`).

Passo 2: Crie um Novo Arquivo de Configuração

Agora, crie um novo arquivo dentro do diretório `/etc/netplan/`. Você pode dar o nome que quiser, mas é boa prática usar um número sequencial. Por exemplo:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Atenção: O nome do arquivo **não pode** ser `50-cloud-init.yaml`. Usar `01-netcfg.yaml` é uma boa opção.

Passo 3: Escreva as Configurações no Arquivo

Dentro do arquivo, você vai colocar a configuração no formato YAML. **A indentação (espaços) é extremamente importante!** Use espaços, nunca tabs.

Substitua os valores de exemplo pelos da sua rede:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:                                # Substitua pelo nome da sua interface
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24                # Seu IP fixo com a máscara em notação CIDR (/24 =
255.255.255.0)
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1                 # O endereço do seu gateway (roteador)
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]     # Seus servidores DNS
```

Curso Técnico em Redes – SENAC Ji-Paraná

- **addresses:** Coloque o IP que você quer definir, seguido da máscara de sub-rede em notação CIDR (ex: /24).
- **routes:** Defina a rota padrão (gateway).
- **nameservers:** Configure os servidores DNS (o do Google 8.8.8.8 é um bom exemplo).

Após colar o conteúdo, salve o arquivo (no nano, pressione Ctrl+O, Enter e depois Ctrl+X para sair).

(Opcional, mas Recomendado) Passo 4: Desative o cloud-init

Para garantir que o cloud-init não interfira, crie um arquivo para desativar a configuração de rede dele:

```
sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
```

Adicione a seguinte linha e salve o arquivo:

```
network: {config: disabled}
```

Isso informa ao cloud-init que a rede não deve ser gerenciada por ele.

Passo 5: Teste a Configuração

Antes de aplicar as mudanças de forma definitiva, é prudente testá-las. O comando `netplan try` aplica a configuração e, se você não confirmar em alguns segundos, ela é revertida automaticamente, evitando que você perca o acesso ao servidor.

```
sudo netplan try
```

Se tudo estiver correto, você verá uma mensagem de sucesso. Pressione Enter para confirmar as mudanças.

Passo 6: Aplique a Configuração

Após testar e confirmar que está tudo funcionando, aplique a configuração de forma definitiva:

```
sudo netplan apply
```

Passo 7: Reinicie o Servidor (Opcional)

Para ter certeza absoluta de que a configuração persistirá, você pode reiniciar o servidor:

```
sudo reboot
```

Após a reinicialização, verifique se o IP foi configurado corretamente com `ip a`.

Dicas Adicionais

- **Arquivos de Configuração:** Se você já tiver outros arquivos `.yaml` em `/etc/netplan/`, o Netplan os mescla. É mais seguro e organizado criar um novo arquivo como `01-netcfg.yaml` do que editar o existente.
- **Comandos Temporários:** Se você precisar de uma mudança rápida e temporária (que será perdida ao reiniciar), pode usar comandos como `ip addr add` e `ip route add`.
- **Interface Gráfica (Desktop):** Se estiver usando o Ubuntu Desktop, também é possível configurar um IP fixo pela interface gráfica, acessando as configurações de rede. Seguindo estes passos, seu servidor Ubuntu terá um IP fixo estável e previsível, essencial para qualquer servidor em produção.