# Aula 01

Apresentação da Disciplina;

Introdução aos Sistemas Operacionais;

Histórico.

# Definição

"... um conjunto de rotinas executadas pelo processador, de forma semelhante aos programas dos usuários."

"... O SO tem por objetivo funcionar como uma interface entre o usuário e o computador, tornando sua utilização mais simples, rápida e segura".

Francis Machado e Luiz Paulo Maia

# Definição

"... é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador."

"... deve propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar programas de forma conveniente e eficiente".

Silberschatz, Galvin e Gagne

## Características de um SO

### Transparência

Simplifica as Atividades para o usuário

#### Gerência

Compartilha e Otimiza os recursos computacionais

### Encapsulamento

Esconde os detalhes da implementação;

"Padroniza" a interface, muitas vezes mesmo entre dispositivos diferentes.

# Evolução dos SOs

Nos primeiros dispositivos computacionais:

Operação complexa

Já ouviram falar do cargo de "Operador de Computador"?

Programação ainda mais complexa

Exigia grande conhecimento do *hardware*, inclusive da "linguagem de máquina"

Atualmente, SOs tendem à linguagem natural



Filme de 1986 (a 35 anos atrás)



# Exemplos SO (computadores pessoais)

**Windows** (Windows 11) 69,52%

MacOS (Versão atual: Ventura; breve "Sonoma") 20,42%

"Não sei" 3,69%

Linux (MX Linux, Debian, Manjaro, Ubuntu) 3,07%

**ChromeOS** 4,13% -> **Total** > **100%** ?

Unix (FreeBSD, SCOUnix, HP-UX, SunOS) 0%?

# Exemplos SO (smartphones)

**Android** (70,9%)

iOS (28,36%)

**Samsung** (0,38%)

KaiOS (0,15%)

Não sei (0,19%)

Windows (0,02%)

# Exemplos SO (outros ambientes)

Workstations de aplicação específica

Servidores

Eletrodomésticos (SO embarcados)

Computadores de grande porte (mainframes)

# Exemplos SO

### Quais as principais diferenças?

Quem conhece mais de um sistema operacional?

Apresentar diferenças.

## Aula 02

Tipos de SO;

Histórico dos SOs;

Máquina de Níveis;

Conceitos de Hardware.

Monoprogramáveis / Monotarefa

Multiprogramáveis / Multitarefa

Multiprocessados

Sistemas Monoprogramáveis / Monotarefa

Todos recursos do sistema dedicados a uma tarefa

Execução de programas sequencialmente

Usado nos primeiros computadores de grande porte

Usado nos primeiros computadores de pequeno porte

Sistemas Monousuário

Sistemas Monoprogramáveis / Monotarefa

Sub-utilização dos recursos do sistema

Processador X Operações de E/S

Memória

Dispositivos de E/S

Implementação simples

Sem recursos de proteção

### Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa

Recursos do sistema compartilhados por diversas tarefas

Execução de programas concorrentemente

Aumento da produtividade

Redução de custos

Suporte a Sistemas Multiusuário

Compartilhamento na utilização dos recursos do sistema

Processador X Operações de E/S

Memória

Dispositivos de E/S

Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa

Implementação complexa

Gerenciamento dos acessos concorrentes aos recursos

Recursos de proteção

Sistemas Monousuário X Multiusuário

Mainframes

Computadores Pessoais e Estações de Trabalho

### Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa

Sistemas de Tempo Real

Semelhante aos Sistemas de Tempo Compartilhado

Limites rígidos para tempo de resposta

Sem fatia de tempo

Níveis de prioridade

Aplicações multimídia interativas

#### Multitarefa

Colaborativa

Windows 95, 98

Não existe fatia de tempo

Preemptiva

Windows 10 e Server, Linux, Mac OS, ...

Existe fatia de tempo

Preempção

### Sistemas Multiprocessados

Sistemas com mais de uma CPU interligada

Execução simultânea de programas

Supre dificuldade no desenvolvimento de processadores mais rápidos

Ideal para sistemas que necessitam uso intensivo de CPU Processamento científico

... ou para uso diferenciado de CPU

Baixo consumo, ou processamento avançado? (celulares com múltiplas câmeras ?)

### Sistemas Multiprocessados

Características

Multiprogramação

Aplicada a cada processador

Escalabilidade

Aumento da capacidade computacional

Reconfiguração

Tolerância à falha em algum processador

Balanceamento

Distribuição de carga de processamento

### Sistemas Multiprocessados

Classificação

Em função:

da forma de comunicação entre CPUs do grau de compartilhamento da memória e E/S

Sistemas Fortemente Acoplados

Processadores com múltiplos núcleos, por exemplo.


Sistemas Fracamente Acoplados

Server Cluster, por exemplo.

### Sistemas Multiprocessados

Sistemas Fortemente Acoplados

Processadores compartilham um única memória Espaço de Endereçamento Único Único SO




### Sistemas Multiprocessados

Sistemas Fracamente Acoplados

Sistemas de Computação independentes, mas conectados (multicomputadores)

Processamento Distribuído SO de Rede (SOR) X SO Distribuído (SOD)



### Multiprocessamento

Computadores vistos originalmente como máquinas seqüenciais

Execução sequencial das instruções do programa

Sistemas Multiprocessados

Paralelismo - Simultaneidade

Execução de várias tarefas ou sub-tarefas

# Histórico - 1<sup>a</sup> Geração

(1945 - 1955)


Primeiros computadores

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) - cálculos balísticos


Utilização de válvulas (ENIAC possuía 18.000 válvulas)


Programação em linguagem de máquina

Não havia Sistema Operacional












# Histórico - 1<sup>a</sup> Geração

(1945 - 1955)

Outro exemplo: UNIVAC (*Universal Automatic Computer*)

Censo americano de 1950







# Histórico - 2ª Geração

(1956 - 1965)

Criação dos transistores

Aumento da confiabilidade (sem bugs?)

Dimensão e consumo de energia bem menor

Criação das memórias magnéticas

Acesso mais rápido aos dados

Primeiras linguagens de programação:


Assembly e FORTRAN



ção

gs?) n menor icas

amação:



# Histórico - 2ª Geração


(1956 - 1965)

Cartão perfurado


Processamento batch

Rotinas para operações de Entrada e Saída (IOCS)

Conceito de independência dos dispositivos



#### Histórico - 2ª Geração



# 

# Histórico - 3ª Geração

(1966 - 1980)

Monitor de vídeo e teclado (interação)

Time Sharing

Sistema Operacional UNIX

Linguagem C

Primeiros microcomputadores

# Histórico - 3ª Geração

(1966 - 1980)

Introdução dos Circuitos Integrados

Redução de custo e dimensões (+complexidade)

Multitarefa / Multiprogramação

Compartilhamento da memória

Primitivas com bloqueio

Sinais e interrupções

# Histórico - 4<sup>a</sup> Geração

(1981 - 1990)

Aperfeiçoamento dos circuitos integrados

Surgimento dos PC's e do DOS

Estações de trabalho (monousuárias)

Multiprocessadores

Sistemas operacionais de rede e distribuídos.

## Histórico - 5ª Geração ?

(1991 -)

Arquitetura cliente-servidor

Processamento distribuído

Linguagem natural

Segurança, gerência e desempenho do SO e da rede

Consolidação dos sistemas de interfaces gráficas

### Máquina de Níveis

Computador como máquina de níveis ou camadas:

Nível 2 - Aplicações;

Nível 1 – Sistema Operacional;

Nível 0 - Hardware.



# Nível 0 (Hardware)

Dispositivos Físicos;

Microprogramação;

Linguagem de Máquina.

#### Níveis 1 e 2 - Software

Sistema Operacional;

Linguagens de Programação

Compiladores e Interpretadores;

Máquinas Virtuais (Java);

Ambientes de Desenvolvimento.

Aplicações.

### Aula 03

Conceitos de *Hardware* 

Definição de Processo

Escalonamento de processos - introdução

#### Conceitos

#### Hardware

Três subsistemas básicos:

Unidade Central de Processamento;


Memória principal;

Dispositivos de entrada e saída.

Subsistemas são também chamados de unidades funcionais;

Implementações podem variar a depender da arquitetura.


# Modelo de Computador



### Modelo de Computador

#### Execução de programas

- Programa armazenado em dispositivo de E/S
- Carga do programa na memória (SO)
- Execução das instruções (uma a uma) na CPU



#### **CPU**

Controla cada unidade funcional do sistema

Execução das instruções dos programas

Aritméticas

Comparação

Movimentação

#### CPU

#### Conjunto de Instruções

Instruções de máquinas disponíveis na CPU

Tipos e quantidade variam de acordo com a CPU

Compatibilidade de programas

RISC x CISC

#### **CPU**

#### Desempenho de processadores

Depende de:

Conjunto de instruções disponível

clock

Número de núcleos

Benchmark

Usado para comparar processadores diferentes

Códigos específicos podem privilegiar um determinado produto!

# Memória (definição)

Externa (storage)

Armazena arquivos do SO, Aplicações e Dados;

Estante?

Principal ou Interna

Provê o espaço de trabalho (mesa?)

## Memória Principal

Armazena informações (bits)

Programas (instruções)

Dados

Composta por várias unidades de acesso

Bit, Byte e Palavra;

Posições de memória.

## Memória - Endereçamento

Conteúdo: Endereço Instrução 0000 1111 1010 0100 ou Dado 0000 0000 número de 2 1111 1111 posições de 0000 1111 3 memória endereçáveis: m 0000 1011 tamanho da célula: 8 bits

Cada posição de memória tem um endereço físico

Referência única de uma posição de memória

### Memória - Tipos



RAM, ou memória de leitura e escrita

Estática X Dinâmica;

A mais comumente especificada e manipulada;

Definida basicamente pela capacidade e barramento (performance).

ROM

EPROM, EEPROM, Flash

### Tipos de RAM

#### SRAM (Static RAM)

Construída com portas lógicas;

Usa circuitos flip-flop para armazenar cada bit de memória, logo mantém as informações enquanto existir fonte de energia;

Muito rápida;

Cara e complexa (6 transistores), logo não é usada em grandes volumes.

#### DRAM (Dynamic RAM)

Construída c/componentes discretos

Armazena cada bit em um capacitor conectado a UM transistor;

O capacitor perde carga rapidamente, logo a memoria precisa ser "lembrada";

Simples e de baixo custo, compõe o maior volume da memorial usada nos computadores atuais.

# Memória - Operação

Interligação Memória - Processador

Registradores de uso específico:

Memory Address Register - MAR - REM

Memory Data Register - MDR - RDM

# Memória - Operação

Operação de Leitura da Memória

CPU armazena endereço da célula a ser lida no MAR

CPU gera sinal de controle indicando que a operação é de leitura da memória

Memória recupera informação armazenada na posição endereçada e coloca no barramento de dados, chegando ao MDR

## Memória - Operação

#### Operação de Gravação na Memória

CPU armazena endereço da célula a ser gravada no MAR

CPU armazena a informação a ser gravada no MDR

CPU gera sinal de controle indicando que a operação é de gravação na memória

Memória armazena informação do barramento de dados na posição endereçada

### Memória Cache

#### Memória Cache


Memória de alta velocidade




Aumento de desempenho com custo razoável

Algoritmo busca melhorar Hit rate (taxa de acertos)

Interna (L1,L2 ..., ou primária) x Externa (Ln, ou secundária)



#### Hierarquia de Memória



### Dispositivos de E/S

#### Funções

Comunicação com meio externo


Memória Secundária e Interface Homem-Máquina

Comunicação acontece através dos barramentos

Conjunto de vias paralelas para condução de sinais

Interligam CPU, Periféricos e Memória Principal

#### Barramentos



#### Barramentos

#### Barramento de Dados

Número de bits por operação de E/S ou acesso à Memória

Processadores de 8, 16, 32 ou 64 bits (palavra)

Fluxo Bi-direcional (leitura / gravação)

#### Barramento de Endereços

Capacidade de Armazenamento = 2<sup>n</sup>

Fluxo Uni-direcional (CPU ® MEM ou E/S)

#### Barramentos

#### Barramento de Controle

```
Alguns exemplos de sinais de controle
```

Clock;

Read / Write; Write / Read;

Controle de Interrupções;

Fluxo Uni ou Bi-direcional (depende do sinal de controle)

### Definição de Processo

Um programa em execução

Não é o mesmo que Programa (entidade estática)

Programa é o código executável

Processo é o código executando

Entidade dinâmica

Ex.: A execução de *prog.exe* 3 vezes gera 3 processos distintos do mesmo programa

#### Ambiente de um Processo

Todo processo precisa ter:

Seção de texto

Código executável

Seção de dados

Variáveis, estruturas

Pilha do processo

Parâmetros etc

Registradores, incluindo PC, SP, BP etc.

## Conceitos

Para que os processos executem em ambiente multiprogramado, existe a gerência de:

Compartilhamento da CPU, de memória, E/S etc

Nomenclatura

Sistemas Batch

Job

Sistemas de Tempo Compartilhado

Tarefa (on-line)

## Estados do Processo

#### Mudanças de estado durante a execução:

Iniciando

O processo está sendo criado SO Aloca Memória, Contexto (BCP)

Ex.: O usuário *clica* num arquivo executável no Explorer ou executa via CMD

#### Executando

Instruções do processo estão sendo executadas

#### Bloqueado

O processo está esperando algum evento externo

## Estados do Processo

Mudanças de estado durante a execução:


Pronto

O processo está aguardando chance de ser executado no processador

Terminando

O processo está finalizando sua execução

# Escalonamento de Processos



# Aula 04

Escalonamento de Processos

## Controle de Processo

#### Bloco de Controle de Processo (BCP)

Área de Memória alocada pelo SO para gerenciar processos

Mantém informações sobre o processo

Estado do processo

Registradores da CPU, incluindo o PC

Informações para escalonamento

Informações para gerenciamento de memória

Informações de contabilização

Informações sobre operações de E/S

Ponteiros para Arquivos, Socket etc

## Troca de Contexto

Preempção

Ação de retirar um processo da CPU a qualquer instante e restaurá-lo como se nada tivesse ocorrido

Suportado por Interrupções (como pelo CLOCK) e pelo BCP

Ex.: Preempção por tempo de Quantum Preempção por I/O, Prioridade etc.

Tempo da troca é considerado overhead

Tempo depende de suporte de *hardware* e complexidade do SO

## Escalonamento de Processos

Manutenção de filas para controle dos processos

Fila de Processos – todos processos no sistema

Fila de Pronto – processos prontos

Filas de Bloqueado - processos aguardando E/S de dispositivo (interrupção) ou sinal

Múltiplas Filas – uma por dispositivo Fila de Disco, Fila de CD, Fila de Teclado, de Rede

BCP efetua o encadeamento nas filas

Processos passam por várias filas

## Escalonadores

#### Classificação de processos:

I/O-BOUND – Intensivamente consumidor de E/S

Passa mais tempo fazendo operações de E/S do que utilizando a CPU

**Processos Comerciais** 

CPU-BOUND – Intensivamente consumidor de CPU

Passa mais tempo efetuando cálculos do que E/S Processos Científicos/Matemáticos

Híbrido

## Escalonadores

Combinação adequada de processos CPU e I/O BOUND melhora o desempenho e flexibilidade do sistema

Processo interativo (Ex.: Internet Explorer)
Tipicamente I/O Bound

# Algoritmo de Escalonamento de CPU

Algoritmo do S.O. que determina qual o próximo processo a ocupar a CPU

Executado quando ocorre estouro de Quantum ou interrupção do processo (I/O, Evento, Sinal etc.) ou o processo acaba;

Critérios mudam com características dos Processos

Batch, CPU Bound, I/O Bound, Interativos

# Metas do Escalonamento

#### Eficiência

Manter a CPU ocupada 100% do tempo

#### Throughput

Maximizar o número de processos (tarefas, jobs) executados em um dado intervalo de tempo

#### **Turnaround**

Minimizar o tempo de um processo no sistema, desde seu início até o término

Tempo médio de execução

Fundamental a processos Batch

# Metas do Escalonamento

#### Igualdade

Todo Processo tem direito de ocupar a CPU

### Tempo de resposta

Minimizar o tempo decorrido entre a submissão de um pedido e a resposta produzida num processo interativo

## Conflito entra Metas

Atender a uma meta pode prejudicar outra

Qualquer algoritmo de escalonamento favorecerá um tipo de processo (*CPU Bound, I/O Bound,* Tempo Real, etc) em detrimento de outros

O propósito precisa ser geral

# Tipos de Escalonamento

#### Escalonamento não-preemptivo

Escalonamento Cooperativo;

Processo mantém a CPU até terminar ou E/S;

Não requer recursos especiais de hardware

Não existe Quantum (devolução voluntária do controle ao S.O.)


No caso do Windows, utilizado até a versão 3.x.

#### Escalonamento preemptivo

Requer temporizador na CPU (fatia de quantum ou Uso do clock);

Requer suporte do SO para coordenar acesso a dados compartilhados de forma consistente (proteção).

# Frequência de processos por duração de surto de CPU



First Come First Served (FCFS, FIFO, PEPS)

Não preemptivo

Processo	Início	Duração (ut)
$P_1$	0	24
$P_2$	0	3
$P_3$	0	3

Ordem de chegada dos processos:

$$P_1$$
 ,  $P_2$  ,  $P_3$ 

Diagrama de Gantt




### Tempos de espera

$$P_1 = 0$$

$$P_2 = 24$$

$$P_3 = 27$$



Throughput = 0,1 (3/30)

Dica: Tempo de Espera = tempo no estado de Pronto.

#### Tempo médio de espera

$$(0 + 24 + 27) / 3 = 17$$

Tempos de saída

$$P_1 = 24$$

$$P_2 = 27$$

$$P_3 = 30$$



Tempo médio de saída

$$(24 + 27 + 30) / 3 = 27$$

## Escalonamento SJF

Shortest-Job-First (Menor Job Primeiro)

Melhor: "próximo surto de CPU menor primeiro"

Usado para Processos batch.

Execução diária permite determinar seu tempo total.

## Escalonamento SJF (no mesmo exemplo)

Outra ordem de chegada

$$P_2$$
 ,  $P_3$  ,  $P_1$ 

Diagrama de Gantt




## Escalonamento SJF (no mesmo exemplo)

FIFO ordenado (SJF / MPP)

Menor Processo Primeiro

Menor tempo de execução



Tempos de espera

$$TEP_1 = 6$$
;  $TEP_2 = 0$ ;  $TEP_3 = 3$ 

Tempo médio de espera melhora

$$(6 + 0 + 3) / 3 = 3$$
 (era 17 no FIFO)


Tempo médio de espera não é mínimo Pode variar muito (com os surtos de CPU)

Efeito Comboio Processos I/O bound esperam por CPU bound

# Escalonamento SJF (no mesmo exemplo)

Tempos de saída

$$P_1 = 30; P_2 = 3; P_3 = 6$$



Tempo médio de saída melhora

$$(30 + 3 + 6) / 3 = 13$$
 (era 27 no FIFO)


- Tempo médio de saída não é mínimo
  - Pode variar muito (com os surtos de CPU)

# Escalonamento SJF (outro exemplo)


PID	Início	Duração surto		
$P_1$	0	6		
$P_2$	0	8		
$P_3$	0	7		
$\overline{P_4}$	0	3		

#### Tempos de espera

$$P_1 = 3;$$
  $P_2 = 16;$   $P_3 = 9;$   $P_4 = 0$ 



## Escalonamento SJF (outro exemplo)



#### Tempo médio de espera melhora

$$(3+16+9+0)/4=7$$

Para FIFO, nesta situação, seria 10,25 = (0+6+14+21)/4

#### Tempo médio de espera é mínimo

Algoritmo considerado *ótimo* 

## Escalonamento SJF

- Problema: determinação exata da duração do próximo surto de CPU é impossível
  - SJF é usado para escalonamento de jobs em sistemas batch
    - Usuário especifica o tempo de CPU do job
  - Em escalonamento de CPU é usada estimativa
    - Baseada na duração dos surtos anteriores
      - Média exponencial

#### Não preemptivo

Processo usa CPU até completar surto

#### Preemptivo

Novo processo pronto com surto previsto (T<sub>A</sub>)

Tempo restante previsto para o processo em execução (T<sub>B</sub>)

Se  $T_A < T_B \Rightarrow$  preempção por prioridade

Shortest-Remaining-Time-First (SRTF)

Processo	Instante de chegada	Duração de surto
$P_1$	0	7
$P_2$	2	4
$P_3$	4	1
$P_4$	5	4

#### SJF não preemptivo


Tempo de espera médio = (0 + 6 + 3 + 7) / 4 = 4

$$TEP_1 = 0$$

$$TEP_2 = 6 (8 - 2)$$

$$TEP_3 = 3$$

$$TEP_4 = 7$$



#### SJF não preemptivo


Tempo de saída médio = (7 + 10 +4 + 11) / 4 = 8

$$TSP_1 = 7$$

$$TSP_{2} = 10$$

$$TSP_3 = 4$$

$$TSP_4 = 11$$



Tempo	Pronto	Execução	Term.	Observações			
0	P1 (7)						
0		P1 (7)					
2	P2 (4)	P1 (5)		t(F	t(P2) < t (P1)		
2	P1 (5)	P2 (4)					
4	P1(5), P3(1)	P2 (2)		t(P3) < t(P2)			
4	P1(5), P2(2)	P3 (1)					
5	P1(5), P2(2), P4(4)		P3				
5	P1(5), P4(4)	P2 (2)		Proc.	Cheg.	Surto	
7	P1(5), P4(4)		P2	P1	0	7	
7	P1(5)	P4 (4)		P2	2		
11	P1(5)		P4			4	
11		P1 (5)		P3	4	1	
16			P1	P4	5	4	

## SJF Preemptivo

Qual o tempo médio de espera ?

Qual o tempo médio de saída ?

## SJF Preemptivo

Qual o tempo médio de espera?

```
P1=0; P2=0; P3=0; P4=2
```

Média = 
$$0.5$$

Qual o tempo médio de saída?

```
P1=16; P2=5 (7-2); P3=1 (5-4); P4=6 (11-5);
```

# Aula 05

Escalonamento de Processos (Tempo Real)

## Escalonamento de Tempo Real

Sistemas de tempo real crítico

Limites rígidos de tempo

SO garante execução no tempo ou rejeita

Exige software especial e hardware dedicado

### Escalonamento de Tempo Real

### Sistemas de tempo real não-crítico

Processos críticos com prioridade

Gera desbalanceamento do sistema

#### Suporte do SO

Escalonamento com prioridade

Não degradação da prioridade dos processos críticos

Latência de carga pequena

Chamadas ao sistema e operações de E/S

Pontos de preempção seguros

Todo Kernel preemptível (sincronização)

Protocolo de herança de prioridade

## Escalonamento de Tempo Real


### Dispatch Latency


Descreve a quantidade de tempo que um sistema gasta para responder à requisição de um processo

O tempo de resposta (TR) total consiste em:

TR de Interrupção Dispatch latency TR da aplicação

## Escalonamento de Tempo Real





Round-Robin (revezamento circular)

Método antigo e muito simples;

Cada processo recebe uma fatia de tempo (Quantum), e é escalonado seguindo a ordem de uma fila circular;

Sistema Preemptivo - Interrupção do Clock

Se o Quantum acabar antes do término do processo (preempção), ou se o mesmo for bloqueado, o processo vai para o final da fila.

#### Resultados típicos:

Elimina problemas de starvation;

Tempo de espera médio é longo;

Tempo de saída maior que SJF;

Tempo de resposta melhor que SJF;

Quantum grande -> FIFO;

Quantum pequeno -> Baixa eficiência devido ao excesso de trocas de contexto.

#### Análise da eficiência

Com quantum **q** e **n+1** processos prontos:

Tempo máximo de espera: n\*q

#### Um exemplo

Suponha uma fila de pronto com 100 processos, Quantum de 100 ms (valor típico);

Um processo interativo executa, faz uma requisição, vai para bloqueado e de lá para o fim da fila

Quando a resposta será entregue ao usuário do processo interativo?

## Escalonamento por Prioridade

Cada processo tem uma prioridade

Número inteiro dentro de limites (0 a 7 / 0 a 4095)

Menor (ou maior) número ⇒ maior prioridade

 $Empate \Rightarrow Round Robin, FCFS$ 

Starvation – Estagnação

Bloqueio por tempo indefinido

Soluções:

Decrementa prioridade a cada ciclo em execução;

aging (envelhecimento)

## Escalonamento por Prioridade

#### Prioridade

Definida interna ou externamente;

Estática ou Dinâmica;

Alguns SO (Unix) permitem definir prioridade a um processo (comando *nice*);

SO pode, por exemplo, aumentar prioridade de processos *I/O Bound*;

Ex: Prioridade = 1 / fração Quantum utilizada

SJF: caso especial de prioridade?

Pode-se classificar processos por classes de prioridade, e, dentro de cada classe, usar outro algoritmo de


### Escalonamento por Múltiplas Filas

#### Escalonamento preemptivo entre filas

Prioridade fixa: só atende filas menos prioritárias se as demais estiverem vazias

*Time slice* 80% para *foreground* com RR e 20% para *background* com FIFO

## Escalonamento por Múltiplas Filas



## Escalonamento por Múltiplas Filas

Filas caracterizadas pelos surtos de CPU dos processos

*I/O bound* e interativos com mais prioridade

Passam a maior parte do tempo Bloqueados

Processos podem mudar de fila

Aging pode ser facilmente implementado

Algoritmo preemptivo

## Escalonamento com Múltiplos Processadores

Escalonamento de CPU mais complexo

Existem sistemas com barramento de E/S privativo de determinado processador

Várias filas de processos prontos

Possibilidade de desperdício de recursos

## Escalonamento com Múltiplos Processadores

Única fila de processos prontos

Symmetric Multiprocessing (SMP)

Cada processador faz seu escalonamento

Compartilhamento de estruturas de dados do SO

Sincronização

Assymmetric Multiprocessing

Escalonamento no processador mestre

## Sincronismo de Processos

### Sincronismo de Processos

É um problema inerente à gestão de recursos;

Acesso simultâneo a recursos que precisam ser compartilhados;

Pode gerar *dead-lock*, *starvation* ou inconsistência.

## Deadlock



#### Dead-Lock

Processo P1 bloqueia recurso R1 para seu uso;

Processo P2 bloqueia recurso R2 para seu uso, e é bloqueado aguardando liberação de R1;

Processo P1 é bloqueado aguardando R2.

# Deadlock

Recurso

Processo 1

Processo 2

Recurso B

#### Starvation

Política de escalonamento isola um ou mais processos, que nunca são escalonados, ou nunca conseguem ter acesso aos recursos necessários;

É necessário estudar algoritmos específicos para tratar este tipo de falha.

#### Inconsistência:

Dois ou mais processos acessam a mesma base de dados, e alteram dados simultaneamente;

#### Exemplos:

Processo A totaliza o campo X de todos os registros, enquanto que o Processo B altera o conteúdo de registros já contabilizados pelo Processo A -> Soma inconsistente?

Processos que manipulam informações de forma coordenada são interrompidos no meio de uma atualização. Dados inconsistentes?

Problemas clássicos

Produtor / Consumidor;

O jantar dos filósofos.

#### Produtor / Consumidor

Dois processos compartilham um *buffer* de tamanho limitado

O processo produtor:

Produz um dado

Insere no buffer

Volta a gerar um dado

O processo consumidor:

Consome um dado do buffer (um por vez)

#### Produtor / Consumidor

O problema é:

Como garantir que o produtor não adicionará dados no *buffer* se este estiver cheio?

Como garantir que o consumidor não vai remover dados de um *buffer* vazio?

A solução não é trivial, pois os processos podem ser interrompidos! O que aconteceria se, antes de concluir o incremento de um contador, o processo fosse interrompido, e o contador fosse decrementado pelo outro processo?


#### O jantar dos filósofos

Há cinco filósofos em torno de uma mesa;

Um garfo é colocado entre cada filósofo;

Cada filósofo deve, alternadamente, refletir e comer;

Para que um filósofo coma, ele deve possuir dois garfos




#### O jantar dos filósofos

O garfo somente pode ser pego se não estiver em uso por nenhum outro filósofo;

Após comer, o filósofo deve liberar o garfo que utilizou;

Um filósofo pode segurar o garfo da sua direita ou o da sua esquerda assim que estiverem disponíveis, mas só pode começar a comer quando ambos estiverem sob sua posse.



## Aula 06

Sincronismo de Processos (continuação)

## Resolvendo o sincronismo

Existem soluções de hardware e software;

Definição da "Região Crítica"

Exclusão Mútua controlada por variável?

Desabilitar interrupções?

Processos / threads que aguardam

"Espera Ocupada";

Bloqueio?

## Região Crítica e Exclusão Mútua

Como tratar o acesso a recursos globais compartilhados, com instruções intercaladas pelo escalonador, fora do controle do programador?

Acesso realizado de forma atômica

```
Modelo de Código:

{ ***

Seção Não Crítica;

Protocolo De Entrada;

Seção Crítica;

Protocolo De Saída;

****
}
```

## Região Crítica e Exclusão Mútua

A região crítica é um trecho do código que deve ser executado de forma atômica, sem a intercalação com outro processo;


#### Metas:

APENAS UM processo/thread estará na sua sessão crítica de cada vez, ou seja, deverá ser executado sob exclusão mútua;

Um processo/thread não pode ser interrompido ou entrar em loop dentro dos protocolos de entrada/saída ou na sessão crítica;

Nenhum processo/thread fora da sessão crítica pode bloquear outro processo/thread;


#### Chave = 1




```
    Thread 1
        ...
        while (chave = = 0);
        chave = 0;
        RC
        chave = 1;
        ...
```

```
◆ Thread 2
      while (chave = = 0);
     chave = 0;
      RC
     chave = 1;
```


#### Chave = 0



```
◆ Thread 2
      while (chave = = 0);
     chave = 0;
      RC
     chave = 1;
```



#### Chave = 0




```
    Thread 1
        ...
        while (chave = = 0);
        chave = 0;
        RC
        chave = 1;
        ...
        ...
```

```
◆ Thread 2
...
⇒ while (chave = = 0);
chave = 0;
RC
chave = 1;
...

A thread 2 vai passar todo o


tempo de quantum testando
se chave = 0.
```

#### Chave = 0




```
    Thread 1
        ...
        while (chave = = 0);
        chave = 0;
        RC
        chave = 1;
        ...
        ...
```


```
Thread 2
   while (chave = = 0);
   chave = 0;
   RC
   chave = 1;
```



```
Thread 2
   while (chave = = 0);
   chave = 0;
   RC
   chave = 1;
```




```
Thread 1
                                  Thread 2
                                      while (chave = = 0);
   while (chave = = 0);
                                     chave = 0;
  chave = 0;
                                      RC
                                     chave = 1;
   RC
  chave = 1;
                 Preempção
                  Por tempo
```



```
    Thread 1
        ...
        while (chave = = 0);
        chave = 0;
        RC
        chave = 1;
        ...
        ...
```

```
◆ Thread 2
      while (chave = = 0);
     chave = 0;
      RC
     chave = 1;
```



```
• Thread 1
...

while (chave = = 0);


chave = 0;

RC

chave = 1;

...
```

```
◆ Thread 2
       while (chave = = 0);
      chave = 0;
  \Rightarrow RC
      chave = 1;
```



```
• Thread 1
...

while (chave = = 0);

chave = 0;


RC

chave = 1;

→...
```

```
◆ Thread 2
       while (chave = = 0);
      chave = 0;
       RC
  \Rightarrow chave = 1;
```

# Existem problemas? Sim!



# O ponto de falha é o teste!

Entre o teste e a atribuição de valor para o semáforo pode haver preempção?

Sim! A interrupção aguarda apenas o final da instrução corrente.

### Soluções de hardware:

Desabilitar interrupções;

Usar uma nova instrução.

# O ponto de falha é o teste!

### Desabilitar Interrupções

Pode comprometer o desempenho e integridade do sistema se não for reabilitada;

Difícil em ambiente multiprocessado

Desabilita interrupção em 1 processador, e ... os outros continuam a executar processos/threads

Clock é atualizado através de interrupções;

Sem interrupções não há troca de processos por estouro de tempo.

## O ponto de falha é o teste!

### Instrução *Test-And-Set* (TSL)

Uma das instruções do processador

Em uma única instrução:

Lê variável

Armazena valor num registrador

Atribui novo valor à variável

Execução atômica

Não pode ser interrompida

# Sleep-WakeUp

A solução vista até agora envolve a chamada "espera ocupada", ou seja, perde-se tempo valioso do processador em um "loop" até o estouro do *Quantum*;

O uso do recurso de "Sleep-WakeUp" poderia bloquear o processo que encontra a região crítica "fechada".

A preocupação com a execução simultânea de processos fez, na prática, que um processo aguardasse o término da execução de outro;

Mas o que acontece quando dois ou mais processos aguardam um pelos outros?

### Condições necessárias:

- 1. Exclusão Mútua
  Apenas um processo por vez pode alocar e manipular um recurso
- 2. Posse e Espera;
- 3. Não Preempção;
- 4. Espera Circular.

Ocorrência precisa ser simultânea

Se ao menos uma não ocorrer, não haverá *DeadLock* 

### Condições necessárias:

- 1. Exclusão Mútua
- Posse e Espera
   Um processo, de posse de um recurso, pode solicitar novos recursos
- 3. Não Preempção;
- 4. Espera Circular.

Ocorrência precisa ser simultânea Se ao menos uma não ocorrer, não haverá *DeadLock* 

### Condições necessárias:

- 1. Exclusão Mútua
- 2. Posse e Espera
- 3. Não Preempção Um recurso não pode ser removido explicitamente do processo
- 4. Espera Circular.

Ocorrência precisa ser simultânea
Se ao menos uma não ocorrer, não haverá *DeadLock* 

### Condições necessárias:

- 1. Exclusão Mútua
- 2. Posse e Espera
- 3. Não Preempção
  Um recurso não pode ser removido explicitamente do processo
- 4. Espera Circular
  Ocorre CICLO no GRAFO de alocação

Ocorrência precisa ser simultânea
Se ao menos uma não ocorrer, não haverá *DeadLock*