Documentação
MultiTMS – Instancia 1

MDF-e

Sumário


1. Criar MDF-e 2
2. Cancelar MDF-e 7
3. Cenários operacionais do documento 10

1. Criar MDF-e

Objetivo:

Emitir manualmente o MDF-e de uma carga pela tela Logística > MDF-e > MDF-e manual.

O MDF-e é gerado automaticamente pela carga; a emissão manual é o caminho alternativo para os casos em que a carga não gerou o documento. A tela também lista e permite editar os MDF-es já emitidos manualmente.



Pré-requisito / gatilho

Existe pelo menos um CT-e emitido para a carga, já que o MDF-e é montado a partir dos CT-es vinculados.

A emissão de MDF-e é controlada por configuração em quatro níveis, todos na aba Configuração de Emissão: **Pessoas**, **Grupo de Pessoas**, **Tipo Operação** e **Empresa/Filial**.


Qual o comportamento do sistema quando a Empresa/Filial está sem *Série MDF-e cadastrada no momento da emissão.

Ações

Pesquisar MDF-es já emitidos manualmente

1. Acesse Logística > MDF-e > MDF-e Manual.
2. Clique em Pesquisar MDF-es Emitidos Manualmente.


3. Filtre por Empresa/Filial, Número MDF-e, Número CT-e ou Carga. O botão Avançada abre filtros adicionais.
4. Clique em Pesquisar. O grid retorna MDF-e, Origem, Destino, Motorista, Veículo e Situação, com a ação Editar em cada linha.




Vincular os CT-es

1. No painel esquerdo, Busque por alguma Empresa/Filial
2. No painel direito, aba CT-es, clique em Informar CT-es.
3. Filtre por Carga, Rotas de Frete, Nº CT-e, Nº NF-e, Nº Booking, Nº Container(s) ou Navio/Viagem/Direção e clique em Pesquisar.
4. Selecione as linhas desejadas no grid (Carga, Rota de Frete, CT-e, Container(s), Notas, Destino, Valor a Receber) e clique em Confirmar Seleção.

5. Os CT-es selecionados passam a compor o grid da aba CT-es.





Preencher os dados do MDF-e

1. Aba Dados Gerais: defina o toggle "Usar os dados dos CT-es para emissão do MDF-e?" e preencha *Empresa/Filial, *Origem e *Veículo.
2. No bloco Motoristas, clique em Adicionar Motorista para incluir cada condutor.
3. Aba Destinos: clique em Atualizar para carregar os destinos a partir dos CT-es vinculados.
4. Aba Percurso: informe as UFs de passagem no mapa. A legenda distingue Origem, Destino, Origem e Destino e Passagem. Limpar Passagens remove as UFs marcadas.
5. Aba Lacres: informe o *Número e clique em Adicionar, um lacre por vez.

6. Aba CIOT: informe *Número CIOT e *CNPJ Responsável e clique em Adicionar.
7. Aba Seguro: com o toggle "Usar os dados de seguro dos CT-es para emissão do MDF-e?" desligado, use Adicionar para informar a apólice manualmente.
8. Aba Vale Pedágio: informe *CNPJ Fornecedor, *CNPJ Responsável, *Nº Comprovante e *Valor e clique em Adicionar.
9. Abas Info Pagto e Observação: [PENDENTE] sem print, confirmar campos e obrigatoriedade.
10. Clique em Emitir para transmitir o documento e avançar para o nó Emissão.

Regras e validações

Campos obrigatórios do formulário: *Empresa/Filial, *Origem e *Veículo em Dados Gerais; *Número em Lacres; *Número CIOT e *CNPJ Responsável em CIOT; *CNPJ Fornecedor, *CNPJ Responsável, *Nº Comprovante e *Valor em Vale Pedágio.

Com o toggle "Usar os dados dos CT-es para emissão do MDF-e?" ligado, o MDF-e é montado com os dados dos CT-es vinculados em vez do preenchimento manual.

O **retorno da SEFAZ** fica na coluna Retorno Sefaz do nó Emissão, e o texto completo da mensagem é aberto pela opção Mensagem Sefaz no menu Opções da linha.

Como avançar


A timeline do documento tem quatro nós:

1	2	3	4
Dados MDF-e	Emissão	Impressão	Integração

Após Emitir, o nó Emissão lista o documento com Número, Serie, Data da Emissão, UF Carregamento, UF Descarregamento, Status e Retorno Sefaz, e o filtro

O nó Impressão disponibiliza o botão PDF dos Documentos, que gera o DAMDFE.

O encerramento do MDF-e é automático. O documento chega ao Status Encerrado com o Retorno Sefaz "Encerramento de MDF-e homologado" sem ação do usuário.



Pontos de atenção

Marcar "Não emitir MDF-e" nas configurações não impede a emissão manual. Se a intenção for bloquear o documento por completo, o parâmetro sozinho não resolve.

O menu Opções da linha no nó Emissão traz apenas Mensagem Sefaz. Não há ação de cancelamento nesse menu, embora existam MDF-es com Situação Cancelado no grid da tela.

2. Cancelar MDF-e

Objetivo

Cancelar um MDF-e emitido pela tela MDF-e Manual, registrando data, solicitante e motivo. A tela também consulta os cancelamentos já realizados e disponibiliza o DAMDFE e o XML do documento cancelado.

Pré-requisito / gatilho


O MDF-e precisa ter sido emitido pela tela MDF-e Manual. O campo *MDF-e Manual lista apenas documentos de emissão manual; MDF-e gerado automaticamente pela carga não é cancelado por aqui.

O cancelamento obedece às regras e aos prazos da SEFAZ para o evento de cancelamento de MDF-e. Fora do prazo, a SEFAZ rejeita o pedido.

Ações

Pesquisar cancelamentos já realizados


1. Clique em Pesquisar Cancelamento.
2. Filtre por Transportador, Número MDF-e, Número CT-e ou Carga. O botão Avançada abre filtros adicionais.
3. Clique em Pesquisar. O grid retorna MDF-e, Origem, Destino, Motorista, Veículo e Situação, com a ação Editar em cada linha.



Gerar o cancelamento


1. No bloco Cancelamento, busque o documento no campo *MDF-e Manual. O campo é preenchido no formato número, origem e destino (exemplo: 3754 - SAO GONCALO DO AMARANTE - CE até ITAGUAI - RJ).
2. Confira a *Data do Cancelamento. O campo vem com a data atual e aceita alteração.
3. O campo *Usuário que Solicitou é preenchido com o usuário logado e não é editável.
4. Preencha o *Motivo do Cancelamento.
5. Clique em Gerar Cancelamento.

Após a geração, a tela exibe o cabeçalho de resumo com MDF-e, Empresa/Filial, Origem, Situação, Data do Cancelamento, Motorista, Destino e Veículo, os campos do formulário ficam somente leitura e o botão passa a ser Gerar Novo Cancelamento, que limpa o formulário para cancelar outro documento.



Consultar o MDF-e cancelado

1. Avance para o nó 2 MDF-e.
2. O grid MDF-es traz Número, Serie, Data da Emissão, UF Carregamento, UF Descarregamento, Status, Retorno Sefaz e Opções. O cancelamento homologado aparece com Status "Cancelado" e Retorno Sefaz "Cancelamento de MDF-e homologado".
3. O menu Opções da linha oferece Baixar DAMDFE e Baixar XML.
4. O botão Buscar / Atualizar MDF-e(s) apenas recarrega o grid da tela.



Regras e validações

Todos os campos do formulário são obrigatórios: *MDF-e Manual, *Data do Cancelamento, *Usuário que Solicitou e *Motivo do Cancelamento.

O *Motivo do Cancelamento é registro interno do MultiTMS. Não é enviado à SEFAZ.

Se a SEFAZ rejeitar o cancelamento, o pedido pode ser refeito pela mesma tela.

Como avançar

O nó 1 Cancelamento fica concluído com o registro gravado.

O nó 2 MDF-e fica concluído com o retorno da SEFAZ homologando o cancelamento.

O nó 3 Integração fica verde quando não existe integração configurada para o documento ou quando todas as integrações retornam sucesso.

Pontos de atenção

MDF-e gerado automaticamente pela carga não aparece na busca de *MDF-e Manual. Chamado pedindo cancelamento por essa tela para um documento automático não se resolve aqui.


O prazo da SEFAZ é o limitante real. O sistema aceita gerar o registro de cancelamento, mas a homologação depende do retorno da SEFAZ, então confira sempre o Status e o Retorno Sefaz no nó 2 antes de considerar o documento cancelado.


A Data do Cancelamento é editável e não altera o prazo contado pela SEFAZ, que usa a data de autorização do MDF-e.


3. Cenários operacionais do documento


Pode ser criado através da tela de criação de MDF-e manual

Tem configurações em pessoas, grupo de pessoas, tipo de operação e empresa/filial


maerskln.multitms.com.br/#Pessoas/Pessoa
Pesquisar um Formulário
Administrativo / Pessoas
Pessoas
Pesquisa de Pessoas
Configuração de Emissão
Não usar as configurações de emissão do grupo de pessoas
Os CTes são emitidos no Embarcador/Documentos Avulso
Gerar MDFe(s) quando não importado na etapa de documentos da Carga
Rateio dos Documentos:
Não Informado
Participantes dos Documentos:
Normal (Remetente/Destinatário)
Fórmula do Rateio do Frete:
Integração:
Não Informada
Tipo de documento para fretes municipais:
Usar o padrão
Arquivo para Importação de Notas Fiscais:
Cobrar valor em outro documento Fiscal:
Emitir os documentos (CT-e / MDF-e) com a mesma Empresa/Filial:
Descrição do Componente de Frete Líquido:
Tempo carregamento:
000:00
Tempo descarregamento:
000:00
Permitir a importação de CTes de Redespacho Intermediário na carga
Averbar CTe(s) importados do embarcador
Agrupar movimentos financeiros por pedido
Exige que o número do pedido no embarcador seja informado
Não validar notas fiscais já utilizadas em outros CTes
Exige que o vale pedágio seja informado
Não emitir MDF-e
Gerar o MDF-e de cargas de transbordo à partir do destino do pedido
Gerar CIOT para todas as cargas


maerskln.multitms.com.br/#Pessoas/GrupoPessoas
Pesquisar um Formulário
Administrativo / Grupo de Pessoas
Grupo de Pessoas
Pesquisar Grupos de Pessoas
Configuração de Emissão
Não Informado
Normal (Remetente/Destinatário)
Não Informada
Usar o padrão
000:00
Não emitir MDF-e
Tomar Pedidos Prioritários


maersklns.multitms.com.br/#Transportadores/Transportador
MDF
1/1
Transportador
Pesquisar Transportadores
Configurações
Dados Bancários
Permissões
Certificado
Usuários
Séries
Inscrições ST
Layouts EDI
NFS-e
Filiais
Seguros
Repom
Electrolux
Anexos
Códigos de Integração
Termo de Quitação
Geral
Logo
Tipo de Operação
Leitura FTP
Série MDF-e:
Cancelar
Excluir
Atualizar


maersklns.multitms.com.br/#Pedidos/TipoOperacao
Tipo Operação
Pesquisar Tipos de Operação
Configuração Emissão
Configuração de Fatura
Layouts de EDI
Cancelamento do Pedido
Configuração Terceiros
Repom
Integrações
CIOT
Controle de Coleta e Entrega
Transportadores
Tipo de Carga para Emissão
Anexos
Comprovantes
Configuração Emissão