Documentação
MultiTMS – Instancia 1

Tipos de Operação


Sumário

1. Tipo de Operação 2
2. Configurações de Tipo de Operação 3
   i. Aba Tipo Operação (cadastro principal) 3
   ii. Aba Configuração Emissão 4
   iii. Aba Configuração de Fatura 5
   iv. Aba Layouts de EDI 5
   v. Aba Cancelamento do Pedido 5
   vi. Aba Configuração Terceiros 5
   vii. Aba Integrações 5

1. Tipo de Operação

Objetivo: cadastro que define o comportamento das cargas no sistema. O Tipo de Operação atribuído à carga (na etapa Carga) determina qual caminho ela percorre e quais validações se aplicam — rótulos e fluxo das etapas (CT-e × NFS-e), regras de emissão, faturamento, cancelamento e integrações. É a principal "chave" de parametrização do fluxo documentado no módulo Carga.

Estrutura da tela: a tela é organizada em abas: Tipo Operação (cadastro principal), Configuração Emissão, Configuração de Fatura, Layouts de EDI, Cancelamento do Pedido, Configuração Terceiros, Integrações, CIOT, Controle de Coleta e Entrega, Transportadores, Tipo de Carga para Emissão, Anexos e Comprovantes. O botão **Pesquisar Tipos de Operação** (topo) localiza cadastros existentes; **Adicionar** salva o cadastro/configuração da aba.



2. Configurações de Tipo de Operação

Aba Tipo Operação (cadastro principal)

Dados de identificação: **Descrição** , ***Código de Integração***, ***Código Gerenciadora de Risco***, ***Situação*** (, Ativo/Inativo), Tipo de Pessoa/Pessoa e Observação.

Parametrizações gerais do cabeçalho: destaque para **"Usar como padrão quando nenhuma operação for informada na integração"** — define o Tipo de Operação aplicado automaticamente quando a carga chega do e-Cargo sem operação informada. Há ainda opções de tipo de carga padrão, produto predominante, grupo de tomadores, Tipo de Pagamento de Pedágio, Último Ponto, Tipo do Carregamento, Componente Charge Code, Remessa SAP e Remark Sped.

Bloco Configurações: conjunto extenso de flags de comportamento, organizado em sub-abas (Geral, Janela Carregamento, Mobile, Cálculo de Frete, Licença, Agendamento Coleta/Entrega, Carga, Transportador, Montagem Carga, Controle Entrega, Impressão, Web Service, Canhoto, Emissão de Documentos, Integrações, Produtos Padrões, Paletes, Atendimento, Pagamentos, Intercab, EMP, Pedido, Gestão de Devolução, Cotação de Pedido, Container, entre outras). Não é objetivo deste documento descrever flag a flag — a lista completa está na própria tela. Destacam-se as que impactam diretamente o fluxo da carga:

- **"Essa operação realiza a geração automática da carga após a criação/autorização do pedido"** — automatiza o nascimento da carga a partir do pedido integrado;
- **"Exige que a etapa de frete seja confirmada pelo operador antes de iniciar a emissão"** e **"Avançar a etapa do Frete (3) de forma automática"** — controlam se a etapa Frete exige ação manual ou avança sozinha;
- **"Realizar a emissão automática dos CT-es"** — dispensa o Confirmar Emissão manual na etapa CT-e;
- **"Não emitir carga com valor zerado"** / **"Não permitir valor de frete líquido zerado"** / **"Essa operação exige valor de frete no pedido/nota fiscal para avançar a carga"** — validações de valor que bloqueiam o avanço;
- **"Encerrar MDF-e Manualmente"** — impacto direto na etapa MDF-e;
- **"Permitir Redespacho"** / **"Gerar CT-e Complementar na Carga"** — habilitam fluxos especiais (ver tarja "redespacho" na Tela de Cargas);
- **"Utilizar o recebedor do pedido para CT-e de SVM"** — parametrização específica de cargas SVM.

Aba Configuração Emissão

Por padrão, o tipo de operação usa a configuração de emissão padrão do sistema. Ao marcar **"Especificar outra configuração de emissão para esse tipo de Operação"**, a tela revela o conjunto completo de campos, permitindo sobrescrever a configuração para este tipo.
Destaques:

- **Rateio dos Documentos, Participantes dos Documentos e Fórmula do Rateio do Frete** — os mesmos parâmetros da aba Configurações da etapa Frete; aqui definem o padrão para o tipo de operação;
- **"Não emitir MDF-e"** — suprime a emissão do MDF-e para cargas deste tipo;
- **"Gerar CIOT para todas as cargas"**;
- **Apólices de Seguro** — grid de apólices (Seguradora, Apólice, Averbação, Responsável, Vigência) que alimenta a averbação exibida na aba Averbação da etapa CT-e;

- **Configuração Componentes de Frete** — componentes padrão (com rateio, outro documento fiscal e fórmula própria) que aparecem na aba Componentes do Frete da etapa Frete;
- **Configurações para Multimodal** — bloqueios de emissão por destinatário e definição de Tipo da Proposta, Tipo do Serviço, Modal da Proposta e Tipo do Modal (valores exibidos na aba Geral do Frete).

Aba Configuração de Fatura

Mesma mecânica condicional: os campos se revelam ao marcar **"Utilizar configurações de fatura por tipo de operação"**. Define o comportamento de faturamento das cargas deste tipo: periodicidade (Dia da Semana, Dia do Mês), Tipo agrupamento fatura, Forma do Título (*), prazos, geração automática de título/boleto, e-mails de fatura/cobrança/canhoto e modelos de e-mail de documentação (com tags dinâmicas como Viagem, Booking, Tomador, No. Container, No. Controle SVM). *(Relaciona-se ao módulo Faturamento — referenciar quando aquele documento for elaborado.)*

Aba Layouts de EDI

Vincula layouts de EDI ao tipo de operação (grid Layout EDI × Integração + campo *Layout EDI* (*) e dropdown Integração). Define quais arquivos EDI são gerados/enviados para cargas deste tipo (ver aba EDI da etapa Integração). *Observação: o título do painel exibe "Configuração Terceiros" — trata-se de rótulo incorreto na tela; a aba é de Layouts de EDI.*

Aba Cancelamento do Pedido

Regras para Cancelamento: duas flags **"Permitir desistência da carga"** com o campo **"Cobrar após as:"** (horário) entre elas — permitem parametrizar a desistência e a cobrança conforme o horário-limite. *[PENDENTE: detalhar a diferença de comportamento entre as duas flags.]*

Aba Configuração Terceiros

Parametriza fretes de terceiros: **"Não gerar contrato de frete ou CIOT para terceiros"**, **"Não subtrair o vale pedágio do contrato de frete"**, **"Especificar outra configuração para fretes de terceiros para esse tipo de operação"** e **"Adicionar o valor do contrato como um acréscimo/desconto no próximo contrato gerado"**.

Aba Integrações

Grid de integrações vinculadas ao tipo de operação (Descrição × Remover), com dropdown **Sistema de integração** + **Adicionar**. Flags adicionais: **"Gerar diária**

automaticamente para os motoristas próprios na emissão da carga" e **"Calcular e Gerar GNRE"**.