





Podręcznik użytkownika klasy **MgrWMS** wersja 1.06

Rafał Czarny

Spis treści

1.	Wprowadzenie	2		
2.	Co nowego, czyli mgrwms od nowa	2		
	2.1. Konwencje typograficzne tej dokumentacji	3		
3.	Opcje dokumentu i strona tytułowa	3		
	3.1. Podstawowe opcje klasy	3		
	3.2. Opcje i polecenia z klasy mwbk	4		
	3.3. Opcje wprowadzone przez klasę mgrwms	5		
	3.4. Style stron	6		
	3.5. Metryczka pracy	6		
	3.6. Środowiska do streszczeń	7		
	3.7. Wstęp i zakończenie	7		
4.	Opcje klasy	8		
	4.1. Marginesy	8		
	4.2. Żywa pagina	9		
	4.3. Znak roboczy pracy	11		
	4.4. Tytularia			
	4.5. Wyliczenia			
	4.6. Spis treści			
	4.7. Podpisy elementów ruchomych oraz przypisy	14		
5.	Pozostałe elementy klasy mgrwms	15		
	5.1. Okładka płyty CD lub DVD	15		
	5.2. Polecenia drukowania daty i czasu	16		
	5.3. Polecenie \Mgr\MSTruncate	17		
6. Instalacja i aspekty kompatybilności				
	6.1. Wymagane pakiety	17		
	6.2. Umiejscowienie plików klasy	18		
	6.3. Kompatybilność z poprzednimi wersjami	18		
	6.4. Klasa mgrwms w połączeniu z innymi pakietami	18		
\mathbf{G}	dzie znaleźć najnowszą wersję?	19		
Pı	Przydatna dokumentacja			
Bi	Bibliografia			
	-			

Niniejszy dokument został pomyślany jako pewnego typu "podręcznik użytkownika". Jako autor mam nadzieję, że będzie on przystępny w odbiorze... Bardzo proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania pod jeden z adresów e-mail podanych poniżej.

2008-2011 © Rafał Czarny rafal_czarny@tlen.pl rafal@czarny.biz

1. Wprowadzenie

Klasa dokumentów IATEX-a mgrwms została napisana przeze mnie w 2003 roku. Pierwotnie małe, prywatne narzędzie, zostało zaadaptowane "dla dobra ogółu" dla wszystkich piszących prace magisterskie na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Celem było zwolnienie piszących od konieczności tworzenia szablonu dokumentu od podstaw. Okazało się również, że da się w ten sposób ujednolicić pewne standardowe części pracy (jak strona tytułowa czy oświadczenie).

Klasa powstała jako "pochodna" od klasy mwbk autorstwa Marcina Wolińskiego, ostatnia wersja miała numer 0.55a. W trakcie użytkowania okazało się, że klasa sprawia dziwne problemy i posiada trywialne błędy. O niektórych pisałem w poprzedniej dokumentacji, zaś pozostałe nie zostały przeze mnie wyjaśnione ani też naprawione. Doszedłem wówczas do wniosku, że dalsze modyfikowanie tej wersji nie ma już sensu. Najlepszym rozwiązaniem było napisanie klasy od nowa, modyfikując cały kod pliku mwbk.cls i dodając nowe funkcjonalności.

Niestety ten sposób zajmuje zdecydowanie więcej czasu, choć to nie był bynajmniej główny powód dużego opóźnienia... Jak wiadomo, w świecie IT nierozwijane projekty umierają, zatem opublikowanie nowej wersji mgrwms uważałem za swój obowiązek. Jednocześnie, wraz z nową wersją możliwa jest lepsza kontrola nad błędami, dodawaniem nowych funkcjonalności (również dzięki umieszczeniu klasy w serwisie GoogleCode).

2. Co nowego, czyli mgrwms od nowa

Jak już wspomniałem, klasa **mgrwms** została napisana zupełnie od początku, korzystając bezpośrednio z kodu klasy **mwbk**¹. Pozwoliło to rozszerzyć klasę o pewne ciekawe moim zdaniem funkcjonalności.

W klasie zastosowałem, znane z innych pakietów (choćby z graphicx czy hyperref), definiowanie elementów poprzez pary:

```
\langle klucz \rangle = \langle wartość \rangle.
```

Pary te będą podawane poprzez argumenty opcjonalne klasy, razem z "tradycyjnymi" opcjami klasy. Więcej szczegółów zamieszczam w części 3.

Powyższy sposób definiowania opcji umożliwił rozszerzenie możliwości klasy, w szczególności o:

- łatwiejsze definiowane wartości marginesów,
- szybsze przełączanie wyglądu nagłówków rozdziałów,

^{1.} Aktualnie klasa mgrwms korzysta z kodu mwbk w wersji 0.74 (2009/09/27)

- sterowanie wyglądem i parametrami żywej paginy,
- modyfikowanie pewnych elementów spisu treści, podpisów i przypisów,
- parametryzacje znaku "roboczego" w stopce,
- i jeszcze kilka innych...

2.1. Konwencje typograficzne tej dokumentacji

Zanim przystąpię do omówienia poleceń i sporej grupy opcji, przedstawię konwencję zapisu i oznaczeń użytych w dokumentacji.

Każda z opcji zostanie przedstawiona w następującej konwencji, podobnej w formie do użytej w dokumentacji pakietu listings (patrz [2]):

 $opcja=\langle typ \ argumentu \rangle$

default

Poniżej następuje opis opcji, czasem z przykładami.

gdzie opcja to pełna nazwa opcji, default to jej domyślna wartość, zaś $\langle typ \; argumentu \rangle$ może przyjąć jedną z następujących wartości:

wymiar

wartość z jednostką wymiaru. Dozwolone są wszystkie jednostki rozumiane przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Didota (dd), cal (in), milimetr (mm), pica (pc), punkt typograficzny (pt), punkt skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostką wymiaru. Dozwolone są wszystkie jednostki rozumiane przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostką wymiaru. Dozwolone są wszystkie jednostki rozumiane przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostką wymiaru. Dozwolone są wszystkie jednostki rozumiane przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostką wymiaru. Dozwolone są wszystkie jednostki rozumiane przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostką wymiaru.

wartość z jednostka przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostka przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostka przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), punkt Skalowany (sp) oraz jednostki względne (mu, ex, em),

wartość z jednostka przez LATEX-a, czyli punkt PostScriptu (bp), cycero (cc), centymetr (cm), c

(skala) wartość opcji jest liczbą z przedziału [0, 1],

(true|false) opcja z wartością logiczną, może przyjmować tylko dwie wartości true (prawda) oraz false (fałsz),

(a|b|c) w pozostałych przypadkach wszystkie możliwe argumenty zostaną wypisane explicite. Tutaj będzie to jedna z liter a, b lub c.

Część funkcjonalności klasy dostępna jest w postaci kilku poleceń, przedstawiam je w następującej, ramkowej konwencji:

```
\verb|\NowePolecenie{|} \langle argumnety \rangle \}|
```

Wszelkie dodatkowe uwagi, spostrzeżenia i techniczne szczegóły zostaną złożone tak jak niniejszy akapit. Znak "ostrzegaczy" przypomina ten znany z "The TEXbook" (patrz np. [3]).

3. Opcje dokumentu i strona tytułowa

Preambuła każdego dokumentu napisanego w klasie m
grwms ma postać:

```
 \langle documentclass[\langle opcja \rangle_1, \ldots, \langle opcja \rangle_n, \\ \langle klucz \rangle_1 = \langle wartoś\acute{c} \rangle_1, \ldots, \langle klucz \rangle_m = \langle wartoś\acute{c} \rangle_m] \{ mgrwms \}
```

gdzie $n,m\in\mathbb{N}$. Każdą z opcji typu $\langle opcja\rangle_i$ zostanie opisana w następnej części podręcznika.

3.1. Podstawowe opcje klasy

W klasie mgrwms można używać większości z opcji znanych z klasy mwbk (wspólnych również z klasą book), dla porządku przypomnę je tutaj (korzystając z [5]):

10pt, 11pt, 12pt

Stopień pisma dla tekstu zasadniczego dokumentu. Domyślnie jest to 12 punktów.

a4paper, letterpaper, ...

Wymiar papieru dla dokumentu. Wartością domyślną jest a4paper. Inne dopuszczalne wartości to: a5paper, b5paper, letterpaper, legalpaper i landscape.

fleqn

Skład wyeksponowanych wzorów matematycznych od lewego marginesu, zamiast domyślnego centrowania.

leqno

Umieszczenie numerów wzorów matematycznych na lewym marginesie zamiast domyślnie na prawym.

titlepage notitlepage

Opcja titlepage – skład tytułu (instrukcja \maketitle) oraz oświadczenia, notitlepage – strona tytułowa (ani oświadczenie) nie jest drukowana.

nomarginpar marginpar

Pierwsza opcja wyłącza używanie notatek na marginesach, druga dodaje nieco miejsca na nie. Domyślnie użyte jest nomarginpar, czyli miejsce na notatki na marginesach jest wyłączone.

oneside|twoside

Przełącza na odpowiednio: jednostronny lub dwustronny skład.

onecolumn twocolumn

Skład tekstu odbywa się jednokolumnowo lub dwukolumnowo.

openany|openright

Opcja openany powoduje, że tytuły rozdziałów będą umieszczane tylko na stronach nieparzystych, zaś druga opcja pozwala na rozpoczynanie rozdziałów na dowolnej stronie (dotyczy składu dwustronicowego).

final|draft

Opcja draft powoduje, że pliki graficzne nie są wstawiane, zamiast tego pokazane jest tylko miejsce zajmowane przez nie. Domyślnie mamy aktywną opcję final.

3.2. Opcje i polecenia z klasy mwbk

Niektóre dodatkowe opcje i polecenia, które zostały wprowadzone przez mwbk przedstawione są poniżej. Więcej szczegółów można znaleźć w [8].

rmheadings

Nagłówki części będą składane rodziną szeryfową i serią pogrubioną.

sfheadings

Skład nagłówków dla odmiany rodziną bezszeryfową oraz serią pogrubioną.

floatssmall

Treść środowisk figure i table będzie składana stopniem pisma o jeden mniejszym.

floatsnormalsize

Skład treści środowisk figure i table domyślnym stopniem pisma (to jest domyślna wartość).

indentfirst noindentfirst

Pierwsza opcja (domyślna) zapewnia wcięcia pierwszego paragrafu na początku każdej sekcji wszystkich poziomów, druga wyłącza te wcięcia (czyli tak jak w klasie book).

Polecenie \secondarysize przechowuje stopień pisma dla spisu treści, bibliografii, spisów rysunków czy tabel. Bardzo prosto jest zatem zmienić wielkość stopnia dla tych elementów pracy. Przykładowo dla zrównania tegoż stopnia z pismem podstawowym możemy dodać do preambuły dokumentu:

\renewcommand*\secondarysize{\normalsize}

3.3. Opcje wprowadzone przez klasę mgrwms

Opcje wprowadzone przez klasę **mgrwms** są generalnie podobne do poprzedniej wersji, czyli:

dvips, pdftex

Opcje, które wymuszają użycie odpowiedniego sterownika wraz z opcjami pakietów graphicx oraz color. Opcje zostały umieszczone dla porządku oraz dla kompatybilności z poprzednimi wersjami. Domyślnie, klasa sama "rozpoznaje" czy jest kompilowana z (p) LATEX-em czy z pdf(p) LATEX-em.

robocza

Tak jak w poprzedniej wersji drukuje datę i godzinę kompilacji. Ponieważ układ strony uległ nieco zmianie, ta informacja drukowana jest teraz w stopce i otoczona dodatkową ramką. Wygląd tego elementu można konfigurować (patrz poniżej).

woman man

Dla gramatycznej poprawności składu oświadczenia dostępne są dwie opcje woman (żeńska) oraz man (męska). Inaczej jak poprzednio, próba kompilacji bez jednej z tych opcji generuje błąd.

mfi|min|...|bsp

Opcje deklarujące odpowiednią specjalność, podobnie jak powyżej należy podać przynajmniej jedną. Przy omyłkowym podaniu kilku, ważna będzie ostatnia. Znaczenie powyższych opcji jest następujące:

mfi Matematyka finansowa,

min Matematyka w informatyce,

mpt,pit Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych,

mok,oik Matematyka obliczeniowa i komputerowa,

mub Matematyka ubezpieczeniowa,

mza Matematyka w zarządzaniu,

bsp Bez specjalności.

Od wersji 1.06 opcje dla specjalności zaczynają od litery m. Opcja bsp usunie ze strony tytułowej linię "Specjalność". Oprócz wspomnianych opcji, dla kompatybilności mamy również:

mfu Matematyka w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach,

miz Matematyka w informatyce i zarządzaniu,

opt Optymalizacja.

oldlayout

Opcja pozwala przełączyć się do wyglądu stron znanych z wersji 0.55a. Umieszczona została ze względu na szybką możliwość powrotu do poprzedniej wersji dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe opcje, minimalny początek dokumentu ma następującą, ogólną postać:

```
\documentclass[\langle woman|man\rangle, \langle mfu|min|...|bsp\rangle] \{\text{mgrwms}\} \documentclass[woman,mfi] \{\text{mgrwms}\} \documentclass[man,mok,oldlayout,robocza] \{\text{mgrwms}\}
```

3.4. Style stron

W aktualnej wersji dostępne są następujące style stron, których można używać jako argumentów poleceń \pagestyle oraz \thispagestyle.

wmsheadings

Domyślny styl dla całego dokumentu. Żywa pagina i numer strony są umieszczone w nagłówku i oddzielone poziomą linią od reszty dokumentu. Znak roboczy pracy znajduje się w stopce.

wmsplain

Styl dla stron otwierających rozdziały. Brak nagłówka, zaś numer strony umieszczony jest w stopce, na środku. Jest to analogiczny styl do plain, ale akceptuje również dodatkowe elementy jak np. znak roboczy.

plain

Oryginalny styl stron plain.

empty

Pusty styl stron, bez żadnych elementów w nagłówku oraz stopce.

3.5. Metryczka pracy

Następujące komendy służą do podania podstawowych danych dotyczących pracy magisterskiej. Dane pojawią się na stronie tytułowej oraz w streszczeniach. Polecenia nie zmieniły się od poprzedniej wersji.

```
\title{\langle Tytuł pracy magisterskiej\}}
\author{\langle Imię i nazwisko autora\}}
\promotor{\langle Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora\}}
\nralbumu{\langle Numer albumu autora\}}
\slowakluczowe{\langle lista słów kluczowych w języku polskim\}}
\keywords{\langle lista słów kluczowych w języku angielskim\}}
\maketitle
```

Polecenie \maketitle wymusza skład strony tytułowej. Dla pewniej wygody zostały dodane również polecenia:

```
\tytul{\langle Tytul \ pracy \ magisterskiej \rangle} \autor{\langle Imie \ i \ nazwisko \ autora \rangle}
```

które są synonimami komend, odpowiednio: \title oraz \author.

W przypadku gdy tytuł pracy zajmuje pięć lub więcej linii, zasadna może być próba zmniejszenia wielkości czcionki przez użycie polecenia \LARGE. Umieszczamy zatem w metryczce pracy:

```
\title{\LARGE Nasz nieco przydługi temat itp...}
```

Czasami może to okazać się wskazane dla zwiększenia estetyki strony tytułowej.

3.6. Środowiska do streszczeń

Dla złożenia streszczeń, polskiego i angielskiego używamy następujących środowisk:

```
\begin{streszczenie}
\displaystreszczenia polskiego\
\end{streszczenie}
```

dla streszczenia pracy w języku polskim, zaś środowisko:

```
\label{lem:condition} $$ \  \langle tres\'ec streszczenia angielskiego \rangle $$ \end{abstract}
```

składa "abstract" w języku angielskim. Oba środowiska będą posiadały odpowiednie listy słów kluczowych na końcu streszczeń. Jak widać, oba środowiska są dokładnie takie jak w poprzedniej wersji klasy.

3.7. Wstęp i zakończenie

Środowiska służące do składu wstępu oraz zakończenia, mają postać:

```
\begin{wstep}[\langle Opcjonalna nazwa wstępu\rangle]
\langle treść wstępu\rangle
\end{wstep}
\ldots
\text{begin{zakonczenie}[\langle Opcjonalna nazwa zakończenia\rangle]
\langle treść zakończenia\rangle
\end{zakonczenie}
```

zaś przykładowe modyfikacje tytułów można uzyskać następująco:

```
\begin{wstep}[Wprowadzenie]
\begin{zakonczenie}[Podsumowanie]
```

Oba środowiska nie wprowadzają niczego specjalnego, zarówno wstęp i zakończenie są składane w postaci rozdziału nienumerowanego. Przedefiniowany został sposób drukowania licznika sekcji, tak aby sekcje nie były numerowane jako "0.1, 0.2" itp. Mimo tego, ze względu na wygląd spisu treści, zalecane jest używanie wersji nienumerowanych poleceń czyli np. \section*.

W następnej części znajdzie się dokładny opis opcji klasy mgrwms z podziałem na poszczególne części.

4. Opcje klasy

4.1. Marginesy

Poniższa lista przedstawia wszystkie opcje służące zmianom rozmiarów marginesów.

wmsleftmargin=\langle wymiar \rangle

3.2cm

Wartość lewego marginesu dla druku jednostronnego. Dla druku dwustronnego jest to lewy margines stron nieparzystych oraz prawy dla stron parzystych).

wmsrightmargin=\langle wymiar \rangle

2.5cm

Wartość prawego marginesu dla druku jednostronnego. Dla druku dwustronnego jest to prawy margines stron nieparzystych oraz lewy dla stron parzystych).

wmslrmargins=\langle wymiar \rangle

Opcja dla jednoczesnego ustawienia jednakowego marginesu po lewej i prawej stro-

wmstopmargin=\langle wymiar \rangle

1.75cm

Wartość górnego marginesu, tj. odległość od górnego brzegu strony do górnej części żywej paginy.

wmsbottommargin=\langle wymiar \rangle

2.2cm

Wartość dolnego marginesu, tj. odległość od dolnego brzegu strony do linii bazowej stopki.

wmstbmargins=\langle wymiar \rangle

Opcja ustawia jednocześnie obydwa marginesy górny i dolny na zadaną wielkość.

wmsaddtoheadheight=\langle wymiar \rangle

0pt

Opcjonalne dodanie zadanego wymiaru do wysokości żywej paginy (nagłówka). Wizualnie powiększy to przestrzeń górnego marginesu.

wmsaddtoheadsep= $\langle wymiar \rangle$

0pt

Dodatkowy odstęp między żywą paginą a tekstem podstawowym, domyślnie nic tutaj nie jest dodawane.

wmsaddtofootskip=\langle wymiar \rangle

0pt

Dodatkowy odstęp między tekstem podstawowym oraz stopką. Podobnie jak powyżej odstęp ten jest zerowy.

Przy ustalaniu wielkości marginesów należy wziąść pod uwagę pewien margines błędu, który może pojawić się przy wydrukach na różnych drukarkach. Z moich doświadczeń wynika, że takie odchylenie może wynieść w granicach 1-2 mm (szczególnie jeśli chodzi o marginesy góra-dół).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zamiast powyższych opcji spróbować użyć jednego z pakietów do manipulacji marginesów, np. geometry. Z pewnością pakiet umożliwi

znacznie więcej w zakresie ustawień stron. Niestety, współpraca klasy **mgrwms** oraz tego typu pakietów nie została do końca przetestowana...

4.2. Żywa pagina

Kwestię konfiguracji nagłówka i stopki należałoby zacząć od przedstawienia możliwości zmian czcionek w nagłówkach (czyli dla żywej paginy, numeru strony oraz znaku "roboczego"). Do wszystkich tych zmian służą przedstawione poniżej polecenia. Najlepiej umieścić je **przed \begin{document}**. Do zmiany sposobu drukowania żywej paginy używamy:

```
\PageHeadStyle{\langle styl\ \dot{z}ywej\ paginy\rangle}
```

aby zmienić wygląd numeru strony używamy następującego polecenia:

zaś zmiana czcionki dla znaku wersji roboczej:

```
\DraftFootStyle{\langle styl znaku roboczego\}}
```

Przykładowo, powyższe polecenia można zastosować następująco:

```
\PageHeadStyle{\sffamily}
\PageNumberStyle{\rmfamily\bfseries}
\DraftFootStyle{\rmfamily\itshape}
\begin{document}
```

Kolejną grupą są opcje dotyczące ustawień górnej paginy.

wmsheadlineskip= $\langle wymiar \rangle$

2.5pt

Odległość od żywej paginy do linii. Jako punkt odniesienia dla paginy brany jest najniższy punkt liter schodzących poniżej linii bazowej, czyli np. "p", "j" lub "y" (czyli punktem odniesienia nie jest sama linia bazowa).

wmsheadlineheight=\langle wymiar \rangle

0.5pt

Szerokość linii w nagłówku. Ustawienie tego wymiaru na 0 jest równoznaczne z brakiem linii w nagłówku.

wmsheadgrayline=\true|false\

false

Przełączenie linii nagłówkowej w kolor szary, domyślnie nie jest to aktywne.

wmsheadgraylinecolor= $\langle skala \rangle$

0.7

Jeśli opcja wmsheadgrayline została ustawiona na true, ta opcja reguluje stopniem szarości linii według granicznych wartości: 0 – czarny, 1 – biały.

wmsheadtruncate=\langle true | false \rangle

true

Opcja ta rozwiązuje pewien problem składu związany ze zbyt długimi tytułami sekcji (lub rozdziałów) w żywej paginie. Z racji tego, że w żywej paginie nie ma możliwości złamania linii, domyślnie nazwa jest kończona na ostatnim słowie przed szerokością regulowaną przez wmsheadtruncatesize.

wmsheadtruncatesize= $\langle skala \rangle$

0.75

Jeśli wmsheadtruncate jest włączone, wartość ta decyduje o miejscu zakończenia nagłówka nie dalej niż wmsheadtruncatesize $\cdot \langle dlugość linii \rangle$.

W klasie **mgrwms** możliwa jest również zmiana położenia poszczególnych elementów nagłówka, tj. żywej paginy, numeru strony, znaku roboczego pracy. Do określania miejsca w nagłówku lub stopce, które chcemy zmienić służą opcje:

wmsheadleft= $\langle e|m|n|p|v\rangle$

р

Dla stron nieparzystych (i w druku jednostronnym): lewa strona nagłówka, dla stron parzystych: prawa strona nagłówka. Domyślnie jest to miejsce żywej paginy.

$wmsheadcenter = \langle e|m|n|p|v \rangle$

е

Dla wszystkich stron: środkowa część nagłówka.

${\tt wmsheadright=}\langle e|m|n|p|v\rangle$

n

Dla stron nieparzystych (i w druku jednostronnym): prawa strona nagłówka, dla stron parzystych: lewa strona nagłówka. Domyślnie jest to miejsce na numer strony.

$wmsfootleft=\langle e|m|n|p|v\rangle$

v

Dla stron nieparzystych (i w druku jednostronnym): lewa strona stopki, dla stron parzystych: prawa strona stopki. Jeśli aktywna jest opcja robocza tutaj umieszczamy znak roboczy pracy.

$wmsfootcenter = \langle e|m|n|p|v \rangle$

е

Dla wszystkich stron: środkowa część stopki.

$wmsfootright = \langle e|m|n|p|v \rangle$

е

Dla stron nieparzystych (i w druku jednostronnym): prawa strona stopki, dla stron parzystych: lewa strona stopki. Domyślnie jest puste.

wmshfclear=\langle true | false \rangle

false

Opcja służy do całkowitego wyczyszczenia wszystkich części nagłówka i stopki. Aby tego dokonać należy użyć: wmshfclear=true.

Znaczenie powyższych opcji e, m, n, p oraz v jest następujące:

- e pusty element,
- m dodatkowy tekst zdefiniowany poprzez \MyHeaderText,
- n numer strony,
- p żywa pagina (czyli nazwa sekcji lub nagłówka),
- v znak roboczy pracy (zawierający datę i godzinę kompilacji pracy).

Powyższe opcje zostały pseudo-graficznie zobrazowane na rysunku 1.

Dla użycia dodatkowego, ale stałego tekstu w nagłówku, należy użyć polecenia:

$\verb|\MyHeaderText{|} \langle Dodatkowy\ tekst| \rangle \}$

zaś styl tego tekstu można zdefiniować przez polecenie:

$\verb|\MyHeaderTextStyle{|} \langle Styl\ dodatkowego\ tekstu||}$

Dodatkowy element w paginie będzie widoczny w całym dokumencie, możliwe jest jednak jego wyłączenie poprzez użycie komendy:

\RemoveMyHeaderText

w obrębie strony na której nie chcemy już mieć tego dodatkowego tekstu.

Przykładowo aby przesunąć drukowanie znaku roboczego pracy na środek stopki używamy zestawu opcji:

wmsheadright wmsheadcenter wmsheadleft	wmsheadleft wmsheadcenter wmsheadright
wmsfootright wmsfootcenter wmsfootleft	wmsfootleft wmsfootcenter wmsfootright

Rysunek 1. Nazwy i umiejscowienie opcji dla sterowania nagłówkiem i stopką

Przykładowe użycie własnego nagłówka mogłoby wyglądać np. tak:

```
\documentclass[man,oik,wmsfootright=m] {mgrwms}
  [ ... ]
\MyHeaderTextStyle{\itshape\normalsize}
\MyHeaderText{Mój dodatkowy tekst}
\begin{document}
```

Jeśli zdecydowaliśmy się aby stopka strony zawierała takie elementy, jak np. numer strony, to pozostaje pytanie czy powinna się ona drukować się na stronach kończących rozdziały (czyli na stronach o kolumnach niepełnych). Tak jak w poprzedniej wersji klasy, pagina dolna jest na takich stronach pomijana. Jednak dla umożliwienia odmiennego wyglądu tego elementu jest dostępna opcja:

```
wmsclosingfoot=\langle true | false \rangle
```

false

Opcja ta, ustawiona na wartość **true** umożliwia drukowanie paginy dolnej na wszystkich stronach, łącznie ze stronami kończącymi rozdziały.

4.3. Znak roboczy pracy

W porównaniu z poprzednią wersją styl drukowania znaku roboczego uległ zmianie, ale pojawiły się pewne opcje, które pozwalają na dodatkowe modyfikacje jego

wyglądu. Jak już wspomniano, zmiana stylu czcionki jest możliwa w następujący sposób:

```
\verb|\DraftFootStyle{|} \langle styl\ znaku\ roboczego||}
```

Oprócz tego polecenia, zdefiniowane zostały następujące opcje:

```
wmsdraftfoot=\langle true | false \rangle
```

false

Opcja jest równoważna z opcją robocza, zatem ustawienie jej na wartość true uaktywnia drukowanie znaku roboczego.

```
wmsdraftframe=\langle true | false \rangle
```

true

Decyduje czy tekst znaku roboczego będzie drukowany w ramce, domyślnie ramka jest aktywna.

```
wmsdraftauthor=\langle true | false \rangle
```

false

Dodanie do znaku roboczego nazwiska autora pracy, w odróżnieniu od poprzedniej wersji klasy ta opcja jest wyłączona.

W tym miejscu warto podać sposób w jaki można przedefiniować ów znak roboczy, dodać inny tekst itp. Dla wydrukowania daty i czasu, udostępnione są dwa polecenia, odpowiednio: \MgrWMSDate oraz \MgrWMSTime. Właściwa zmiana znaku roboczego pracy jest możliwa poprzez przedefiniowanie polecenia: \MgrWMSDraft. Przykładowo:

da nam w rezultacie wygląd: Wersja robocza: 06.09.2011, 23:06, Autor: JA!

Dla zmiany rodziny, serii lub kroju czcionki lepiej użyć polecenia \DraftFootStyle. Przedefiniowanie tego polecenia nie ma za to wpływu na drukowanie ramki - to należy odrębnie ustawić poprzez opcję wmsdraftframe.

4.4. Tytularia

W kolejnej części przedstawiam możliwości konfiguracji w zakresie ustawień tytulariów. Nagłówki w klasie mgrwms zostały przygotowane w oparciu o mechanizm definiowania nagłówków z klasy mwbk. Szczegóły działania tych poleceń, szczególnie polecenia \SetSectionFormatting można znaleźć w dokumentacji klasy [8].

Podobnie jak to było dla nagłówków i żywej paginy oba poniższe polecenia służą do zmiany stylu tytulariów:

```
\label{eq:constyle} $$\operatorname{sectionStyle}_{\langle styl\ tytulariów\rangle}$$ \\ \operatorname{mescetsetup}_{\langle styl\ tytulariów\rangle}$$
```

przy czym przedefiniowanie polecenia \sectsetup jest domyślnie używanie w klasie mwbk. Zatem, oba poniższe przykłady dadzą ten sam efekt:

```
\SectionStyle{\sffamily}
\renewcommand{\wmssectsetup}{\sffamily}
```

Wykorzystując mechanizm opcji oraz sposób definiowania nagłówków z klasy mwbk, można w prosty sposób zdefiniować kilka wersji wyglądu części lub rozdziału. Dla tytulariów mamy zdefiniowane następujące opcje:

 $wmspart=\langle a|b\rangle$

Zmiana wyglądu strony z częścią, wartość b przedstawia bardziej klasyczną wersję z klasy mwbk.

$wmschapter=\langle a|b|c\rangle$

Zmiana wyglądu nagłówków rozdziałów. Wersja a to nagłówek znany z poprzednich wersji mgrwms, b przedstawia nową propozycję. Wersja c pozwala wrócić do wyglądu z klasy mwbk.

wmssectionhang=\langle true | false \rangle

true

a

W przypadku długich nazw sekcji (dwie lub więcej linii), opcja ta steruje miejscem rozpoczęcia nowych linii. Domyślnie nowe linie są "podwieszane" za numerem sekcji, zaś ustawienie tej wartości na false wymusza rozpoczęcie każdej linii od brzegu strony. Powyższa opcja nie ma wpływu na łamanie tytułów sekcji w spisie treści.

Działanie opcji wmssectionhang można zobrazować na poniższym przykładzie, dla wartości true będzie to:

1.1. Bardzo, bardzo długi tytuł sekcji, który powinien znaleźć się również w następnej linii

zaś ten sam nagłówek dla wartości wmssectionhang równej false:

1.1. Bardzo, bardzo długi tytuł sekcji, który powinien znaleźć się również w następnej linii

4.5. Wyliczenia

Skład środowisk listowych został wzbogacony o pewne możliwości konfiguracji, przy czym są to jeszcze eksperymentalne opcje. Ważna uwaga, środowiska enumerate* oraz itemize* z klasy mwbk pozostały w niezmienionej postaci. Oba środowiska zostały wprowadzone dla wyliczeń "długich" (według polskich norm), które powinny być składane z wcięciem akapitowym dla każdej pozycji. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do [8].

Opcje dla środowisk wyliczeniowych zebrane zostały poniżej.

$wmsaddtolabelsep=\langle wymiar \rangle \geqslant 0$

0pt

W założeniu opcja ta pozwala na dodanie dodatkowego odstępu między etykietami wyliczeń a tekstem wyliczenia. Aktualnie działa **tylko** dodanie większego światła, wartości ujemne nie przynoszą spodziewanego efektu (tzn. nie zbliżają tekstu do etykiet).

wmsaddtolistindent=\langle wymiar \rangle

0pt

Wartość ta reguluje przesunięciem całej listy od lewego marginesu. Opcja nie wpływa na zagnieżdżone listy, które mają wcięcia na wysokości tekstu poprzedniego poziomu.

$wmsaddtolisttbspace = \langle wymiar \rangle$

0pt

Dodatkowy odstęp pionowy nad i pod listą, podobnie jak dla poprzedniej opcji, odstępy działają tylko dla zewnętrznej listy, a nie dla zagnieżdżonych.

4.6. Spis treści

Dla zmiany sposobu w jaki będzie składany spis treści, dostępne są następujące dwie opcje:

wmstocindent= $\langle wymiar \rangle$

-1pt

Wymiar ten określa na jaką odległość od lewego marginesu będą składane poszczególne wpisy w spisie treści. W tej wersji klasy mgrwms, tak jak w klasie mwbk, każda pozycja danego poziomu zaczyna się na wysokości tekstu poziomu o stopień wyższego (czyli tak jak dla spisu treści tego dokumentu). Tak jest wówczas gdy wmstocindent < 0.

Jeśli zaś wmstocindent ≥ 0 to każdy poziom, począwszy od sekcji będzie przesunięty o ten zadany wymiar od lewego marginesu. Każdy kolejny poziom będzie również przesunięty o sumę tych wymiarów czyli np. podsekcje (subsection) będą przesunięte o $2 \cdot$ wmstocindent, itd.

wmstocpartchaptername=(true|false)

false

Wartość ta decyduje czy nazwa "Rozdział" oraz "Część" będzie drukować się w spisie treści, domyślnie jest to tylko numer rozdziału (lub części).

4.7. Podpisy elementów ruchomych oraz przypisy

Poniższe polecenie pozwoli na zmianę stylu podpisów elementów ruchomych (czyli rysunków lub tabel):

Ponadto, dla zwiększenia funkcjonalności tych podpisów, udostępnione są następujące, dwie opcje:

wmscaptionspace= $\langle skala \rangle$

0.9

Wartość tej opcji odpowiada za szerokość w jakiej będzie składany podpis pod rysunkami czy tabelami. Szerokość ta jest liczona jako szerokość tekstu przeskalowana przez wmscaptionspace.

wmscaptionhang=\langle true | false \rangle

false

Podobnie jak dla opcji wmssectionhang, opcja ta, dla podpisu zajmującego więcej niż jedną linię decyduje czy druga i następne linie podpisu będą składane za numerem. Różnica jest analogiczna jak w przykładzie z wykorzystania opcji wmssectionhang.

wmsoldcaption=\langle true | false \rangle

false

Powrót do kodu z klasy **mwbk** dla podpisów elementów ruchomych. Jest to pewnego rodzaju "opcja ratunkowa" w przypadku gdyby któryś z użytych pakietów nie był kompatybilny z klasą. Po zastosowaniu tej opcji powyższe dwie nie mają żadnego wpływu na wygląd podpisów.

W podpisach elementów ruchomych, zachodzi czasem potrzeba wymuszenia nowej linii. Nie jest to wbrew pozorom takie oczywiste, ale od wersji 1.02, można to uzyskać za pomocą następującego kodu:

\caption[Podpis dla odpowiedniego spisu]{Pewien podpis pod, np. rysunkiem\\\textbf{Zrodlo:} I cos jeszcze poniżej}

czyli wystarczy złamać linię za pomocą $\$ lub ewentualnie $\$ [$\langle dodatkowy odstęp \rangle$].

Dla przypisów mamy w obecnej wersji klasy:

wmsfootnote=\langle true | false \rangle

true

Przełączenie stylu drukowania numerów przypisów. Dla wartości true jest to numer z kropką w wielkości normalnego tekstu. Wartość false daje wygląd znany np. z klasy book, czyli numer w indeksie górnym.

wmsfootnoteresetbychapter=\langle true | false \rangle

true

Opcja ustawiona na domyślną wartość powoduje zerowanie licznika przypisów wraz z nowym rozdziałem. Wartość false wymusza numerowanie przypisów jednym, ciągłym licznikiem w obrębie całej pracy.

Tutaj kończy się opis opcji klas, lista ta zapewne powiększy się razem z kolejnymi wersjami.

5. Pozostałe elementy klasy mgrwms

W tej sekcji przedstawione zostaną pozostałe polecenia (wraz z ewentualnymi opcjami) zaimplementowane w tej wersji klasy. Można je traktować jako pewnego rodzaju bonus pliku.

5.1. Okładka płyty CD lub DVD

Często zdarza się, że do pracy dołączany jest nośnik optyczny z wersją elektroniczną oraz ewentualnie z kodem i kompilacją dodatkowego programu komputerowego. Z reguły jest to płyta CD lub DVD, umieszczona w pudełku lub kopercie. Polecenie przedstawione poniżej pozwala na wydrukowanie okładki zawierającej informacje ze strony tytułowej z dodatkowym podtytułem.

Poniższa komenda pozwala na otrzymanie okładki płyty CD lub DVD:

$\Mediana \Mediana \$

gdzie $\langle opcje\ okładki\rangle$ mają postać par typu $\langle klucz\rangle = \langle wartość\rangle$.

Opcje polecenia \MgrMWSOkladkaCD

Opcje polecenia \MgrMWSOkladkaCD przedstawione są w poniżej.

cdheight=\langle wymiar \rangle

12cm

Całkowita wysokość okładki (nie licząc wymiaru ewentualnej linii ramki).

cdwidth=\langle wvmiar \rangle

12cm

Całkowita szerokość okładki (nie licząc wymiaru ewentualnej linii ramki).

cdtbmargin=\langle wymiar \rangle

0cm

Dodatkowy, wewnętrzny margines u góry i dołu, wartość tej opcji jest **sumą** obu marginesów, zaś zawartość jest wyśrodkowana.

cdlrmargin=\langle wymiar \rangle

1cm

Opcja analogiczna do powyższej, **suma** marginesów lewego i prawego przy uwzględnieniu wycentrowanej zawartości.

cdframe=\langle true | false \rangle

true

Drukowanie ramki wokół okładki. Domyślnie ramka jest drukowana, aby ułatwić późniejsze wycięcie.

 $\texttt{cdframerule=}\langle wymiar\rangle$

0.4pt

Grubość linii tworzącej ramkę wokół okładki na CD.

 $cdtext = {\langle dodatkowy \ tekst \rangle}$

Wersja elektroniczna

Na okładce CD pojawia się dodatkowy tekst, który może służyć jako uszczegółowienie zawartości płyty. Wartość tą należy umieścić w nawiasach klamrowych.

Następna grupa opcji służy do zmian domyślnych wyglądów czcionek dla poszczególnych elementów okładki CD. I tak też dostępne są następujące opcje:

 $cdheadfnt={\langle zmiana\ czcionki\ i\ wielkości\rangle}$

\small

Czcionka dla nagłówka (nazwa uczelni i wydziału.

cdtitlefnt={\parama czcionki i wielkości\}

\bfseries\Large

Czcionka dla tytułu pracy.

 $cdauthorfnt=\{\langle zmiana\ czcionki\ i\ wielkości\rangle\}$

\large

Czcionka dla imienia i nazwiska autora pracy.

cdnormalfnt={\langle zmiana czcionki i wielkości\rangle}

\normalsize

Zmiana wyglądu elementów: numer albumu, nazwisko promotora, data, napis "Praca magisterska".

 $cdsmallfnt={\langle zmiana\ czcionki\ i\ wielkości\rangle}$

\smal

Zmiana wyglądu pozostałych elementów o stopień mniejszych, jak dodatkowy tekst na okładce.

Przykładowa prezentacja okładek płyt CD/DVD została umieszczona na rysunku 2. Po lewej znajduje się wygląd domyślny, zaś po prawej po użyciu kodu:

5.2. Polecenia drukowania daty i czasu

Dla przypomnienia, poniższe polecenia służą do wydrukowania daty i czasu systemowego:

\MgrWMSDate \MgrWMSTime

Zmiana separatora jest możliwa przy użyciu następującego, przykładowego kodu:



Rysunek 2. Przykładowe okładki CD: po lewej - standardowe wartości opcji, po prawej - z opcjami niestandardowymi

```
\makeatletter
\renewcommand{\MgrMWS@Date@Sep}{/}
\renewcommand{\MgrMWS@Time@Sep}{-}
\makeatother
```

5.3. Polecenie \MgrWMSTruncate

Polecenie zostało oparte o pakiet truncate autorstwa Donalda Arseneau (dokumentacja jest dostępna w pliku pakietu). W klasie mgrwms jest dostępna komenda:

```
\label{lem:mgrwmstruncate} $$ \mbox{Mgrwmstruncate}[\langle opcjonalny\ znak\ kończący\rangle] {\langle maksymalna\ długość\rangle} {\langle Tekst\rangle} $$
```

która odpowiada komendzie \truncate z pakietu D.Arseneau. Przykładowo:

```
\MgrWMSTruncate{5cm}{To jest tekst, który zostanie zakończony}
\MgrWMSTruncate[\,--]{5cm}{To jest tekst, który zostanie zakończony}

da nam odpowiednio:
To jest tekst, który...
To jest tekst, który-
```

6. Instalacja i aspekty kompatybilności

Poniżej kilka słów na temat instalacji klasy mgrwms.

6.1. Wymagane pakiety

W zamyśle, liczba wymaganych pakietów ma zostać ograniczona do niezbędnego minimum znanych pakietów. Na chwilę obecną, wymagane są to:

- graphicx,
- color,
- keyval (który i tak jest wymagany przez graphicx).

6.2. Umiejscowienie plików klasy

W zależności od preferencji możemy umieścić pliki klasy w tym samym katalogu główny plik pracy, bądź w strukturze plików LATEX-a. Jeśli główny plik pracy znajduje się w katalogu o symbolicznej nazwie $\langle GKP \rangle$ (Główny Katalog Pracy), to wówczas ścieżki do plików będą miały postać:

```
\langle GKP \rangle / \text{mgrwms.cls} \\ \langle GKP \rangle / \text{mgrwmsgr/logoAGH.eps} \\ \langle GKP \rangle / \text{mgrwmsgr/logoAGH.pdf} \\ \langle GKP \rangle / \text{mgrwmsgr/logoWMS.eps} \\ \langle GKP \rangle / \text{mgrwmsgr/logoWMS.pdf} \\
```

Jeśli zaś chcemy umieścić pliki klasy w strukturze katalogów T_EX -a (TDS), to wówczas należy skopiować pliki do głównego katalogu $\langle T_EXmf \rangle$ (np. może to być /usr/share/texmf/dla te T_EX -a, albo /opt/TeXLive/texmf, C:\TeXLive\texmf-dist dla T_EX Live) według zasady:

```
z doc/mgrwms do \langle T_E X m f \rangle/doc/tex/latex/mgrwms z latex/mgrwms/mgrwmsgr do \langle T_E X m f \rangle/tex/latex/mgrwms/mgrwmsgr
```

(patrz również [7]). Na końcu należy przebudować bazę przeszukiwanych plików dystrybucji (czyli np. plik $\langle T_F X m f \rangle / 1s - R$).

6.3. Kompatybilność z poprzednimi wersjami

Z racji tego, że klasa została napisana zupełnie od początku, kompatybilność ze starszymi wersjami **nie** jest zachowana. Dostępne jest jedynie puste polecenie \mgrclosechapter, używane poprzednio dla usunięcia numeru strony ze stopki.

6.4. Klasa mgrwms w połączeniu z innymi pakietami

W tym miejscu zostaną umieszczone ewentualne problemy z działaniem klasy z innymi pakietami. Nowe, odkryte przypadki będą umieszczane w kolejnych wersjach klasy.

hyperref

Pakiet pozwalający dodawać interaktywne elementy (jak linki, zakładki) do dokumentów generowanych przy pomocy pdfI^ATEX-a. Działanie pakietu z mgrwms zostało poprawione od wersji 1.04, dzięki zmianom dokonanym przez pana Marcina Wolińskiego w mwcls od wersji 0.72. Jednakże, z racji komplikacji kodu pakietu hyperref inne problemy nie mogą zostać niestety wykluczone.

W poprzednich wersjach, zakładki do rozdziałów przenosiły do strony poprzedzającej dany rozdział. Rozwiązanie poległo na dodaniu (zaczerpnięte z [6, str. 31]):

\clearpage\phantomsection

tuż przed poleceniem \chapter. Powyższe polecenia były używane przed wstępem (zakończeniem) oraz streszczeniami, dodatkowo można było użyć odrębnego polecenia:

```
\MgrWMSChapterFixHyperrefBug
```

caption*/subfig

Od wersji 1.03 naprawiona została kompatybilność klasy mgrwms z pakietami caption* oraz innymi, korzystającymi z nich, np. subfig. Korzystając z dokumentacji tych pakietów można również przedefiniować wygląd separatora za numerem rysunku lub tabeli (dla podobieństwa z klasą mgrwms) wczytując pakiety w następujący sposób:

```
\usepackage[labelsep=period]{caption}
\usepackage{subfig}
```

listings

Okazało się, że w klasie mgrwms podpisy kodów źródłowych składały się brzydko w "bliżej nieokreślonym" pudełku. Od wersji 1.06 zostało to poprawione przez powrót do kodu z klasy mwbk (tak jak dla opcji wmsoldcaption).

Gdzie znaleźć najnowszą wersję?

Aby zachować pewną ciągłość tego projektu, podaję strony na których powinna znajdować się zawsze najnowsza wersja klasy mgrwms (pierwszy link jest swoistą "główną" stroną projektu):

```
http://code.google.com/p/mgrwms/
http://www.czarny.biz/mgrwms/
```

Przydatna dokumentacja

W tym miejscu chciałbym umieścić kilka odnośników do wybranej dokumentacji związanej z LATEX-em (w postaci listy stron z linkami lub dokumentami).

- Lista dokumentów dostępnych z portalu http://www.gust.org.pl: http://www.gust.org.pl/doc/documentation
- Bogaty spis dokumentów, tutoriali i referencji:

```
http://www.tug.org/interest.html
```

• Doskonały dokument Huberta Vossa, kopalnia wiedzy i tricków dla wszystkich składających matematykę w LATFX-u:

```
http://mirror.ctan.org/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf
```

• Podręcznik autorstwa George Grätzera - Math into LATEX. An Introduction to LATEX and $A_{M}SPT_{F}X$:

```
http://mirror.ctan.org/info/examples/mil/mil.pdf
```

- Dokument o typowych błędach i przestarzałych konstrukcjach w dokumentach \LaTeX -a:

http://mirror.ctan.org/info/12tabu/english/12tabuen.pdf

- Strona wiki z linkami, ze strony mgrwms w projekcie $\mathsf{GoogleCode} :$

http://code.google.com/p/mgrwms/wiki/HelpfulLinks

Podziękowania Na zakończenie, chciałbym złożyć bardzo serdecznie podziękowania dla Daniela Delimaty, doktora Bogusława Bożka oraz profesora Krzysztofa Rudola za pomoc w doprowadzeniu tego projektu do nowej wersji. Podziękowania przekazuje również panu Marcinowi Wolińskiemu za zgodę na wykorzystanie jego przykładowego tekstu pracy magisterskiej oraz za stworzenie znakomitych klas mwcls. Słowa uznania należą się również tym wszystkim użytkownikom tej klasy, dzięki którym wykryłem różne błędy i niekompatybilności.

Bibliografia

- [1] Antoni Diller, \(\mathbb{P}T_EX\) wiersz po wierszu. Zasady i techniki przetwarzania dokumentów. Helion, Gliwice, 2001. Tłumacznie: J. Jełowicki.
- [2] Carsten Heinz, Brooks Moses (maintainer), *The Listings Package*. Dokumentacja pakietu dla wersji 1.4, z dnia 22.02.2007.
 - [0:] http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/listings/listings.pdf
- [3] Donald E. Knuth, *T_EX Przewodnik użytkownika*. WNT, Warszawa, 2005. Tłumacznie: P. Bolek, W. Bzyl i A. Dawidziuk.
- [4] Frank Mittelbach, Michel Goossens i inni, The LATEX Companion, Second Edition. Addison-Wesley, 2004.
- [5] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e. Wydanie drugie, oparte na wersji 4.20 The Not So Short Introduction to LaTeX2e, styczeń 2007. Przygotowanie wersji polskiej: T. Przechlewski, R. Kubiak i J. Gołdasz.
 - [0:] http://mirror.ctan.org/info/lshort/polish/lshort2e.pdf
- [6] Grzegorz Sapijaszko, Tworzenie dokumentów pdf przy pomocy LATEX-a. Wersja 1.5, z dnia 07.04.2003. [0:] http://www.sapijaszko.net/pedeefy.pdf
- [7] TUG Working Group on a T_EX Directory Structure (TWG-TDS), A Directory Structure for T_EX Files. Wersja 1.1, z dnia 23.06.2004. [@:] http://tug.org/tds/tds.pdf
- [8] Marcin Woliński, MWCLS Moje własne klasy dokumentów dla LATEX2e, Podręcznik użytkownika. Dla wersji 0.74, z dnia 27.09.2009.
 - [@:] http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/mwcls/mwclsdoc.pdf