Escalonamento do Processador

ESCALONAMENTO DO PROCESSADOR

- Conceito de escalonamento
- Níveis de escalonamento
- Algoritmos de escalonamento
- Avaliação dos algoritmos



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Conceitos básicos

Escalonamento do processador

• estratégia de atribuição do CPU aos processos

O escalonamento do processador é a base dos sistemas com multiprogramação.


A execução de um processo consiste em geral de

- um "ciclo" de execução no CPU (CPU burst), seguido de
- uma espera por uma operação de I/O (I/O burst)



FEUP

MIEIC



Escalonamento do Processador

Conceitos básicos

A escolha do algoritmo de escalonamento depende do tipo de distribuição dos *bursts*.

Distribuição típica dos *CPU bursts* em processos interactivos:

- elevado nº de bursts de curta duração
- baixo nº de bursts de longa duração

Processo

- CPU-bound (CPU-"intensivo")
 - » passa a maior parte do tempo a usar o CPU
 - » pode ter alguns CPU bursts muito longos
- I/O bound (I/O-"intensivo")
 - » passa mais tempo a fazer I/O do que computação
 - » tem, tipicamente, muitos CPU bursts curtos



MIEIC

Escalonamento do Processador

Níveis de escalonamento do CPU

Escalonamento de longo prazo

 Determina que processos são admitidos para execução no sistema.

Escalonamento de curto prazo

 Determina qual o processo a ser executado proveniente da fila de processos prontos.


Escalonamento de médio prazo

- Determina que processos s\u00e3o carregados, total ou parcialmente, em mem\u00f3ria principal, depois de terem estado suspensos.
- · Está ligado à função de swapping.



FEUP

MIEIC



Escalonamento de longo prazo e de médio prazo

Escalonamento de longo prazo

- Intervem na criação de novos processos.
- A decisão é, geralmente, apenas função de
 - » os recursos necessários e disponíveis
 - » o nº máximo de processos admissíveis
- Determina o grau de multiprogramação.
 - » grau de multiprogramação = nº de processos em memória

Escalonamento de médio prazo

- · Intervem por ocasião da escassez de recursos
- Pode ser executado com intervalos de alguns segundos a minutos.



MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento de curto prazo

Escalonamento de curto prazo

- As decisões relativas ao escalonamento podem ter lugar quando um processo
 - » 1 comuta de "a executar" → "bloqueado"
 - » 2 comuta de "a executar" \rightarrow "pronto"
 - » 3 comuta de "bloqueado" → "pronto"
 - » 4 termina
- Em geral, é invocado com intervalos muito curtos. (algumas centenas de milisegundos).
- · Deve ser o mais rápido e eficiente possível.
- · Pode ser
 - » preemptivo o processo pode ser forçado a ceder o CPU
 - » não preemptivo o processo executa até bloquear ou ceder a vez voluntariamente



MIEI

Escalonamento do Processador

Despacho

O módulo de despacho (*dispatcher*) dá o controlo do *CPU* ao processo seleccionado pelo módulo de escalonamento de curto prazo.

Isto envolve:

- comutação de contexto
- comutação p/ modo utilizador
- "saltar" p/ o endereço adequado do programa do utilizador



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Algoritmos de escalonamento

- First-Come First-Served (FCFS)
- Shortest Job First (SJF) e Shortest Remaining Time First (SRTF)
- Priority Schedulling (PS)
- Round-Robin (RR)
- Multilevel Queue (MLQ)
- Multilevel Feedback Queue (MLFQ)



FEUP

MIEIC

Escalonamento do Processador

Critérios de avaliação dos algoritmos de escalonamento

Utilização do processador

percentagem de tempo em que o processador está ocupado

Taxa de saída / eficiência (throughput)

- nº de processos completados por unidade de tempo
 - » importante em sistemas batch

Tempo de resposta

- tempo que o sistema demora a começar a responder
 - » importante em sistemas interactivos

Tempo de permanência (turnaround time)

 intervalo de tempo desde que o processo é admitido até que é completado pelo sistema

Tempo de espera



tempo total que o processo fica à espera na fila de proc.s prontos

de ser seleccionado p/ execução

MIEIC Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Optimização dos algoritmos

Maximizar

- utilização do processador
- throughput

Minimizar

- tempo de permanência
- tempo de espera
- tempo de resposta



First-Come First-Served

- Os processos são escalonados por ordem de chegada (fila *FIFO*).
- Não-preemptivo.
- Vantagens:
 - · Fácil de implementar.
 - Simples e rápido na decisão.
 - Não há possibilidade de inanição (starvation) todos os processos têm oportunidade de executar.
- Desvantagens
 - O tempo médio de espera é frequentemente longo.
 - Pode conduzir a baixa utilização do CPU e dos dispositivos de I/O.
- Inadequado p/ sistemas time-sharing.



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Exemplo (FCFS)

Processo	CPU burst (ms)	time
P1	24	tempos do
P2	3	1º burst cycle de cada processo
P3	3	ue caua processo

Qual o tempo de espera médio quando a ordem de chegada é a) P1 - P2 -P3 ? b) P2 - P3 - P1 ? Todos os processos chegam em t=0

Ordem de chegada: P1 - P2 -P3 Ordem d

Ordem de chegada: P2 - P3 -P1

Tempo de espera 6

0

3 média = 3

Processo	Tempo de espera	Processo
P1	0	P1
P2	24	P2
P3	27	P3
'	média = 17	



FEUP

MIEIC

First-Come First-Served

Exemplo:

(situação dinâmica, 1 processo CPU-bound e muitos processos I/O-bound)

- Em certa altura, um processo CPU-bound toma conta do processador.
- Durante este tempo, os processos I/O-bound terminam a I/O e vão p/ a lista dos processos prontos.
- Enquanto isto, os dispositivos de I/O ficam inactivos.
- Quando o processo CPU-bound liberta o processador e fica à espera de I/O os processos I/O-bound usam o processador durante um curto intervalo e voltam p/ as filas de espera de I/O.
- Neste momento, estão todos os processos à espera de I/O e o processador inactivo.
- A <u>baixa utilização da CPU</u> poderia ser evitada se não se usasse FCFS (deixando que os processos mais curtos corressem primeiro)

Efeito do FCFS sobre os processos:

» penaliza os processos curtos» penaliza os processos I/O bound



FEUP

MIEIC Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Shortest-Job-First

- Cada processo deverá ter associada a duração do próximo CPU-burst. (possível ? ...)
- É seleccionado o processo com o menor próximo CPU-burst.
- Dois esquemas:
 - Não preemptivo
 - » uma vez atribuído o CPU a um processo não lhe pode ser retirado até que ele complete o CPU-burst
 - Preemptivo (<u>Shortest Remaining Time First SRTF</u>)
 - » se chegar um novo processo com uma duração do CPU-burst menor do que o tempo que resta ao processo em execução faz-se a preempção



FEUP

MIEIC

Shortest-Job-First

O algoritmo SJF é:

- Óptimo
 - » Resulta num tempo médio de espera mínimo para um dado conjunto de processos.
- Difícil de implementar
 - » Como determinar a duração do próximo CPU-burst?

Estimação da duração do próximo CPU-burst

· Fazer a média exponencial de tempos medidos anteriormente

$$T_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha) T_n$$
 $0 \le \alpha \le 1$
 $t_n = \text{duração do } \text{burst n}$
 $T_n = \text{tempo estimado do } \text{burst n}$



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Shortest-Job-First

Notar que nesta estimativa todos os valores são considerados mas, os mais distantes no tempo têm menor peso.

$$T_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha) \alpha t_{n-1} + (1-\alpha)^2 \alpha t_{n-2} + ...$$

... + $(1-\alpha)^i \alpha t_{n-i} + ... + (1-\alpha)^n T_0$

Exemplo:

$$\alpha = 0.8 \Rightarrow$$

$$T_{n+1} = 0.8 t_n + 0.16 t_{n-1} + 0.032 t_{n-2} + 0.0064 t_{n-3} + \dots$$

α elevado ⇒ dar muito peso às observações mais recentes ⇒ a média tem em conta um maior nº de observações



FEUP

Sistemas Operativos Escalonamento do Processado									sador		
Exemplo (SJF e SRTF)											
			Process	so	Hora chega		CPU bi	<i>urst til</i> ns)	me		
	P1 P2				0 2 4		7 4				
			P4		5		4				
SJF (não preemptivo) Tempo de espera médio = (0+6+3+7) / 4 = 4 ms									4 ms		
	P1			P3		P2		P4			
0	0 7				7	3	12		2	16	
SRTF (preemptivo à cheg.) Tempo de espera médio = (9+1+0+2) / 4 = 3 ms											
	P1	P2	P2 P3 P2			P4		P1			
0 2 4 5 7 11 16											
FEUP Faculdade de Engenharia da Universidad									MIEIC Porto		

Escalonamento do Processador

SJF e SRTF

Características gerais de SJF e SRTF:

- Penaliza os processos que fazem uso intensivo do CPU
- Possibilidade de inanição (starvation) de alguns processos
- · Overhead elevado

O algoritmo SJF poderia ser usado no escalonamento de longo prazo.

A estimativa do tempo de execução de um programa deveria ser fornecida pelo utilizador.

Esta estimativa deve ser o mais correcta possível.

- estimativa de valor baixo ⇒
- resposta mais rápida mas... um valor demasiado baixo ⇒ exceder o limite de tempo ⇒ submeter o programa de novo p/execução !



FEUP

Priority schedulling

- A cada processo é associada uma prioridade.
 - » prioridade = nº inteiro
 - » a gama de valores e o seu significado depende do S.O.
- O processador é atribuído ao processo com maior prioridade.
- Dois esquemas:
 - · Não preemptivo
 - » um novo processo é colocado na fila de processos prontos e aguarda que o processo actual liberte o CPU
 - Preemptivo
 - » sempre que um processo chega à fila de processos prontos a s/prioridade é comparada c/ a do processo em execução e, se for maior, o CPU é atribuído ao novo processo.



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Priority schedulling

Problema principal

• inanição (se as prioridades forem estáticas)

Solução

 aumentar gradualmente a prioridade dos processos que estão à espera de execução à medida que o tempo passa (envelhecimento)


Definição das prioridades

- · definidas internamente, atentendo a
 - » limites de tempo
 - » necessidades de memória
 - » nº de ficheiros abertos
 - » quociente entre I/O burst médio e CPU burst médio
- definidas externamente, atentendo a
 - » importância do processo
 - » importância do utilizador



FEUP

MIEIC




Escalonamento do Processador


Round Robin

- Atribui-se a cada processo uma fatia de tempo (quantum) para executar.
- Um processo permanece no estado de execução até efectuar uma operação de I/O, ou ser interrompido por um temporizador que periodicamente (no fim da fatia de tempo atribuída ao processo) interrompe o processo que estiver em execução, ou terminar
- A lista de processos prontos é uma fila do tipo FIFO. Sempre que há uma mudança de contexto o processo que deixa o processador vai p/ o fim da lista.



FEUP





Escalonamento do Processador

Round Robin

Características gerais do RR:

- Não há perigo de inanição
- Favorece os processos CPU-bound
 - Um processo I/O-bound usará frequentemente menos do que 1 quantum, ficando bloqueado à espera das operações de I/O
 - Um processo CPU-bound esgota o seu quantum passando para a fila de processos prontos e passando à frente dos processos bloqueados



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Round Robin virtual

Solução para o problema anterior (problema de favorecimento dos processos *CPU-bound*)

- Quando um processo bloqueado fica com a sua operação de I/O completa, em vez de ir para a fila de processos prontos, vai para uma fila auxiliar que tem preferência sobre a fila de processos prontos
- Quando um processo da fila auxiliar é despachado irá correr apenas um tempo que é igual ao quantum menos o tempo de processador que utilizou imediatamente antes de ficar bloqueado



FEUP

MIEIC

Escalonamento do Processador

Multilevel Queue

- Sistema baseado em prioridades mas com várias filas de processos prontos.
- Cada fila tem o seu algoritmo de escalonamento.
- As filas são ordenadas por ordem decrescente de prioridade.
- Executa-se um processo de uma fila apenas quando não há processos prontos nas filas de maior prioridade.
- É necessário fazer um escalonamento entre filas.



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos Escalonamento do Processador Multilevel Queue **Escalonamento entre filas:** · Com prioridade fixa » Servir das filas de mais alta prioridade para as de mais baixa prioridade. » Possibilidade de inanição. Fatia de tempo » Cada fila recebe uma fatia de tempo que distribui pelos seus processos. ex: no caso de 2 filas atribuir 80% à de maior prioridade e 20% à outra Proc.s de sistema CPU Proc.s interactivos Proc.s batch **FEUP** Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Multilevel Feedback Queue

- Sistema Multilevel Queue com regras para movimentar os processos entre as várias filas.
- Os processos mudam de fila de acordo com o seu comportamento anterior:
 - Os processos são admitidos na fila de maior prioridade
 - Um processo que usa demasiado tempo de CPU
 é despromovido p/ uma fila de prioridade mais baixa.
 - Um processo que esteja há muito tempo à espera numa fila de baixa prioridade vai sendo deslocado p/ filas de maior prioridade.
 - » Esta operação, dita de <u>envelhecimento</u> do processo, pode impedir a inanição.



MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Multilevel Feedback Queue


Parâmetros de um MLFQ scheduller:

- Nº de filas
- · Algoritmo de escalonamento para cada fila
 - » Quase sempre Round Robin
- Método usado p/ determinar quando se deve promover um processo
 - » Quando ele bloqueia antes de terminar a sua fatia de tempo
- Método usado p/ determinar quando se deve despromover um processo
 - » Quando usa completamente a sua fatia de tempo
- Método usado p/ determinar em que fila entra o processo pela 1ª vez
 - » Benefício da dúvida: começar por uma de alta prioridade
- Política de "envelhecimento"
 - » Mover p/ filas de maior prioridade quando o tempo de espera começa a ser elevado



FEUP

MIEIC



Escalonamento do Processador

Escalonamento em sistemas multiprocessador

- Escalonamento mais complexo do que em sistemas uniprocessador.
- Sistemas
 - Homogéneos (processadores idênticos)
 - » Facilitam a partilha de carga.
 - » Em geral, usa-se uma fila única p/ todos os processadores.
 - Heterogéneos (processadores diferentes)
- Escalonamento
 - Mestre/Escravo (Master/Slave)
 - Auto-escalonamento

FEUP

MIE

Escalonamento em sistemas multiprocessador

- Escalonamento Mestre/Escravo
 - O processador-mestre "corre o S.O." e faz o despacho das tarefas p/ os processadores-escravo.
 - · Os "escravos" só correm programas do utilizador.
- Auto-escalonamento
 - Cada processador manipula a lista de proc.s prontos.
 - A manipulação da lista torna-se complicada.
 - » Assegurar que não há 2 processadores
 - · a seleccionar o mesmo processo
 - · a actualizar a lista simultâneamente



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento em Sistemas de Tempo-real

- Sistemas Hard-Real-Time
 - Têm de completar as tarefas dentro de um intervalo de tempo garantido
 - » O escalonador tem de saber o tempo máximo que demora a executar cada função do S.O. .
 - · Garantia impossível em sistemas com mem. virtual.
 - » Hardware dedicado, muito específico.
- Sistemas Soft-Real-Time
 - · Apenas requerem que certos processos críticos tenham prioridade sobre os outros
 - » Escalonamento c/ prioridades, sendo atribuída prioridade elevada aos proc.s críticos.
 - » A latência de despacho deve ser curta.
 - » Deve existir possibilidade de preempção.



FEUP

Performance dos Algoritmos de Escalonamento

- Como avaliar os algoritmos de escalonamento ?
 - ⇒ Definir importância relativa dos critérios de avaliação

(utilização do CPU, throughput, tempo de resposta, ...)

- Exemplo: Maximizar a utilização do CPU desde que o tempo de resposta máximo seja x.
- Como avaliar os diversos algoritmos sobre as restrições definidas?
 - Avaliação analítica
 - Modelação de filas
 - Simulação
 - Implementação real



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no UNIX (SVR3 e 4.3BSD)

- · Escalonamento do tipo Multilevel Feedback Queue com RoundRobin em cada fila .
- As prioridades em modo núcleo são fixas e são sempre superiores às prioridades em modo utilizador.

Valores da prioridade


- · em modo núcleo valores negativos
- · em modo utilizador valores não negativos valor baixo ⇒ prioridade elevada

Prioridades em modo utilizador

- São actualizadas periodicamente (de 1 em 1 seg. ?)
- A fórmula de actualização visa diminuir a prioridade dos processos que utilizaram recentemente o processador durante mais tempo.



FEUP



Escalonamento do Processador

Escalonamento no UNIX (SVR3 e 4.3BSD)

Actualização de prioridade em modo utilizador, feita pelo algoritmo de escalonamento:

$$P_{j}(i) = Pbase_{j} + CPU_{j}(i-1)/2 + nice_{j}$$

$$CPU_{i}(i) = (U_{i}(i) + CPU_{i}(i-1)) / 2$$

P;(i) = Prioridade do processo j no início do intervalo i

Pbase_j = Prioridade base do processo j

U,(i) = Utilização do *CPU* pelo processo j, no intervalo i

 $CPU_{j}(i)$ = Média exponencial da utilização do *CPU*

pelo processo j no intervalo i

nice, = Factor de ajuste controlável pelo utilizador

(comandos nice e renice -

permitem alterar a prioridade dos processos)



(NOTA: versões mais recentes de UNIX usam outros algoritmos)

Escalonamento no Linux

- Algoritmo de escalonamento preemptivo, relativamente simples, baseado em prioridades
 - A preempção só pode ocorrer quando o processo estiver a executar em modo utilizador
 - » se o seu *quantum* terminar
 - » se chegar à fila de processos prontos um processo com prioridade superior à do processo que está a executar
 - A prioridade de um processo é dinâmica (o escalonador vai tomando nota da actividade dos processos e ajusta as prioridades periodicamente)
 - » os processos I/O-bound são favorecidos relativamente aos CPU-bound
- Tipos de processos:
 - Normal
 - Tempo-Real (Real-Time)
 - » executam sempre antes dos Normais
 - » o Linux é soft real-time



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Linux

Operação básica do escalonador:

- percorrer a fila de processos prontos procurando o melhor processo para ser executado
- para cada processo da fila calcular o valor da sua goodness (bondade)
- se atingir o fim da fila sem encontrar um processo com goodness <> 0, "envelhecer" os processos e percorrer de novo a lista

Algoritmo de escalonamento:

- O tempo de CPU é dividido em "épocas".
- Numa época, cada processo tem direito a um quantum cuja duração é calculada no início da época.
- Em geral, diferentes processos têm diferentes quanta.
- Quando um processo esgota o seu quantum sofre preempção e é substituído por outro processo executável.
- Um processo pode ser seleccionado várias vezes, na mesma época, desde que não tenha esgotado o quantum inicialmente atribuído.
- A época termina quando todos os processos executáveis tiverem esgotado o seu quantum.

FEUP

 Nessa altura, o escalonador volta a calcular os quanta e começa uma nova época.

MIEI

Escalonamento no Linux

Algoritmo de escalonamento (cont.)

- · Cada processo tem um base time quantum (= prioridade-base do processo)
 - quantum que lhe é atribuído sempre que ele esgotar o quantum anterior
 - os utilizadores podem alterá-lo através das chamadas nice() e setpriority()
 - » valor típico = 210 ms (20 ticks do clock)
- Ao seleccionar um processo para executar, o escalonador tem em conta a prioridade de cada processo
- · Os processos Real-Time têm sempre prioridade sobre os processos Normais
- Há 2 tipos de prioridade:
 - » prioridade estática
 - · a prioridade dos processos Real-Time
 - varia entre 1 e 99
 - nunca é alterada pelo escalonador
 - » prioridade dinâmica
 - · a prioridade dos processos Normais
 - = base time quantum +
 + nº de ticks de CPU que faltam para um processo terminar o seu quantum na época corrente NOTA: quando se cria um novo processo, o nº de *ticks* que faltam para o proc.-pai são divididos em 2 metades, uma para o proc.-pai, outra para o proc.-filho.



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Linux

- · Cada processo tem associada uma classe de escalonamento
 - » SCHED_FIFO (First-In-First-Out)
 - aplica-se a processos Real-Time
 - se não houver processos Real-Time com prioridade superior o processo continua a executar enquanto quiser mesmo que haja processos c/ prioridade igual à sua na fila de proc.s prontos
 - » SCHED_RR (Round-Robin)
 - aplica-se a processos Real-Time
 - » SCHED_OTHER
 - · aplica-se a processos time-shared convencionais
 - » SCHED_YIELD
 - · aplica-se a processos que cederam voluntariamente o processador
- Um processo pode usar a chamada ao sistema sched_yield() para libertar voluntariamente o processador



FEUP

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Linux

Cálculo da goodness de um processo:

- etapa fundamental do algoritmo de escalonamento
- indica quão desejável é que o processo seja seleccionado p/executar
- goodness = -1000
 - » o processo nunca deve ser seleccionado
 - » este valor só é retornado quando a fila de proc.s prontos só contém init_task()
- goodness = 0
 - » o processo gastou o seu quantum
- 0 < goodness < 1000
 - » processo convencional que não esgotou o seu quantum
- *qoodness* >= 1000
 - » processo Real-Time



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Linux

Função goodness:

```
int goodness(struct task_struct *p, struct task_struct *prev, ....)
{ ...

if (p->policy != SCHED_OTHER)
    return 1000 + p->rt_priority; /* REAL-TIME PROCESS */
   /* NORMAL PROCESSES */
   if (p->num_ticks_left == 0)
        return 0;
   if (p->mm == prev->mm) /*slight advantage to the current thread */
        return p->priority + p->num_ticks_left + 1;
   return p->priority + p->num_ticks_left;
   ...
}
```



FEUP

MIEIC

Escalonamento no Linux

Execução do escalonador:

- · Invocação directa
 - o escalonador é invocado directamente quando
 - » o processo em execução tem de ser bloqueado porque necessita de recursos não disponíveis
- Invocação lenta (lazy)

ocorre quando

- » o processo em execução esgotou o seu quantum
- » um processo foi acrescentado à fila de processos prontos e a sua prioridade é superior à do processo em execução
- » um processo invoca shed_yield()

Nestes casos é activada uma *flag*, e a execução do escalonador tem lugar posteriormente.



MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Windows 2000

- Escalonamento preemptivo, com múltiplos níveis de prioridade, com Round-Robin em cada nível.
- · Classes de prioridade:
 - Classe Variável / Dinâmica (prioridade 1..15)
 - » Um thread começa com um valor inicial de prioridade, a qual pode aumentar ou diminuir durante a execução.
 - aumentar se bloqueou à espera de I/O
 - diminuir se usou toda a fatia de tempo
 - » Prioridade inicial determinada a partir das prioridades-base do processo e do thread (a somar à prioridade do processo).
 - » prioridade inicial ≤ prioridade dinâmica da thread ≤ 15
 - » RR em cada nível de prioridade, mas um processo pode migrar p/ outros níveis (excepto os da classe Real-Time).
 - Classe Real-Time (prioridade 16..31)
 - » As prioridades dos threads não são ajustadas automaticamente.



FEUP

MIEIC

Escalonamento no Windows 2000

- Para o escalonador do Windows 2000 o que é escalonado são threads, não processos
- Os processos recebem uma certa classe de prioridade ao serem criados :
 - Idle, Below Normal, Normal, Above Normal, High, Realtime
- Os threads têm uma prioridade relativa dentro da classe
 Idle, Lowest, Below Normal, Normal, Above Normal, Highest, Time Critical
- Existem 32 filas (FIFO) de threads prontos a executar
- · Quando um thread fica pronto
 - corre imediatamente, se o processador estiver disponível, ou
 - é inserido no final da fila correspondente à s/prioridade actual
- Os threads de cada fila são executados em round-robin



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Windows 2000

- Preempção
 - Se um thread com uma prioridade superior à do thread que está a executar fica pronto
 - » o thread de menor prioridade sofre preempção
 - » este thread vai para a "cabeça" da sua fila de processos prontos
 - · Estritamente guiada por eventos
 - » não espera pelo próximo clock tick
 - » não garante um período de execução, antes da preempção
- Comutação voluntária
 - Quando o thread em execução cede o CPU porque
 - » bloqueou
 - » terminou
 - » houve um abaixamento explícito de prioridade



FEUP

MIEIC

Escalonamento no Windows 2000

- Se o thread vê o seu quantum expirar
 - a prioridade é decrementada, a não ser já seja igual à prioridade-base do thread
 - o thread vai para o fim da fila correspondente à sua nova prioridade
 - pode continuar a executar se não houver threads com prioridade igual ou superior (volta a ter um novo quantum)
- · Quantum-padrão
 - 2 clock ticks
 - se um processo c/ prioridade Normal possuir a janela de foreground os seus threads podem receber um quantum maior
- Inanição
 - O Balance Set Manager é um thread com nível de prioridade 16, que executa de 1 em 1 segundo e
 - procura threads que estejam prontos há 4 segundos ou mais
 - aumenta a prioridade de até 10 threads em cada passagem
 - Não se aplica aos threads da classe real-time
 - » Isto significa que o escalonamento destes threads é "previsível"
 - » No entanto, não significa que haja garantia de uma certa latência



FEUP

MIEIC

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sistemas Operativos

Escalonamento do Processador

Escalonamento no Windows 2000

- Multiprocessamento
 - Por defeito, os threads podem correr em qualquer processador disponível
- Soft affinity
 - · Cada thread tem um "processador ideal"
 - · Quando um thread fica pronto a correr
 - » se o "processador ideal" estiver disponível, executa nesse processador
 - » senão, escolhe outro processador de acordo com regras estabelecidas
- Hard affinity
 - Restringe um thread a um subconjunto dos CPUs disponíveis
 - · Raramente adequada.



FEUP

MIEIC