

Ministério da Educação Universidade Federal do Piauí Curso: Sistemas de Informação 4º Período Disciplina: Redes de Computadores I



DISCENTE:

Raildom da Rocha Sobrinho


SEGUNDA AVALIAÇÃO - 2025

OBSERVAÇÕES:


- 1. Repositório da avaliação no GitHub: https://github.com/Raildom/network 2.git
- 2. Link do vídeo no YouTube: https://youtu.be/wymXpuCf5CA
- 3. As questões 4, 5 e 6 foram feitas usando o Docker Compose
- 4. Na sétima questão, foram abordados cabeçalhos que não aparecem nas capturas de tela fornecidas, pois pertencem aos protocolos IP, ICMP e ARP. Apesar de não serem exibidos explicitamente ao utilizar o comando topdump para visualizar os protocolos capturados, esses cabeçalhos estão presentes nos pacotes transmitidos e fazem parte da estrutura padrão de cada protocolo mencionado.

Primeira questão

Considerando que toda a topologia da rede já está previamente estabelecida e que a única solicitação é garantir que todos os hosts consigam se comunicar entre si através do NAT, deve-se, em primeiro lugar, inserir o gateway padrão em cada computador. Para isso, basta clicar no computador desejado, acessar a aba "Config", depois "Settings" e, no campo "Default Gateway", inserir o endereço IP do gateway correspondente à rede daquele host.



Para configurar o NAT, é necessário acessar o roteador e utilizar a interface de linha de comando (CLI). Primeiramente, deve-se entrar no modo privilegiado com o comando enable e, em seguida, acessar o modo de configuração global com configure terminal. Após isso, utiliza-se o comando ip nat inside source list 1 interface Gig0/0/1 overload para definir a regra de tradução de endereços, especificando a lista de acesso número 1 e a interface de saída com sobrecarga (overload). Em seguida, cria-se a lista de acesso com o comando access-list 1 permit any, que permite o tráfego de qualquer endereço IP. Depois disso, configura-se a interface interna, Gig0/0/0, com o comando ip nat inside, e a interface externa, Gig0/0/1, com o comando ip nat outside. Após concluir a configuração, pode-se sair do modo de configuração. Para verificar as traduções NAT ativas, utiliza-se o comando "show ip nat translations". No entanto, é importante observar que esse comando só exibirá resultados se houver comunicação ativa entre as duas redes, como demonstrado por meio de um teste de conectividade (ping) após a configuração.



Segunda questão

Para que o host 10.0.0.5 consiga pingar para o host 50.0.0.5. Primeiramente, deve-se definir o gateway padrão em cada computador. Para isso, é necessário acessar o computador correspondente, clicar na aba "Config", em seguida em "Settings", e, no campo "Default Gateway", inserir o endereço IP do gateway da rede à qual o host pertence.

Após a configuração dos gateways nos hosts, é preciso definir as rotas estáticas em todos os roteadores da rede. Para isso, deve-se acessar cada roteador, clicar na aba "Config", depois em "Routing", e, por fim, em "Static". Nessa seção, devem ser inseridas todas as rotas necessárias para permitir a comunicação entre as redes, tanto de ida quanto de volta.

A seguir a tabela de roteamento de todos os roteadores: ROTEADOR 1:

Network Address	
40.0.0.0/8 via 20.0.0.2	
30.0.0.0/8 via 20.0.0.2	
50.0.0.0/8 via 20.0.0.2	

ROTEADOR 2:

Network Address
40.0.0.0/8 via 30.0.0.2
50.0.0.0/8 via 30.0.0.2
10.0.0.0/8 via 20.0.0.1

ROTEADOR 3:


Network Address	
50.0.0.0/8 via 40.0.0.2	
20.0.0.0/8 via 30.0.0.1	
10.0.0.0/8 via 30.0.0.1	

ROTEADOR 4:

Network Address	
30.0.0.0/8 via 40.0.0.1	
20.0.0.0/8 via 40.0.0.1	
10.0.0.0/8 via 40.0.0.1	

Terceira questão

Para demonstrar o funcionamento do comando traceroute no Cisco Packet Tracer, deve-se selecionar um dos computadores da rede, acessar a aba "Desktop", em seguida clicar em "Command Prompt" e, no terminal que se abre, digitar o comando tracert seguido do endereço IP do destino cuja rota se deseja visualizar. Esse procedimento permite acompanhar, passo a passo, o caminho percorrido pelos pacotes até alcançarem o host de destino, exibindo os roteadores intermediários por onde os dados transitam.



Quarta questão

Pré-requisitos: Docker e Docker compose instalados.

Estrutura dos arquivos:

- docker-compose.yaml: arquivo principal que define e orquestra as redes e serviços (contêineres).
- host/Dockerfile: Define a imagem Docker para os hosts clientes.
- router/Dockerfile: Define a imagem Docker para os roteadores.
- web1/, web2/, web3/: Diretórios para cada servidor web, contendo:
 - Dockerfile: Define a imagem Docker para o servidor Nginx.
 - o index.html: página HTML específica do site.
 - o nginx.conf: Configuração do Nginx específica do site.

O arquivo docker-compose.yaml define os seguintes componentes:

Redes: Quatro redes customizadas do tipo bridge são criadas, cada uma com sua própria sub-rede IP definida usando IPAM (IP Address Management):

• lan1: 192.168.1.0/24

lan2: 192.168.2.0/24

• lan3: 192.168.3.0/24

lan4: 192.168.4.0/24

Roteadores (router1, router2, router3): Três contêineres baseados na imagem router/Dockerfile funcionam como roteadores.

- Build: Usam o contexto ./router e o router/Dockerfile.
- Privilégios: privileged: true é necessário para permitir a modificação de configurações do kernel, como o encaminhamento IP.
- Redes e IPs: Cada roteador conecta-se às suas LANs com IPs estáticos:
 - o router1: lan1 (192.168.1.2)
 - o router2: lan1 (192.168.1.3), lan2 (192.168.2.2), lan3 (192.168.3.2)
 - o router3: lan1 (192.168.1.4), lan3 (192.168.3.3), lan4 (192.168.4.2)

• Comandos de Inicialização:

- Habilitam o encaminhamento IP: sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
 Obs: Necessário para que o contêiner atue como roteador.
- Adicionam rotas estáticas: ip route add <rede_destino> via <gateway> para direcionar o tráfego entre as LANs. Ex: router1 tem rotas para lan2 / lan3 via router2 (192.168.1.3) e para lan4 via router3 (192.168.1.4).
- Configuram /etc/hosts: adicionam entradas para www1.empresa.com, www2.empresa.com e www3.empresa.com para resolução local de nomes.
- Mantêm o contêiner ativo: tail -f /dev/null.

Hosts (host1, host2, host3): Três contêineres baseados na imagem host/Dockerfile representam máquinas clientes.

- Build: Usam o contexto ./host e o host/Dockerfile.
- Capacidades: cap_add: NET_ADMIN é necessário para permitir a modificação da tabela de roteamento (configurar gateway padrão).
- Dependências (depends_on): Garantem que o roteador da sua LAN seja iniciado antes do host.
- Redes e IPs: Cada host conecta-se à sua LAN com IP estático:
 - o host1: lan2 (192.168.2.10)
 - host2: lan3 (192.168.3.10)
 - o host3: lan4 (192.168.4.10)

Comandos de Inicialização:

- Configuram o gateway padrão: ip route replace default via
 <ip_do_roteador_local>. O replace evita erros caso o Docker já tenha adicionado uma rota.
- Configuram /etc/hosts: adicionam entradas para os servidores web.
- Mantêm o contêiner ativo: tail -f /dev/null.

Servidores Web (web1, web2, web3): Três contêineres baseados nas imagens webX/ Dockerfile atuam como servidores web Nginx.

- Build: Usam os contextos ./web1, ./web2, ./web3 e seus respectivos Dockerfiles.
- Capacidades: cap add: NET ADMIN para configurar o gateway padrão.
- Dependências (depends_on): Garantem que o roteador da sua LAN seja iniciado antes.

- Redes e IPs: Cada servidor conecta-se à sua LAN com IP estático:
 - web1: lan2 (192.168.2.100)
 - o web2: lan3 (192.168.3.100)
 - o web3: lan4 (192.168.4.100)
- Mapeamento de Portas: Expõem a porta 80 do contêiner para uma porta específica na máquina host, permitindo acesso externo:
 - o web1: 8081:80
 - o web2: 8082:80
 - o web3: 8083:80
- Comandos de Inicialização:
- Configuram o gateway padrão: ip route replace default via
 ip do roteador local>.
- Configuram /etc/hosts: adicionam entradas para os servidores web.
- Iniciam o Nginx: nginx -g 'daemon off;' em modo foreground para manter o contêiner ativo.

Como usar:

1. Iniciar o Ambiente:

- Navegue até a pasta questao-04 no terminal.
- Execute: docker compose up --build.

2. Verificar Contêineres:

docker ps (deve listar 9 contêineres rodando).

3. Testar Conectividade Interna:

- Acesse um host: docker exec -it host1 bash
- Pingue outros IPs: ping 192.168.3.10, ping 192.168.4.100, etc.

4. Acessar Sites Internamente:

- Ainda dentro de um host (ex: host1):
 - o links www1.empresa.com
 - links www2.empresa.com
 - links www3.empresa.com
- Use 'q' para sair do links.

5. Acessar sites da máquina host:

- Abra seu navegador web e acesse:
 - http://localhost:8081 (Site A)
 - http://localhost:8082 (Site B)
 - http://localhost:8083 (Site C)
- Ou no terminal, acesse o diretório "questao-04" e digite:
 - links http://192.168.2.100:80 (site A)
 - o links http://192.168.3.100:80 (site B)
 - links http://192.168.4.100:80 (site C)

6. Parar o Ambiente:

No terminal, na pasta questao-04, execute: docker compose down.

Quinta questão

Observe que a quinta questão possui a exata mesma estrutura da questão anterior, mudando somente algumas coisas no Dockerfile do router e em linhas de comandos relacionadas aos routers no arquivo .yaml (arquivo do docker compose). Por conta disso, não será explicado novamente a estrutura do programa, apenas as diferenças entre as duas questões (considerando que a 5ª questão é uma variação da 4ª com algumas modificações necessárias para mudar de roteamento estático para o roteamento RIP).

O Dockerfile em router/Dockerfile foi modificado para suportar o FRR. As alterações incluem:

O router/Dockerfile foi modificado para suportar o FRR, adicionando o pacote frr à lista de pacotes instalados com apt-get install -y iproute2 procps net-tools frr, criando o usuário frr com useradd -r -s /sbin/nologin -M -g frr frr e os grupos frr e frrvty com groupadd -r frr e groupadd -r frrvty, associando o usuário frr ao grupo frrvty usando usermod -aG frrvty frr para permissões de acesso ao FRR, e criando os diretórios /var/log/frr e /var/run/frr com mkdir -p, definindo permissões frr:frr para /var/log/frr e frr:frrvty para /var/run/frr utilizando chown e chmod.

Criação de Arquivos de Configuração do FRR:

A configuração do FRR foi introduzida no host com a criação dos arquivos zebra.conf e ripd.conf, organizados nos diretórios ./router/frr_configs/router1,

./router/frr_configs/router2 e ./router/frr_configs/router3, que são montados em /etc/frr nos contêineres dos roteadores, onde zebra.conf configura o daemon zebra para roteamento básico, definindo o hostname do roteador (ex.: hostname router1), senhas (password zebra, enable password zebra) e habilitando logs em stdout (log stdout), enquanto ripd.conf configura o daemon ripd para o protocolo RIP, especificando as redes conectadas a serem anunciadas (ex.: network 192.168.1.0/24) e também habilitando logs em stdout.

Modificações nos Comandos dos Roteadores no docker-compose.yaml:

O docker-compose.yml foi atualizado para suportar o roteamento RIP, removendo os comandos de roteamento estático (ip route add) e adicionando a inicialização dos daemons FRR, iniciando zebra com /usr/lib/frr/zebra -d -f /etc/frr/zebra.conf & e ripd com /usr/lib/frr/ripd -d -f /etc/frr/ripd.conf & em background para sincronização, criando diretórios /var/log/frr e /var/run/frr no contêiner com permissões ajustadas para frr:frr usando chown (evitando frr:frrvty para /var/run/frr para prevenir erros), garantindo a existência de /etc/frr/zebra.conf e /etc/frr/ripd.conf com touch e definindo permissões frr:frr e chmod 640, além de usar tail -f /dev/null para manter o contêiner ativo após a inicialização dos daemons.

Montagem dos Arquivos de Configuração do FRR:

Cada roteador no docker-compose.yml monta um diretório específico do host em /etc/frr. Por exemplo:

- router1: ./router/frr_configs/router1:/etc/frr
- router2: ./router/frr configs/router2:/etc/frr
- router3: ./router/frr configs/router3:/etc/frr

Isso permite que os arquivos zebra.conf e ripd.conf sejam carregados pelos daemons FRR no contêiner.

Como usar:

1. Iniciar o Ambiente:

- Navegue até a pasta questao-05 no terminal
- Execute: docker compose up --build

2. Permissões necessárias:

OBS: Em determinados computadores, a liberação dessa permissão não se faz necessária.

- sudo chown -R nome do usuário:nome do usuário ./router/frr_configs (EX: sudo chown -R raildom:raildom ./router/frr configs)
- sudo chmod -R u+rw ./router/frr configs


3. Visualizar as rotas RIP:

- docker exec router1 vtysh -c 'show ip route'
- docker exec router2 vtysh -c 'show ip route'
- docker exec router3 vtysh -c 'show ip route'

4. Parar o Ambiente:

• No terminal, na pasta questao-05, execute: docker compose down.

Alterações realizadas nos arquivos: Dockerfile (router):



Note que, no caso do Dockerfile do router a única diferença são dois novos comandos usados para garantir que o usuário e grupo 'frr' sejam criados.

Docker-compose.yaml:

Observe que na configuração de todos os roteadores no compose, a diferença é mínima, mudando apenas o nome do roteador.

Resultado esperado:

```
ralldom@rallom-ideaPad3--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05
ralldom@rallom-ideaPad3--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:rallom-ideaPad3--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:rallom./router/frr_configs
[sudo] senha para ralldom:
ralldom-grallom-sdasPad-31--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:ralldom./router/frr_configs
ralldom-gralldom-sdasPad-31--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:ralldom./router/frr_configs
ralldom-gralldom-sdasPad-31--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:ralldom./router/frr_configs
ralldom-gralldom-sdasPad-31--/Downloads/2* availação de redes/network_Z/questao-05.5 sudo chom -R ralldom:ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ralldom-ra
```

Sexta questão

Observe que a sexta questão possui a exata mesma estrutura da quarta questão, diferenciando-se apenas em alguns pontos específicos do Dockerfile do roteador e em linhas de comandos relacionadas aos roteadores no arquivo .yaml (arquivo do Docker Compose). Por essa razão, a estrutura do programa não será explicada novamente nesta questão. Serão abordadas apenas as modificações necessárias para a transição do roteamento estático, utilizado na quarta questão, para o protocolo de roteamento dinâmico OSPF, implementado nesta sexta questão.

O Dockerfile em router/Dockerfile foi modificado para suportar o FRR. As alterações incluem:

Adicionar a instalação do pacote frr junto com iproute2, procps e net-tools para habilitar roteamento dinâmico com OSPF, criando apenas o usuário e grupo frr sem o grupo frrvty ou associação do usuário a ele, e omitindo a criação ou configuração de permissões dos diretórios /var/log/frr e /var/run/frr, que foram delegados ao docker-compose.yml.

Criação de Arquivos de Configuração do FRR:

A Questão 06 introduz a criação de arquivos de configuração do FRR nos diretórios ./router/frr_configs/router1, router2 e router3, montados em /etc/frr nos contêineres dos roteadores, incluindo zebra.conf para configurar o daemon zebra com hostname e senhas, ospfd.conf para definir redes OSPF (ex.: network 192.168.1.0/24 area 0) e vtysh.conf para o terminal vtysh, diferente da Questão 04, que usava roteamento estático e não requeria arquivos de configuração do FRR. O docker-compose.yml garante a existência desses arquivos com touch, define permissões frr:frr e aplica chmod

Modificações nos Comandos dos Roteadores no docker-compose.yaml:

Os comandos dos roteadores no docker-compose.yml foram modificados para suportar o roteamento dinâmico com OSPF, removendo os comandos de roteamento estático (ip route add) e adicionando a inicialização dos daemons FRR zebra e ospfd com /usr/lib/frr/zebra -d -f /etc/frr/zebra.conf e /usr/lib/frr/ospfd -d -f /etc/frr/ospfd.conf em foreground, cria diretórios /var/log/frr e /var/run/frr com permissões frr:frr para o primeiro e frr:frrvty para o segundo (apesar de frrvty não ser criado no Dockerfile), garante a existência de zebra.conf, ospfd.conf e vtysh.conf em /etc/frr com touch, ajusta suas permissões para frr:frr e chmod, mantém a configuração de /etc/hosts para resolver www1.empresa.com (192.168.2.100), www2.empresa.com (192.168.3.100) e www3.empresa.com (192.168.4.100), habilita o encaminhamento IP com sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1, e usa tail -f /dev/null para manter o contêiner ativo.

Montagem dos Arquivos de Configuração do FRR:

O docker-compose.yml foi atualizado para montar diretórios específicos do host contendo arquivos de configuração do FRR (zebra.conf, ospfd.conf e vtysh.conf) em /etc/frr nos contêineres dos roteadores, com router1 montando ./router/frr_configs/router1:/etc/frr, router2 montando ./router/frr_configs/router3:/etc/frr e router3 montando ./router/frr_configs/router3:/etc/frr, permitindo que os daemons zebra e ospfd acessem essas configurações para o roteamento OSPF.

Como usar:

1. Iniciar o Ambiente:

- Navegue até a pasta questao-06 no terminal
- Execute: docker compose up --build

2. Permissões necessárias:

OBS: Em determinados computadores, a liberação dessa permissão não se faz necessária.

- sudo chown -R nome do usuário:nome do usuário ./router/frr_configs (EX: sudo chown -R raildom:raildom ./router/frr configs)
- sudo chmod -R u+rw ./router/frr configs


3. Visualizar as rotas RIP:

- docker exec router1 vtysh -c 'show ip route'
- docker exec router2 vtysh -c 'show ip route'
- docker exec router3 vtysh -c 'show ip route'

4. Parar o Ambiente:

No terminal, na pasta questao-05, execute: docker compose down.

Alterações realizadas nos arquivos: Dockerfile (router):



Note que, no caso do Dockerfile do roteador, a única alteração consiste na adição de dois comandos extras utilizados para assegurar a criação do usuário e do grupo 'frr'.

Docker-compose.yaml:

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acestar Executar ... ← → Describir questace 65 M × Describir contractivo...  

**Describir compose guardi questace 65 M × Describir contractivo...  

**Describir contractivo...  

**Describ
```

Perceba que, na configuração de cada roteador no arquivo *compose*, a modificação é sutil, limitando-se apenas à troca do nome atribuído a cada roteador.

Resultado esperado:

```
ralldom@ralldom-ideaPad-3:-/Downloads/2*avallação de redes/network_Z/questao-06

ralldom@ralldom-ideaPad-3:-/Downloads/2*avallação de redes/network_Z/questao-06

ralldom-ideaPad-3:-/Downloads/2*avallação de redes/network_Z/questao-06$ docker exec router1 vtysh · c 'show tp route'

codes: K · kernel route, C · connected, S · static, R · RIP,

0 · OSPF, I · Is-15, B · BGD, E · EIGR, N · NHRP,

I · Table, v · VNC, V · VNC-DITECT, A · Babel, F · PBR,

f · OpenFabric,

> selected route, * - FIB route, q · queued, r · rejected, b · backup

t · trapped, o · officad fallure

K* • 0.0.0 (9) (9) (9) is 192_158.1.), eth0, 00:00:21

0 102_168.1.0/24 [10]/10] is directly connected, eth0, weight 1, 00:00:20

** 102_168.1.0/24 [10]/10] is directly connected, eth0, weight 1, 00:00:20

codes: K · kernel route, C · connected, S · static, R · RIP,

I · Table, v · NNC, V · NNC-Oirect, A - Babel, F · PBR,

f · OpenFabric,

> selected route, * · FIB route, q · queued, r · rejected, b · backup

t · trapped, o · officad fallure

K* • 0.0.0 (9) (9) (9) via 192_168.1.1, eth0, 00:00:33

0 192_168.1.0/24 [10]/10] is directly connected, eth0, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.1.0/24 is directly connected, eth0, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.1.0/24 is directly connected, eth, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.1.0/24 is directly connected, eth, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

C* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32


c* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

c* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

c* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32

c* 102_168.3.0/24 is directly connected, eth2, weight 1, 00:00:32
```

Sétima questão



A imagem acima apresenta todas as informações capturadas por meio da ferramenta topdump durante a ocorrência de um fluxo de dados entre os contêineres. A seguir, são descritos e explicados os valores e cabeçalhos exibidos na captura:

Protocolo IP

Amostra Selecionada:

Linha da captura de LAN1 em 15:14:47.002978: IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 34, seq 1, length 64.

Mapeamento:

Conexão LAN1: Host3 para Roteador1.

- 192.168.4.10 representa o Host3.
- 192.168.1.2 representa o Roteador1.

Campos do Cabeçalho IP:

- Version: 4 (IPv4).
- Header Length: 20 bytes (valor padrão, sem opções adicionais).
- Type of Service (ToS): 0 (sem prioridade ou diferenciação).
- Total Length: 64 bytes.
 - Cabeçalho IP: 20 bytes
 - o Cabeçalho ICMP: 8 bytes
 - o Dados: 36 bytes
- Identification: usado para controle de fragmentação.
- Flags: "Don't Fragment", por ser um pacote pequeno.
- Fragment Offset: 0 (não fragmentado).
- Time to Live (TTL): Valor típico de 64.
- Protocol: 1 (ICMP).
- Header Checksum: validação do cabeçalho IP.
- Source IP Address: 192.168.4.10 (Host3).
- Destination IP Address: 192.168.1.2 (Roteador1).

Protocolo ICMP

Amostra Selecionada:

Solicitação: IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 34, seq 1, length 64 Resposta: IP 192.168.1.2 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 34, seg 1, length 64

Mapeamento:

Conexão LAN1: Host3 (origem) para Roteador1 (destino).

Campos do Cabeçalho ICMP:

- Type:
 - o Echo Request: 8
 - Echo Reply: 0
- Code: 0 (valor padrão para requisições e respostas de echo).
- Checksum: utilizado para verificação de integridade.
- Identifier: 34 (Usado para correlacionar a solicitação e a resposta).
- Sequence Number: 1 (incrementado a cada novo envio de pacote de ping).
- Length: 64 bytes (tamanho total do pacote, incluindo cabeçalhos).
 - Cabeçalho ICMP: 8 bytes
 - o Dados (payload): 36 bytes (geralmente preenchimento padrão).
- Payload: preenchimento padrão.

Protocolo ARP

Amostra Selecionada:

Linha da captura de LAN1 em 15:14:52.465904: ARP, Request who-has 192.168.1.4 tell 192.168.1.2, length 28.

Mapeamento:

Conexão LAN1: Roteador1 (192.168.1.2) solicita o endereço MAC de Host3 (192.168.1.4).

Campos do Cabecalho ARP:

- Hardware Type: 1 (Ethernet) (Indica que o enlace utiliza tecnologia Ethernet).
- Protocol Type: 0x0800 (IPv4) (Protocolo de camada de rede utilizado é o IP versão 4).
- Hardware Address Length: 6 bytes (Tamanho de endereços MAC em redes Ethernet).
- Protocol Address Length: 4 bytes (Tamanho de endereços IP (IPv4)).

- Operation:
 - Request (1): "Who has 192.168.1.4? Tell 192.168.1.2".
 - Reply (2): (não mostrado na imagem acima)
- Sender MAC Address: MAC de 192.168.1.2.
- Sender IP Address: 192.168.1.2 (Roteador1).
- Target MAC Address: 00:00:00:00:00:00 (desconhecido padrão em requisições).
- Target IP Address: 192.168.1.4 (Host3).
- Length: 28 bytes (tamanho total de um pacote ARP).

A seguir, apresenta-se como ocorreu o tráfego de informações, bem como os resultados individuais capturados por meio do topdump nas 4 sub-redes:

LAN1: Host3 para router1 e web3 para web1

```
raildom@raildom-IdeaPad-3:~/Downloads/2° avaliação de redes/network_2/questao-04$ sudo tcpdump -r captura-lan1.pcap reading from file captura-lan1.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
15:14:47.002978 IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 34, seq 1, length 64
15:14:47.003010 IP 192.168.1.2 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 34, seq 1, length 64
15:14:48.050010 IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo reply, id 34, seq 2, length 64
15:14:48.050045 IP 192.168.1.2 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 34, seq 2, length 64
15:14:49.073969 IP 192.168.1.2 > 192.168.1.2: ICMP echo request, id 34, seq 3, length 64
15:14:49.073990 IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo reply, id 34, seq 3, length 64
15:14:50.097949 IP 192.168.4.10 > 192.168.1.2: ICMP echo reply, id 34, seq 4, length 64
15:14:50.097972 IP 192.168.1.2 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 34, seq 4, length 64
15:14:52.465904 ARP, Request who-has 192.168.1.4 tell 192.168.1.2, length 28
15:14:52.465910 ARP, Request who-has 192.168.1.2 tell 192.168.1.4, length 28
```

LAN2: Host1 para router2 e web1 para web3

```
raildom@raildom-IdeaPad-3:~/Downloads/2* avaliação de redes/network_2/questao-04$ sudo tcpdump -r captura-lan2.pcap reading from file captura-lan2.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
15:18:36.014056 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.2: ICMP echo request, id 35, seq 1, length 64
15:18:37.041965 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.10: ICMP echo reply, id 35, seq 1, length 64
15:18:37.042021 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.10: ICMP echo reply, id 35, seq 2, length 64
15:18:38.065985 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.2: ICMP echo reply, id 35, seq 2, length 64
15:18:38.065985 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.10: ICMP echo request, id 35, seq 3, length 64
15:18:39.089928 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.10: ICMP echo reply, id 35, seq 3, length 64
15:18:39.089928 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.2: ICMP echo request, id 35, seq 4, length 64
15:18:39.089952 IP 192.168.2.10 > 192.168.2.10: ICMP echo reply, id 35, seq 4, length 64
15:18:39.089952 IP 192.168.2.2 > 192.168.2.10: ICMP echo reply, id 35, seq 4, length 64
15:18:41.329919 ARP, Request who-has 192.168.2.10 tell 192.168.2.2, length 28
15:18:41.329938 ARP, Request who-has 192.168.2.2 tell 192.168.2.10, length 28
```

LAN3: Host2 para router2 e web2 para web1

```
raildom@raildom-IdeaPad-3:~/Downloads/2° avaliação de redes/network_2/questao-04$ sudo tcpdump -r captura-lan3.pcap reading from file captura-lan3.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
15:23:16.408093 IP 192.168.3.10 > 192.168.3.2: ICMP echo request, id 36, seq 1, length 64
15:23:17.425948 IP 192.168.3.10 > 192.168.3.10: ICMP echo reply, id 36, seq 2, length 64
15:23:17.425948 IP 192.168.3.2 > 192.168.3.10: ICMP echo reply, id 36, seq 2, length 64
15:23:18.456955 IP 192.168.3.10 > 192.168.3.2: ICMP echo request, id 36, seq 3, length 64
15:23:18.456989 IP 192.168.3.10 > 192.168.3.10: ICMP echo request, id 36, seq 3, length 64
15:23:19.473989 IP 192.168.3.10 > 192.168.3.10: ICMP echo reply, id 36, seq 4, length 64
15:23:19.474039 IP 192.168.3.2 > 192.168.3.10: ICMP echo reply, id 36, seq 4, length 64
15:23:19.474039 IP 192.168.3.2 > 192.168.3.10: ICMP echo reply, id 36, seq 4, length 64
15:23:21.905898 ARP, Request who-has 192.168.3.10 tell 192.168.3.2, length 28
15:23:21.905908 ARP, Request who-has 192.168.3.2 tell 192.168.3.10, length 28
```

LAN4: Host3 para router3 e web3 para web2

```
raildom@raildom-IdeaPad-3:~/Downloads/2ª avaliação de redes/network_2/questao-04$ sudo tcpdump -r captura-lan4.pcap reading from file captura-lan4.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 15:27:09.974473 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.2: ICMP echo request, id 38, seq 1, length 64 15:27:09.974503 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 38, seq 1, length 64 15:27:11.025931 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.2: ICMP echo request, id 38, seq 2, length 64 15:27:11.025963 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 38, seq 2, length 64 15:27:12.050944 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.10: ICMP echo request, id 38, seq 3, length 64 15:27:12.050977 IP 192.168.4.2 > 192.168.4.10: ICMP echo reply, id 38, seq 3, length 64 15:27:13.073949 IP 192.168.4.10 > 192.168.4.2: ICMP echo reply, id 38, seq 4, length 64 15:27:13.073981 IP 192.168.4.10 : ICMP echo reply, id 38, seq 4, length 64 15:27:15.377902 APP, Request who-has 192.168.4.10 tell 192.168.4.2, length 28 15:27:15.377916 ARP, Request who-has 192.168.4.2 tell 192.168.4.10, length 28
```