管道驱动程序开发

无 76 RainEggplant 2017******

1 问题描述

管道是现代操作系统中重要的进程间通信 (IPC) 机制之一, Linux 和 Windows 操作系统都支持管道。

管道在本质上就是在进程之间以字节流方式传送信息的通信通道,每个管道具有两个端,一端用于输入,一端用于输出,如下图所示。在相互通信的两个进程中,一个进程将信息送入管道的输入端,另一个进程就可以从管道的输出端读取该信息。显然,管道独立于用户进程,所以只能在内核态下实现。




Figure 1: 题目描述

在本实验中,请通过编写设备驱动程序 mypipe 实现自己的管道,并通过该管道实现进程间通信。

你需要编写一个设备驱动程序 mypipe 实现管道,该驱动程序创建两个设备实例,一个针对管道的输入端,另一个针对管道的输出端。另外,你还需要编写两个测试程序,一个程序向管道的输入端写入数据,另一个程序从管道的输出端读出数据,从而实现两个进程间通过你自己实现的管道进行数据通信。

1.1 实验环境

操作系统平台可选 Windows 或 Linux,编程语言不限。

2 设计思路

我们在 Linux 内核为 5.3.0-53-generic 的 64 位 Ubuntu 18.04 上实现该管道驱动程序。

本次实验的管道可以采用字符设备实现。管道驱动程序加载后,创建 mypipe_in 和 mypipe_out 两个字符设备实例。其中 mypipe_in 支持 write 操作, mypipe_out 支持 read 操作。两个设备在内核中共用一个缓冲区,当写管道时,拷贝用户数据到缓冲区;当读管道时,从缓冲区向外拷贝数据。如此,便实现了管道驱动程序。

3 具体实现

3.1 模块、设备初始化

初始化步骤如下:

- 1. 利用 alloc_chrdev_region 分配设备号。我们为 mypipe_in 和 mypipe_out 两个设备申请设备号,其中主设备号交由系统分配,次设备号分别为 0 和 1。
- 2. 使用 class_create 创建 mypipe 设备类,以便之后向 /dev 下创建设备节点。
- 3. 使用 cdev_init 将两个字符设备与模块中定义的文件操作函数结构体 mypipe_fops 关联,再使用 cdev_add 向内核的 cdev_map 散列表中添加我们的字符设备。
- 4. 使用 device_create 在 /dev 下创建 mypipe_in 和 mypipe_out 设备。
- 5. 初始化用于缓冲区读写的互斥锁,初始化标记数据头尾的指针。

文件操作函数结构体定义如下:

```
static struct file_operations mypipe_fops[2] = {
    {.owner = THIS_MODULE, .write = mypipe_write},
    {.owner = THIS_MODULE, .read = mypipe_read}};
```

注意到,这里允许多个进程同时打开设备,因此没有特别实现打开和关闭操作。同时可以看到, mypipe_in 只实现了 write 操作, mypipe_out 只实现了 read 操作, 与其实际功能相对应。

模块的初始化函数如下:

```
static int __init mypipe_init(void) {
  int ret = 0;
  struct device *dev;
  int i;

printk(KERN_WARNING "mypipe init\n");

// Allocate device number dynamicly. This can be viewed by running:
  // cat /proc/devices
  ret = alloc_chrdev_region(dev_no, 0, 2, MODULE_NAME);
  if (ret < 0) {
    printk(KERN_ERR "failed to allocate device number!\n");</pre>
```

```
goto alloc_err;
}
dev_no[1] = dev_no[0] + 1;
printk(KERN_INFO "allocated major device number: %d\n", MAJOR(dev_no[0]));
// Create device class
mypipe_class = class_create(THIS_MODULE, MODULE_NAME);
if (IS_ERR(mypipe_class)) {
  ret = PTR_ERR(mypipe_class);
 printk(KERN_ERR "class_create() failed\n");
  goto other_err;
}
mypipe_class->devnode = mypipe_devnode;
for (i = 0; i < 2; ++i) {
  // Associate cdev with fop.
  cdev_init(&cdevs[i], &mypipe_fops[i]);
  // Add device to cdev_map table.
  ret = cdev_add(&cdevs[i], dev_no[i], 1);
  if (ret < 0) {</pre>
    printk(KERN_ERR "fail to add cdev\n");
    goto other_err;
  }
  // Create device node.
  dev = device_create(mypipe_class, NULL, dev_no[i], NULL, dev_names[i]);
  if (IS_ERR(dev)) {
   ret = PTR_ERR(dev);
    printk(KERN_ERR "device_create() failed\n");
    goto other_err;
  }
}
// Initialize mutexes and pointers.
mutex_init(&m_access);
mutex_init(&m_empty);
mutex_init(&m_full);
mutex_lock_killable(&m_empty);
k_start = k_buf;
k_end = k_buf;
```

```
return 0;

other_err:
    // Unregister device number.
    unregister_chrdev_region(dev_no[0], 2);

alloc_err:
    return ret;
}
```

注意,这里通过设备类的 devnode 指定了设备的读写权限。为了让所有人可读写,将其权限指定为 0666。

```
static char *mypipe_devnode(struct device *dev, umode_t *mode) {
  if (mode != NULL) *mode = 0666;
  return NULL;
}
```

3.2 模块、设备注销

注销步骤如下:

- 1. 使用 device_destroy 删除 /dev 下的设备节点,再使用 cdev_del 删除内核的 cdev_map 散列表中的字符设备。
- 2. 使用 class_destroy 销毁设备类。
- 3. 使用 unregister_chrdev_region 注销设备号。
- 4. 销毁用于缓冲区读写的互斥锁。

具体代码如下:

```
static void __exit mypipe_exit(void) {
  int i;
  for (i = 0; i < 2; ++i) {
    device_destroy(mypipe_class, dev_no[i]);
    cdev_del(&cdevs[i]);
  }
  class_destroy(mypipe_class);
  unregister_chrdev_region(dev_no[0], 2);
  mutex_destroy(&m_access);
  mutex_destroy(&m_empty);
  mutex_destroy(&m_full);</pre>
```

```
printk(KERN_WARNING "mypipe exit\n");
}
```

3.3 管道读写

我们设置了全局变量 static char $k_buf[BUFFER_SIZE]$ 作为缓冲区,其大小为 4 KB,决定了管道中可以暂存的数据量。我们将缓冲区实现为循环队列,建立指针 k_start 和 k_end 分别指向有效数据的起始位置和末尾的下一个位置。

注意到,我们需要考虑缓冲区中的互斥读写以及缓冲区满或空的问题。首先,不能同时对缓冲区进行读写操作。其次,缓冲区满时,写操作应当被阻塞;缓冲区空时,读操作应当被阻塞。因此,我们设置了 m_access, m_full 和 m_empty 三个互斥锁来解决这些问题。

3.3.1 写操作

写操作的函数原型是

当写操作成功时,返回写入的字符数量。否则返回负的表示错误的数值。如果缓冲区已满,则该操作将阻塞。

实现写操作时,我们首先判断待写入字符数是否为 0,若为 0 则可直接返回。否则,依次获取 m_full 和 m_access 互斥锁。注意代码中采用了支持 restartable system call 的方式。当我们拿到这两个锁时,说明缓冲区不是满的(注意这里同时排除了循环队列指针 k_start 与 k_end 相等时缓冲区满的可能!),且我们目前独占缓冲区,可以进行写入操作。

我们使用 copy_from_user 从用户空间的缓冲区 buf 向我们的缓冲区 k_b uf 中拷贝数据。不过,对于 k_b uf 中数据的不同分布情况,我们需要采用不同的逻辑。如果用 . 表示空闲区域,# 表示数据区域,s 表示 k_b cruf 指针,e 表示 k_b cruf 指针,则缓冲区中的数据存在如下两种分布可能:

- 1.s####e.....
- 2. #####e....s####

对于第一种情况,我们需要先拷贝数据到数组的末端,如果此时还存在数据,则需要拷贝数据到数组的开头。对于第二种情况,则可以直接拷贝数据到数组中间的空闲部分。同时,我们最多拷贝到缓冲区满为止。如果拷贝结束后缓冲区未满,则应当释放互斥锁 m_full。

注意,只要进行了写入操作,则缓冲区将不再为空(已经在一开始排除了写人 0 个字符的情况),此时应当释放掉互斥锁 m_empty。

最后,我们再释放互斥锁 m_access,并返回写入的字符数。

具体代码如下:

```
static ssize_t mypipe_write(struct file *filp, const char __user *buf,
                            size_t count, loff_t *ppos) {
 size_t blank_front, blank_rear, blank_size;
 size_t write_size;
 if (count == 0) return 0;
 // acquire mutex m_full and m_access, support restartable system call.
 if (mutex_lock_interruptible(&m_full)) return -ERESTARTSYS;
 if (mutex_lock_interruptible(&m_access)) {
   mutex_unlock(&m_full);
   return -ERESTARTSYS;
 }
 // when executed here, k_buf is always empty if k_start == k_end
 // because of mutex m_full.
 if (k_start <= k_end) {</pre>
   // ....s####e.....
   blank_rear = k_buf + BUFFER_SIZE - k_end;
   blank_front = k_start - k_buf;
   blank_size = blank_rear + blank_front;
   if (count <= blank_rear) {</pre>
     // only fill the rear end.
     if (copy_from_user(k_end, buf, count)) goto err_copy;
     write_size = count;
     mutex_unlock(&m_full);
   } else if (count < blank_size) {</pre>
     // fill the rear end and the front end.
     if (copy_from_user(k_end, buf, blank_rear)) goto err_copy;
     if (copy_from_user(k_buf, buf + blank_rear, count - blank_rear))
       goto err_copy;
     write_size = count;
     mutex_unlock(&m_full);
    } else {
      // fill all empty space.
     if (copy_from_user(k_end, buf, blank_rear)) goto err_copy;
     if (copy_from_user(k_buf, buf + blank_rear, blank_front)) goto err_copy;
     write_size = blank_size;
```

```
} else {
    // ####e....s####
   blank_size = k_start - k_end;
    if (count < blank_size) {</pre>
      if (copy_from_user(k_end, buf, count)) goto err_copy;
      write_size = count;
     mutex_unlock(&m_full);
   } else {
      if (copy_from_user(k_end, buf, blank_size)) goto err_copy;
      write_size = blank_size;
   }
 }
 k_end = k_buf + (k_end - k_buf + write_size) % BUFFER_SIZE;
 // printk(KERN_INFO "Write %zu to k_buf", write_size);
 mutex_unlock(&m_empty);
 mutex_unlock(&m_access);
 return write_size;
err_copy:
 printk(KERN_ERR "Error copy_from_user()");
 mutex_unlock(&m_full);
 mutex_unlock(&m_access);
 return -EINVAL;
}
```

3.3.2 读操作

读操作的函数原型是

当读操作成功时,返回读取的字符数量。否则返回负的表示错误的数值。如果缓冲区为空, 则该操作将阻塞。

实现读操作时,我们首先判断待读取字符数是否为 0,若为 0则可直接返回。否则,依次获取 m_{empty} 和 m_{access} 互斥锁。注意代码中采用了支持 restartable system call 的方式。当我们拿到这两个锁时,说明缓冲区不是空的(注意这里同时排除了循环队列指针 k_{act} 与 k_{empt} 相等时缓冲区空的可能!),且我们目前独占缓冲区,可以进行读取操作。

我们使用 copy_to_user 从我们的缓冲区 k_buf 向用户空间的缓冲区 buf 中拷贝数据。不

过,对于 k_b uf 中数据的不同分布情况,我们需要采用不同的逻辑。和上一节相同,缓冲区中的数据存在如下两种分布可能:

```
1. ....s####e....
2. ####e....s####
```

对于第一种情况,我们可以直接从数组中间的数据部分拷贝数据。对于第二种情况,我们则需要先从数组的末端拷贝数据,如果此时还需要读取,则需要从数组的开头拷贝数据。同时,我们最多拷贝到缓冲区空为止。如果拷贝结束后缓冲区未空,则应当释放互斥锁 m_empty。

注意,只要进行了读取操作,则缓冲区将不再为满(已经在一开始排除了读取 0 个字符的情况),此时应当释放掉互斥锁 m_full。

最后,我们再释放互斥锁 m_access,并返回读取的字符数。

4 实验结果

4.1 编译

内核模块需要使用 Makefile 编译:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
    obj-m := mypipe.o
else
    KERN_DIR ?= /usr/src/linux-headers-$(shell uname -r)
    PWD := $(shell pwd)

default:
    $(MAKE) -C $(KERN_DIR) M=$(PWD) modules
endif

clean:
    $(MAKE) -C $(KERN_DIR) M=$(PWD) clean
```

编译输出的 mypipe.ko 为内核模块文件,可以通过 modinfo 命令查看其信息。

```
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ modinfo mypipe.ko
filename:
                /home/raineggplant/src/c/mypipe_driver/mypipe.ko
description:
                A simple pipe module for OS homework
                RainEggplant
author:
                Dual MIT/GPL
license:
srcversion:
                A2FFACFD8F1609BCF48C23E
depends:
retpoline:
                Y
name:
                mypipe
vermagic:
                5.3.0-53-generic SMP mod_unload
```

Figure 2: 模块信息

4.2 装载模块

使用 insmod mypipe.ko 装载模块后,可以使用如下命令查看模块是否加载、主设备号、设备类、设备节点信息。

```
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ sudo insmod mypipe.ko
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ lsmod | grep "mypipe"
                        16384 0
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ cat /proc/devices | grep "mypipe"
241
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ ls /sys/class/mypipe
mypipe_in mypipe_out
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ ls -l /dev | grep "mypipe"
crw-rw-rw- 1 root
crw-rw-rw- 1 root
                                           0 Jun 4 18:29
                                    241,
                            root
                                           1 Jun 4 18:29
                            root
                                    241,
                                                                 out
```

Figure 3: 模块、主设备号、设备类、设备节点信息

同时,可以使用 dmesg --follow 实时查看模块的输出。

```
[39501.309815] mypipe init
[39501.309818] allocated major device number: 241
```

Figure 4: 模块实时输出

4.3 管道测试

4.3.1 测试一般数据通信

```
raineggplant@ubuntu:~$ echo "Hello, world!" > /dev/mypipe_in
raineggplant@ubuntu:~$ echo "I am RainEggplant." > /dev/mypipe_in
raineggplant@ubuntu:~$ echo "https://raineggplant.com/" > /dev/mypipe_in
raineggplant@ubuntu:~$

raineggplant@ubuntu:~

File Edit View Search Terminal Help
raineggplant@ubuntu:~$ cat /dev/mypipe_out
Hello, world!
I am RainEggplant.
https://raineggplant.com/
```

Figure 5: 使用 echo 和 cat 测试管道通信

可以看到通过管道,我们完成了数据通信。

4.3.2 测试通过管道传输文件

运行测试脚本 utils/test.sh, 其内容为:

```
echo -e '\e[31;1m* Generating random data file\e[m']

dd if=/dev/urandom of=test64M bs=64M count=1 iflag=fullblock

echo -e '\n\e[31;1m* Sending data file through mypipe\e[m']

dd if=test64M of=/dev/mypipe_in bs=64M count=1 iflag=fullblock &

dd if=/dev/mypipe_out of=recv64M bs=64M count=1 iflag=fullblock

wait

echo -e '\n\e[31;1m* Showing SHA256 of generated and received file\e[m']

sha256sum test64M recv64M
```

运行结果如下:

```
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver/utils$ ./test.sh

* Generating random data file

1+0 records in

1+0 records out

67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 0.656494 s, 102 MB/s

* Sending data file through mypipe

1+0 records in

1+0 records out

67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 0.283368 s, 237 MB/s

1+0 records in

1+0 records out

67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 0.430668 s, 156 MB/s

* Showing SHA256 of generated and received file

9d1d4980753bedc20389a2eac0d3cd946cfe2d0d2d5b22b7c538555e24d4f4c5 recv64M

9d1d4980753bedc20389a2eac0d3cd946cfe2d0d2d5b22b7c538555e24d4f4c5 recv64M
```

Figure 6: 使用管道传输文件结果

可以看到,我们的管道高效而无误地传递了数据。

4.3.3 测试缓冲区满或空

我们把 BUFFER_SIZE 修改为 8 来测试缓冲区满的情况。尝试向 mypipe_in 写入长度超过 8 byte 的数据, echo 果然被阻塞了:

```
raineggplant@ubuntu:~$ echo "1234567890" > /dev/mypipe_in
```

Figure 7: 缓冲区满时 echo 被阻塞

这时再从 mypipe_out 中读取数据。可以看到数据被读出, echo 解除了阻塞, 而 cat 又因为缓冲区变空而被阻塞。

```
raineggplant@ubuntu:~$ echo "1234567890" > /dev/mypipe_in raineggplant@ubuntu:~$ 

raineggplant@ubuntu:~

File Edit View Search Terminal Help 
raineggplant@ubuntu:~$ cat /dev/mypipe_out 
1234567890
```

Figure 8: 缓冲区空时 cat 被阻塞

查看此期间 dmesg 的输出(编译时取消注释了输出该调试信息的代码):

```
[40273.463152] Write 8 to k_buf
[40286.469511] Read 8 from k_buf
[40286.469579] Write 3 to k_buf
[40286.469622] Read 3 from k_buf
```

Figure 9: 缓冲区读写情况

可以看到的确按照我们的设计正常工作。

4.4 卸载模块

使用 rmmod 卸载模块。可以看到 dmesg 输出了相应信息。

```
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ sudo rmmod mypipe
raineggplant@ubuntu:~/src/c/mypipe_driver$ dmesg | tail -1
[41967.920437] mypipe exit
```

Figure 10: 卸载模块输出

此时再使用 1smod 等指令均不再能看到 mypipe 相关的信息,证明成功卸载。

4.5 其他

题目要求编写的读写管道的程序在 utils 文件夹下,这里就不再单独演示了。

5 心得体会

本次实验是我第一次接触 Linux 驱动编程,不得不说,这和常规编程有着很不一样的思维方式和习惯。例如 goto 语句的使用,一开始我看到在内核编程中 goto 是发生错误时跳转的推荐方式时是很吃惊的,但在实际编程中,我的确体会到使用 goto 的好处:它使得错误处理代码不再会造成过多的嵌套,从而使代码结构清晰,可读性更好。因为是第一次接触,所以在编程过程中,我也查阅了很多相关的资料。总之,通过这次实验,我既加深了对于操作系统、驱动程序的理解,也扩展了知识面。