§4-1.3.1 通过自陷实现系统调用

1. 详细描述从测试用例中 int \$0x80 开始到 HIT_GOOD_TRAP 为止的详细系统行为(完整描述控制的转移过程,即相关函数的调用和关键参数传递过程),通过文字或画图的方式;

首先查看 hello-inline 的反汇编代码:

```
5 Disassembly of section .text:
   08049000 <start>:
7
8
   8049000: e9 00 00 00 00
                                    jmp
                                          8049005 <main>
9
10 08049005 <main>:
11 8049005: 55
                                    push
                                          %ebp
12 8049006:
             89 e5
                                   mov
                                          %esp,%ebp
             e8 28 00 00 00
13
   8049008:
                                   call
                                          8049035 <__x86.get_pc_thunk.ax>
14
   804900d:
              05 f3 2f 00 00
                                   add
                                          $0x2ff3,%eax
   8049012:
             b8 04 00 00 00
15
                                   mov
                                          $0x4, %eax
16 8049017:
            bb 01 00 00 00
                                          $0x1,%ebx
                                   mov
   804901c: b9 00 a0 04 08
                                          $0x804a000, %ecx
17
                                   mov
18 8049021:
            ba 0e 00 00 00
                                          $0xe,%edx
                                   mov
19 8049026: cd 80
                                          $0x80
                                   int
20 8049028: b8 00 00 00 00
                                          $0x0, %eax
                                   mov
21 804902d: 82
                                   nemu_trap
22 804902e: b8 00 00 00 00
                                          $0x0,%eax
                                   mov
23
   8049033:
            5d
                                          %ebp
                                   pop
24
   8049034:
                                    ret
25
27
   8049035:
              8b 04 24
                                   mov
                                          (%esp),%eax
28
   8049038:
              c3
                                    ret
29
```

注意到 int 指令的参数为立即数 0x80

接着查看 (好吧,编写) int 指令代码:

```
10 make_instr_func(int_) {
        OPERAND imm;
11
12
        imm.type = OPR_IMM;
13
        imm.data_size = 8;
14
        imm.sreg = SREG_CS;
15
        imm.addr = eip + 1;
16
        operand_read(&imm);
        raise_sw_intr(imm.val);
17
        print_asm_1("int", "", 2, &imm);
18
19
        return 0;
20 }
```

根据手册, int 指令获得对应的中断号后将中断号作为参数传给 raise_sw_intr 函数接着查看 raise sw intr 代码:

```
64 void raise_sw_intr(uint8_t intr_no)
65 {
66    // return address is the next instruction
67    cpu.eip += 2;
68    raise_intr(intr_no);
69 }
70
```

可见 raise_sw_intr 函数将 eip 加 2(转移至下一条指令的开始) 然后以传进来的中断号为参数,再调用 raise intr 函数

```
void raise_intr(uint8_t intr_no) {
    // Trigger an exception/interrupt with 'intr_no'
    // 'intr_no' is the index to the IDT
    // Push EFLAGS, CS, and EIP
    // Find the IDT entry using 'intr_no'
    // Clear IF if it is an interrupt
    // Set EIP to the entry of the interrupt handler
}
```

根据文档的说明,容易看出 raise_intr 需要完成的工作是:

- 1) 保护现场(把当前的 eflags 寄存器, cs 寄存器和 eip 压栈);
- 2) 根据传入的中断号计算对应处理程序的线性地址;
- 3) 检查是否需要设置关中断;
- 4) 对 eip 赋值来进行跳转。

接着查看 init_idt 函数代码找到中断表的初始化:

```
/* the system call 0x80 */
set_trap(idt + 0x80, SEG_KERNEL_CODE << 3, (uint32_t)vecsys, DPL_USER);
```

找到 set trap 函数, 发现对应的是中断门的设置:

```
23 /* Setup a trap gate for cpu exception. */
24 static void set_trap(GateDesc *ptr, uint32_t selector, uint32_t offset, uint32_t dpl)
25 - {
        ptr->offset_15_0 = offset & 0xFFFF;
26
27
        ptr->segment = selector;
        ptr->pad0 = 0;
28
        ptr->type = TRAP_GATE_32;
29
30
        ptr->system = 0;
31
        ptr->privilege_level = dpl;
32
        ptr->present = 1;
33
        ptr->offset_31_16 = (offset >> 16) & 0xFFFF;
34 }
```

在 do_irq.S 中可以找到 set_trap 作为 offset 传入的函数 vecsys:

18 .globl vecsys; vecsys: pushl \$0; pushl \$0x80; jmp asm_do_irq 发现它的作用是先后将 0 和 0x80 压栈,然后跳转到 asm_do_irq

```
33 asm do irq:
34
       pushal
35
36
        pushl %esp
                         # ???
37
        call irq_handle
38
        addl $4, %esp
39
40
        popal
        addl $8, %esp
41
42
        iret
```

可见 asm do irg 完成的工作是:

- 1) 调用 pusha 将所有通用寄存器压栈 (保护现场);
- 2) 使用 push %esp (利用栈帧准备调用参数);
- 3) 调用 irq_handle 函数;
- 4) 复原栈帧和调用 popa 恢复现场, iret 跳出。

irq_handle 函数参数为指针变量 TrapFrame,即最后压栈的 esp。irg_handle 对参数进行判断并处理中断。结束后跳转返回原程序。

2. 在描述过程中,回答 kernel/src/irq/do_irq.S 中的 push %esp 起到了什么作用,画出在 call irg handle 前系统栈的内容和 esp 的位置,指出 TrapFrame 对应系统栈的哪一段内容。

由 1 中分析可见, push %esp 的作用就是传参数, 调用 pusha 后, esp 就是当前栈顶指针的地址, 把这个地址压栈就是把 pusha 准备的数据的地址作为指针传参, 函数 irq_handle 的参数是 TrapFrame 类型的指针, 找到 TrapFrame 的定义如下:

可见 TrapFrame 包含 eflags, cs 和 eip 信息,即 raise_intr 中准备的三个数据,error_code和 irq 分别对应 vecsys 中压栈的 0 和 0x80,通用寄存器对应 asm_do_irq 中 pusha 的调用,再次证实 push %esp 就是传参给 irq_handle。call irq_hadle 之前系统栈的内容如下图:

EFLAGS	
CS	
EIP	
0	
0x80	
EAX	
ECX	TrapFrame
EDX	
EBX	
XXX	
EBP	
ESI	
EDI	
ESP 旧址	< ESP

§4-1.3.2 响应时钟中断

1. 详细描述 NEMU 和 Kernel 响应时钟中断过程和先前的系统调用过程不同之处在哪里?相同的地方又在哪里?可以通过文字或画图的方式来完成。

响应时钟中断和系统调用都保护现场、准备参数和调用 irq_handle,结束后都返回下一条指令继续执行。通过观察和分析代码可见前者调用 irq_handle 进入的是这一分支:

```
else if (irq >= 1000)
{
   int irq_id = irq - 1000;
   assert(irq_id < NR_HARD_INTR);
   //if (irq_id == 0)
   //panic("You have hit a timer interrupt, remove this panic after you've figured out how the control flow gets here.");</pre>
```

区别在于响应时钟中断是由系统事件引起的,与现行指令无关,是异步执行的,而系统调用是由执行的现行指令引起的,是同步执行的。此外响应中断是直接读取中断向量表(此处添加了 panic 来表示),系统调用则通过调用函数 do_syscall 间接跳转。