

Môn học: Thiết bị mạng & Truyền thông ĐPT

Bài LAB: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP, STP

Ngày báo cáo: 11/11/2024

## 1. THÔNG TIN CHUNG:

Lóp: NT121.P11

Nhóm: 01


STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Đặng Trung Hậu	21520833	21520833@gm.uit.edu.vn
2	Lê Đoàn Trà My	21521149	21521149@gm.uit.edu.vn

## 2. <u>NỘI DUNG THỰC HIỆN:</u><sup>1</sup>

STT	Công việc	Kết quả tự đánh giá		
1	Thực hành các lệnh cấu hình VLAN, Trunking, VTP,	100%		
1	Intervlan Routing, STP	10070		
2	Thực hành các lệnh cấu hình VLAN	100%		
3	Thực hành STP- Bài 1	100%		
4	Thực hành STP- Bài 2	100%		

## BÁO CÁO CHI TIẾT

## I. Thực hành các lệnh cấu hình VLAN, Trunking, VTP, Intervlan Routing, STP



Yêu cầu 1.0: Thực hiện cấu hình cơ bản trên các thiết bị theo bảng:

1	R1	Fa0/0.1 (vlan 1): 192.168.1.1/24 Fa0/0.2 (vlan 2): 192.168.2.1/24 Fa0/1: 172.16.12.1/24
2	R2	Fa0/0: 172.16.12.2/24 Lo0: 203.162.1.1
3	Sw1	Interface Vlan 1: 192.168.1.251/24
4	Sw2	Interface Vlan 1: 192.168.1.252/24
5	Sw3	Interface Vlan 1: 192.168.1.253/24
6	Sw4	Interface Vlan 1: 192.168.1.254/24

#### + Trên Sw1:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sw1
Sw1(config) #banner motd # Hello world! We are Nhom01 #
Sw1(config)#int vlan 1
Sw1(config-if) #ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
Sw1(config-if) #no shut
Sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Sw1(config-if)#int fa0/1
Sw1(config-if) #switchport mode trunk
Sw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Sw1(config-if)#int fa0/2
Sw1(config-if) #switchport mode trunk
Sw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Sw1(config-if)#int fa0/3
Sw1(config-if) #switchport mode trunk
Sw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
Sw1(config-if)#int fa0/4
Sw1(config-if) #switchport mode trunk
Sw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
```

## + Trên Sw2:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sw2
Sw2(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
Sw2(config) #int vlan 1
Sw2(config-if) #ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
Sw2(config-if) #no shut

Sw2(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

```
Sw2 (config-if) #int fa0/1
Sw2 (config-if) #switchport mode trunk
Sw2 (config-if) #no shut
Sw2 (config-if) #int fa0/2
Sw2(config-if)#switchport mode trunk
Sw2(config-if) #no shut
Sw2(config-if)#int fa0/3
Sw2 (config-if) #switchport mode trunk
Sw2 (config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
Sw2(config-if) #no shut
Sw2 (config-if) #int fa0/4
Sw2 (config-if) #switchport mode trunk
Sw2 (config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
Sw2(config-if)#no shut
Sw2(config-if)#int fa0/5
Sw2(config-if)#switchport mode trunk
Sw2 (config-if) #no shut
Sw2(config-if)#
```

#### + Trên Sw3:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sw3
Sw3(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
Sw3(config)#int vlan 1
Sw3(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
Sw3(config-if) #no shut
Sw3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Sw3(config-if)#int fa0/3
Sw3(config-if) #switchport mode trunk
Sw3(config-if)#no shut
Sw3(config-if)#int fa0/4
Sw3(config-if) #switchport mode trunk
Sw3(config-if) #no shut
```

### + Trên Sw4:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sw4
Sw4(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
Sw4(config) #int vlan 1
Sw4(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Sw4(config-if) #no shut

Sw4(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

```
Sw4(config-if) #int fa0/3
Sw4(config-if) #switchport mode trunk
Sw4(config-if) #no shut
Sw4(config-if) #int fa0/4
Sw4(config-if) #switchport mode trunk
Sw4(config-if) #switchport mode trunk
Sw4(config-if) #no shut
```

### + Trên R1:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname R1
R1(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if) #no shut
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#int fa0/0.1
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#int fa0/0.2
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#int fa0/1
R1(config-if) #no shut
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)#ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
```

#### + Trên R2:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname R2
R2(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
R2(config) #int fa0/0
R2(config-if) #no shut

R2(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if) #ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)#int loopback 0

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ip address 203.162.1.1 255.255.255.0
```

Yêu cầu 1.1: Cấu hình VTPv2 trên các switch tham gia vào VTP domain cisco.com, VTP password cisco với Sw1, Sw2 hoạt động ở mode VTP Server; Sw3, Sw4 hoạt động ở mode VTP Client. Tại Sw2, khởi tạo Vlan2 và đảm bảo các switch còn lại học được Vlan 2.

- Cấu VTPv2 trên các switch tham gia vào VTP domain cisco.com, VTP password cisco

#### + Sw1:

```
Swl#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Swl(config) #vtp domain cisco.com
Changing VTP domain name from NULL to cisco.com
Swl(config) #vtp version 2
Swl(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Swl(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
```

#### + Sw2:

```
Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw2(config) #vtp domain cisco.com
Domain name already set to cisco.com.
Sw2(config) #vtp version 2
VTP mode already in V2.
Sw2(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Sw2(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
```

#### + Sw3:

```
Sw3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw3(config) #vtp domain cisco.com
Domain name already set to cisco.com.
Sw3(config) #vtp version 2
VTP mode already in V2.
Sw3(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Sw3(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
```



```
Sw4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw4(config) #vtp domain cisco.com
Domain name already set to cisco.com.
Sw4(config) #vtp version 2
VTP mode already in V2.
Sw4(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Sw4(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
```

- Khởi tạo vlan 2 trên Sw2:

```
Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw2(config)#vlan 2
Sw2(config-vlan)#
```

- Vì đã cấu hình mode trunk trên tất cả switch, nên sau khi khởi tại vlan 2 thì vlan 2 đã được active trên các switch. Tiến hành kiểm tra:

#### + Trên Sw1:

VLAN Name						tus Po	Ports			
1	defau	lt			act:	Fa Fa Fa Fa	0/9, 1 0/13, 0/17, 0/21,	Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, I Fa0/14, I Fa0/18, I Fa0/22, I	a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/19,	Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20
1002 1003 1004	token fddin	002 default -ring-defau et-default -default	ılt		act: act: act: act:	ive ive ive				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
		100001 100002					-		0	0
1002	fddi	101002 101002 101003	1500	-	-	_	-	-	0	0
1004	fdnet	101004 101005	1500	-	_	-	ieee		0	0
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2

## + Trên Sw3:

default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig VLAN0002 active active l002 fddi-default active l003 token-ring-default active	10 a0/14 a0/18 a0/22
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig VLAN0002 active active active active active	a0/14 a0/18 a0/22
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig VLAN0002 active 1002 fddi-default active	a0/18 a0/22
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig VLAN0002 active active active l003 token-ring-default active	a0/22
2 VLAN0002 active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active	ig0/2
002 fddi-default active 1003 token-ring-default active	
1003 token-ring-default active	
1004 fddinet-default active	
1005 trnet-default active	
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tra	cans2
enet 100001 1500 0 0 2 enet 100002 1500 0 0	
1002 fddi 101002 1500 0 0	
1003 tr 101003 1500 0 0	
1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0	
1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0	
/LAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tra	

## + Trên Sw4:

1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active	VLAN	Name				Stat	tus Po:	rts			
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/Fa0/19, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/Fa0/23, Fa0/24, Gigo/1, Gigo  2 VLAN0002	1	defau:	 lt			act:					
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/Fa0/19, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0  2 VLAN0002											
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/2 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0  VLAN0002  active 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1005 trnet-default 1005 trnet-default 1005 trnet-default 1006 active 1007 fddinet-default 1008 active 1009 fddinet-default 1009 fddinet-default 1009 fddinet-default 1009 fddinet-default 100001 1500 0 0 0 1002 fddi 101002 1500 0 0 0 1003 tr 101003 1500 0 0 0 1004 fdnet 101004 1500 0 0 1005 trnet 101005 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0  VLAN Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Transity Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Type SAID 100 MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Transity Type SAID											
Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0  2 VLAN0002											
2 VLAN0002 active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran											
1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	2	VIANO	002			act		0/25,	140/24, (	31g0/1,	G190/2
1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran											
1004 fddinet-default active  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran				ılt							
VLAN Type			_			act:	ive				
1 enet 100001 1500 0 0 0 2 enet 100002 1500 0 0 1002 fddi 101002 1500 0 0 1003 tr 101003 1500 0 0 1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran					act:	ive					
2 enet 100002 1500 0 0 1002 fddi 101002 1500 0 0 1003 tr 101003 1500 0 0 1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
2 enet 100002 1500 0 0 1002 fddi 101002 1500 0 0 1003 tr 101003 1500 0 0 1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	1	enet	100001	1500			_				0
1002 fddi 101002 1500 0 0 1003 tr 101003 1500 0 0 1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	2	enet	100002	1500	_	_	_	_	_	0	0
1003 tr 101003 1500 0 0 1004 fdnet 101004 1500 ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 ibm - 0 0  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	1002	fddi	101002	1500	-	_	_	_	_	0	0
1004 fdnet 101004       1500 ieee - 0 0         1005 trnet 101005       1500 ibm - 0 0         VLAN Type SAID       MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Transl Tran										0	0
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Tran	1004	fdnet	101004	1500	-	_	-	ieee	_	0	0
	1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
Remote SPAN VLANs	VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
Remote SPAN VLANs											
	Remot	ce SPA1	N VLANs								

# Yêu cầu 1.2: Thiết lập STP trên các switch, đảm bảo Sw2 làm root, Sw1làm secondary root, f0/3 trên Sw3 bị khóa, f0/3 trên Sw4 bị khóa.

Note: Khi SW2 không hoạt động thì đưa Sw1 làm Root-SW mà không cần chờ đợi việc bầu chọn.

### + Trên Sw2 - Root Bridge:

```
Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw2(config)#spanning-tree vlan 2 root primary
```

### + Trên Sw1 - Secondary Root Bridge:

```
Sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw1(config)#spanning-tree vlan 2 root secondary
```

+ Trên Sw3 - f0/3 ở trạng thái "BLK": ban đầu, khi kiểm tra bằng lệnh show spanning-tree vlan 2, f0/3 đã ở trạng thái BLK. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn hơn nữa sẽ cấu hình cổng f0/3 trên switch Sw3 để có chi phí đường đi là 1000 cho VLAN 2.

```
Sw3(config)#int fa0/3
Sw3(config-if)#spanning-tree vlan 2 cost 1000
Sw3(config-if)#exit
Sw3 (config) #exit
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Sw3#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
             Priority 24578
  Root ID
                         0001.C920.D58E
             Address 000
Cost 19
                          4(FastEthernet0/4)
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address 0001.641D.678B
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface
                Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------ --- --- ---
                 Altn BLK 1000
                                     128.3
128.4
Fa0/3
                                                P2p
Fa0/4
                 Root FWD 19
                                                P2p
```

+ Trên Sw4 - f0/3 ở trạng thái "BLK": ban đầu, khi kiểm tra bằng lệnh show spanning-tree vlan 2, f0/3 đã ở trạng thái BLK. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn hơn nữa sẽ cấu hình cổng f0/3 trên switch Sw4 để có chi phí đường đi là 1000 cho VLAN 2



```
Sw4(config)#int fa0/3
Sw4(config-if) #spanning-tree vlan 2 cost 1000
Sw4 (config-if) #end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Sw4#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
            Priority 24578
            Address
Cost
                       0001.C920.D58E
                       19
                        4(FastEthernet0/4)
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address 00D0.9734.120B
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
                                  Prio.Nbr Type
Interface
               Role Sts Cost
               Altn BLK 1000 128.3 P2p
Fa0/3
                Root FWD 19
                                   128.4 P2p
Fa0/4
```

## Yêu cầu 1.3: Cấu hình định tuyến static route đảm bảo mạng hội tụ, loopback của R2 có thể giao tiếp được với các user thuộc Vlan 1 & 2.

- Cấu hình định tuyến từ R1 đến interface loopback của R2:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 203.162.1.0 255.255.255.0 172.16.12.2
R1(config)#exit
```

→ Thực hiện kiểm tra kết nối thấy ping đến interface loopback của R2 thành công:

```
R1#ping 203.162.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.162.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

- Cấu hình định tuyến từ R2 đến các user thuộc Vlan 1 & 2 của R1:

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.12.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.12.1
R2(config)#exit
```

→ Thực hiện kiểm tra kết nối thấy ping các user thuộc Vlan 1 & 2 của R1 thành công:



```
R2#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R2#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

## Yêu cầu 1.4: Cấu hình để R2 làm DHCP Server, R1 làm Relay Agent cấp địa chỉ động cho các PC thuộc Vlan 1 & 2.

- Cấu hình để R2 làm DHCP Server:

```
R2 (config) #ip dhcp pool VLAN1
R2 (dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2 (dhcp-config) #default-router 192.168.1.1
R2 (dhcp-config) #exit
R2 (config) #ip dhcp pool VLAN2
R2 (dhcp-config) #network 192.168.2.0 255.255.255.0
R2 (dhcp-config) #default-router 192.168.2.1
R2 (dhcp-config) #exit
```

- R1 làm Relay Agent cấp địa chỉ động cho các PC thuộc Vlan 1 & 2: Tiến hành cấu ip helper-address 172.16.12.2 cho các sub-interface, nó sẽ giúp chuyển tiếp gói tin DHCP broadcast từ các PC thuộc Vlan 1 & 2 đến R2 để R2 cấp địa chỉ cho chúng.


```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config) #int fa0/0.1
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.12.2
R1(config-subif) #exit
R1(config) #int fa0/0.2
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.12.2
```

- Tiến hành thêm 2 PC: PC1 và PC2 được nối với Sw2, fa0/6 nối với PC1 thuộc Vlan1, fa07 nối với PC2 thuộc Vlan2

```
Sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw2(config)#vlan 2
Sw2(config-vlan)#int fa0/7
Sw2(config-if)#switchport mode access
Sw2(config-if)#switchport access vlan 2
Sw2(config-if)#int fa0/6
Sw2(config-if)#switchport mode access
Sw2(config-if)#switchport mode access
Sw2(config-if)#switchport access vlan 1
```



→ Kiểm tra lại tại PC1 và PC2:




# Yêu cầu 1.5: Cấu hình đảm bảo các user thuộc Vlan1 có thể giao tiếp được với các user thuộc Vlan 2

- Để các user thuộc Vlan1 có thể giao tiếp được với các user thuộc Vlan 2 thì cần đảm bảo cấu hình các sub-interface tại R1 (đã cấu hình trước đó tại yêu cầu 1.0):


```
R1(config-if) #int fa0/0.1
R1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 1
R1(config-subif) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
R1(config) #int fa0/0.2
R1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 2
R1(config-subif) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```



- Tiến hành kiểm tra lại giữa PC1 và PC2:



### II. Thực hành các lệnh cấu hình VLAN





## Một số thông tin về các thiết bị:

1	R1	Fa0/0.1 (vlan 1): 192.168.1.1/24 Fa0/0.2 (vlan 2): 192.168.2.1/24
		Fa0/0.3 (vlan 3): 192.168.3.1/24
2	Sw1	Interface Vlan 1: 192.168.1.2/24

## 1. Yêu cầu 1: Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.

#### - Trên R1:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname R1
R1(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
R1(config) #exit
```

#### - Trên Sw1:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sw1
Sw1(config) #banner motd # Hello World! We are Nhom01 #
Sw1(config) #int vlan 1
Sw1(config-if) #ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Sw1(config-if) #exit
```

#### 2. Yêu cầu 2 - VLAN:

## a. Tạo VLAN 2 trên Sw1, đặt tên cho VLAN 2 là PhongKinhDoanh, gom các port f0/1 tới f0/2 vào VLAN 2.

```
Sw1(config) #vlan 2
Sw1(config-vlan) #name PhongKinhDoanh
Sw1(config-vlan) #exit
Sw1(config) #int range f0/1-2
Sw1(config-if-range) #switchport mode access
Sw1(config-if-range) #switchport access vlan 2
Sw1(config-if-range) #exit
```

# b. Tạo VLAN 3trên Sw1, đặt trên cho VLAN 3 là PhongKeToan, gom các port f0/3 tới f0/4 vào VLAN 3.

```
Swl(config) #vlan 3
Swl(config-vlan) #name PhongKeToan
Swl(config-vlan) #exit
Swl(config) #int range f0/3-4
Swl(config-if-range) #switchport mode access
Swl(config-if-range) #switchport access vlan 3
Swl(config-if-range) #exit
```



### - Kiểm tra lại với lệnh show vlan brief:

```
Sw1#show vlan brief
VLAN Name
                                         Status
                                                   Ports
                                         active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
    default.
                                                   Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                   Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                   Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                   Giq0/2
                                                   Fa0/1, Fa0/2
     PhongKinhDoanh
                                        active
     PhongKeToan
                                        active
                                                   Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default
                                        active
1003 token-ring-default
                                        active
1004 fddinet-default
                                        active
1005 trnet-default
                                        active
```

## 3. Yêu cầu 3 – Trunk: Trên Sw1, cấu hình f0/5 thành đường trunk sử dụng kiểu đóng gói dot1q.

- Cấu hình trunk cho interface f0/5 trên Sw1:

```
Sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sw1(config)#int f0/5
Sw1(config-if)#switchport mode trunk
Sw1(config-if)#exit
```

# 4. Yêu cầu 4 – InterVLAN: Trên R1 tạo các sub-interface rồi liên kết các sub-interface vào VLAN tương ứng.

- Trên R1 tạo các sub-interface rồi liên kết các sub-interface vào VLAN tương ứng:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config) #int f0/0
R1(config-if) #no shut
R1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if) #int f0/0.1
R1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 1
R1(config-subif) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
```




```
R1(config)#int f0/0.2
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 2
R1(config-subif) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config) #int f0/0.3
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
R1(config-subif) #no shut
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 3
R1(config-subif) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

#### 5. Yêu cầu 5 - DHCP:

- a. Cấu hình DHCP Server trên R1 cấp IP xuống cho các PC và thiết bị thuộc mạng VLAN 2 dải IP thuộc lớp mạng 192.168.2.0/24.
- Trên R1, cấu hình DHCP pool để cấp IP cho các PC thuộc VLAN2:

```
R1(config) #ip dhcp pool VLAN2
R1(dhcp-config) #network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config) #default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config) #exit
R1(config) #
```

→ Kiểm tra trên PC1 đã được cấp thành công địa chỉ IP:




- b. Cấu hình DHCP Server trên R1 cấp IP xuống cho các PC và thiết bị thuộc mạng VLAN 3 dải IP thuộc lớp mạng 192.168.3.0/24.
- Trên R1, cấu hình DHCP pool để cấp IP cho các PC thuộc VLAN3:




```
R1(config) #ip dhcp pool VLAN3
R1(dhcp-config) #network 192.168.3.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config) #default-router 192.168.3.1
R1(dhcp-config) #exit
R1(config) #
```

→ Kiểm tra trên PC2 đã được cấp thành công địa chỉ IP:



## III. Thực hành STP - Bài 1



## 1. Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.

#### + Trên Sw1:



```
SW1>en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config) #hostname SW1
SW1(config) #banner motd "Hello We are from Nhom01"
SW1(config) #ex
SW1 (config) #ex
SW1#
$SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

#### + Trên Sw2:

```
SW2>en
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#hostname SW2
SW2(config)#banner motd "Hello we are from Nhom01"
SW2(config)#ex
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

#### + Trên Sw3:

```
SW3>en
SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config) #hostname SW3
SW3(config) #banner motd "Hello we are from Nhom01"
SW3(config) #ex
SW3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

2. VLAN: Trên Sw1, tạo VLAN2 và đặt tên cho VLAN là LAN2 rồi gom các port từ f0/5 tới f0/6 tham gia vào VLAN2, tạo VLAN3 và đặt tên cho VLAN là LAN3 rồi gom các port từ f0/7 tới f0/8 vào VLAN 3. Trên Sw2 và Sw3 cũng tạo VLAN2 và VLAN3.

#### + Trên Sw1:

```
SW1#
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan) #name LAN2
SW1(config-vlan)#ex
SW1(config)#vlan 3
SW1(config-vlan) #name LAN3
SW1(config-vlan)#ex
SW1(config)#interface range fa0/5 - 6
SW1(config-if-range) # switchport mode access
SW1(config-if-range) #switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#ex
SW1(config)#interface range fa0/7 - 8
SW1(config-if-range) #switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#ex
SW1(config)#
```



#### + Trên Sw2:

```
SW2#
SW2#en
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config) #vlan 2
SW2(config-vlan) #name LAN2
SW2(config-vlan) #ex
SW2(config) #vlan 3
SW2(config-vlan) #name LAN3
SW2(config-vlan) #ex
SW2(config-vlan) #ex
SW2(config-vlan) #ex
SW2(config-vlan) #ex
```

#### + Trên Sw3:

```
SW3#en
SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config) #vlan 2
SW3(config-vlan) #name LAN2
SW3(config-vlan) #ex
SW3(config-vlan) # and success suc
```

## 3. Trunk: Cấu hình kết nối trunk giữa các Switch sử dụng kiểu đóng gói dot1q.

+ **Trên Sw1:** Cấu hình cổng trunk Fa0/2 và Fa0/3 kết nối tới Sw2 và Sw3:

```
SW1(config) #interface fa0/2
SW1(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if) # switchport mode trunk
SW1(config-if) #ex
SW1(config) #interface fa0/3
SW1(config-if) # switchport mode trunk
SW1(config-if) # switchport trunk encapsulation dot1q

% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if) #ex
SW1(config-if) #ex
SW1(config-if) #ex
SW1(config-if) #ex
```

## + **Trên Sw2:** Cấu hình cổng trunk Fa0/1 và Fa0/3 kết nối tới Sw1 và Sw3:



## + Trên Sw3: Cấu hình cổng trunk Fa0/1 và Fa0/2 kết nối tới Sw1 và Sw2:

#### 4. STP:

a. Cấu hình STP tương ứng với VLAN 2 sao cho Sw2 làm Primary Root Bridge, Sw3 làm Secondary Root Bridge (thay thế vị trí của Root Bridge nếu Switch này bị down), f0/3 trên Sw1 rơi vào trạng thái "BLK" (trạng thái bị khóa block), PC2 khi ping tới IP 192.168.2.2 sẽ đi qua hướng f0/2 của Sw1.

Sw2 sẽ là Root Bridge chính cho VLAN 2.

Sw3 sẽ là Root Bridge phụ cho VLAN 2.

Cấu hình để cổng Fa0/3 của Sw1 rơi vào trạng thái BLK (block).

#### + Trên Sw2:

```
SW2(config) #spanning-tree vlan 2 root primary
SW2(config) #
```

### + Trên Sw3:

```
SW3(config) #spanning-tree vlan 2 root secondary
SW3(config) #
```

#### + Trên Sw1:

```
SW1(config) # interface fa0/3
SW1(config-if) #spanning-tree vlan 2 cost 1000
SW1(config-if) #
```

b. Cấu hình STP tương ứng với VLAN 3 sao cho Sw3 làm Primary Root Bridge, Sw2 làm Secondary Root Bridge (thay thế vị trí của Root Bridge nếu Switch này bị down), f0/2 trên Sw1 rơi vào trạng thái "BLK" (trạng thái bị khóa block), PC3 khi ping tới IP 192.168.3.3 sẽ đi qua hướng f0/3 của Sw1.

Sw3 sẽ là Root Bridge chính cho VLAN 3.

Sw2 sẽ là Root Bridge phụ cho VLAN 3.

Cấu hình để cổng Fa0/2 của Sw1 rơi vào trạng thái BLK.

#### + Trên Sw3:

```
SW3(config) #spanning-tree vlan 3 root primary
SW3(config) #
```

#### + Trên Sw2:

```
SW2(config)#spanning-tree vlan 3 root secondary
SW2(config)#
```

#### + Trên Sw1:

```
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)#spanning-tree vlan 3 cost 1000
SW1(config-if)#
```

## c. Khảo sát thời gian hội tụ của STP: kiểm tra trạng thái STP và thời gian hội tụ

#### + Trên Sw1:

```
SW1#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
            Priority 24578
Address 00D0.FF91.4814
 Root ID
            Cost 19
                        2 (FastEthernet0/2)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address 0001.6315.A99E
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
               Role Sts Cost
                                 Prio.Nbr Type
Interface
              Root FWD 19 128.2 P2p
Fa0/2
               Desg FWD 19
                                 128.5
Fa0/5
                                         P2p
               Altn BLK 1000
Fa0/3
                                 128.3
```

```
SW1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
          Priority 24579
 Root ID
           Address
                     0001.960A.C35A
           Cost 19
3(FastEthernet0/3)
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
           Address
                     0001.6315.A99E
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20
Interface
                               Prio.Nbr Type
              Role Sts Cost
._____ ___ ___ ___ ___ ____ ____
Fa0/2
             Altn BLK 1000 128.2
                                      P2p
                                      P2p
              Root FWD 19 128.3
Fa0/3
Fa0/7
              Desg FWD 19
                                128.7
                                        P2p
```

#### + Trên Sw2:

```
SW2#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
            Priority 24578
Address 00D0.FF91.4814
 Root ID
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                       24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
            Address
                        00D0.FF91.4814
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
                Role Sts Cost
                                   Prio.Nbr Type
Interface
Fa0/1
                Desg FWD 19
                                   128.1
                                            P2p
Fa0/3
                Desg FWD 19
                                   128.3
                                            P2p
SW2#
```

```
SW2#show spanning-tree vlan 3
VI-AN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
            Priority 24579
            Address
                        0001.960A.C35A
            Cost
                        19
            Port
                        3(FastEthernet0/3)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                       28675 (priority 28672 sys-id-ext 3)
            Address
                        00D0.FF91.4814
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface
                Role Sts Cost
                                  Prio.Nbr Type
Fa0/1
                Desg FWD 19
                                  128.1 P2p
                Root FWD 19
                                  128.3
Fa0/3
                                           P2p
```

#### + Trên Sw3:

```
SW3#show spanning-tree vlan 2
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Priority 24578
                       00D0.FF91.4814
            Address
            Cost
                       19
                        2(FastEthernet0/2)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
            Address
                      0001.960A.C35A
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface
               Role Sts Cost
                                  Prio.Nbr Type
Fa0/2
               Root FWD 19
                                  128.2
                                          P2p
                Desg FWD 19
Fa0/1
                                  128.1
                                           P2p
```



```
SW3#show spanning-tree vlan 3
VT-AN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
              Priority 24579
Address 0001.960A.C35A
  Root ID
               This bridge is the root
               Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
Address 0001.960A.C35A
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface
                    Role Sts Cost
                                          Prio.Nbr Type
Fa0/2
                   Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/1
                    Desg FWD 19
                                           128.1
                                                      P2p
```

## + Tiến hành thực hiện lệnh ping trên các PC:

#### Trên PC2:

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

#### Trên PC3:

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:


Request timed out.
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time<lms TTL=255
Ping statistics for 192.168.3.3:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```



## IV. Thực hành STP - Bài 2



## 1. Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.

#### + Trên R1:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config) #hostname R1
R1(config) #banner motd "Hello we are from Nhom01"
R1(config) #interface gi0/0/0
R1(config-if) #
R1(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if) #no shut
R1(config-if) #interface gi0/0/1
R1(config-if) #no shut
R1(config-if) #no shut
R1(config-if) #no shut
```

#### + Trên Sw1:

```
SW1#en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config) #hostname SW1
SW1(config) #banner motd "Hello we are from Nhom01"
SW1(config) #ex
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



#### + Trên Sw2:

```
SW2>en
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#hostname SW2
SW2(config)#banner motd "Hello we are from Nhom01"
SW2(config)#ex
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

#### + Trên Sw3:

```
SW3>en
SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#hostname SW3
SW3(config)#banner motd "Hello we are from Nhom01"
SW3(config)#ex
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

## 2. Trunk: Cấu hình kết nối trunk giữa các Switch sử dụng kiểu đóng gói dot1q.

#### + Trên Sw1:

```
SW1(config) #interface fa0/2
SW1(config-if) #switchport mode trunk
SW1(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if) #ex
SW1(config) #interface fa0/3
SW1(config-if) #switchport mode trunk
SW1(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if) #ex
```

#### + Trên Sw2:

```
SW2(config)#interface fa0/1
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)# interface fa0/2
SW2(config-if) #switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)#ex
SW2(config)# interface fa0/3
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)#ex
```

#### + Trên Sw3:

```
SW3(config) #interface fa0/1
SW3(config-if) #switchport mode trunk
SW3(config-if) # switchport trunk encapsulation dot1q

* Invalid input detected at '^' marker.

SW3(config-if) #no shutdown
SW3(config-if) #
SW3(config-if) #
SW3(config-if) #ex
```

```
SW3(config)#interface fa0/2
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

^
% Invalid input detected at '^' marker.
SW3(config-if)#no shut
SW3(config-if)#ex
```

- 3. STP: Cấu hình STP tương ứng với VLAN 1 sao cho Sw1 làm Primary Root Bridge, e0/3 trên Sw2 rơi vào trạng thái "BLK" (trạng thái bị khóa block), PC1 khi ping tới IP 192.168.1.1 sẽ đi qua hướng e0/1 của Sw2.
- Cấu hình STP cho VLAN 1 với SW1 làm Primary Root Bridge và e0/3 trên SW2 bị khóa:
- + Cấu hình SW1 làm Root Bridge cho VLAN 1:

```
SW1(config)#
SW1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
SW1(config)#
```



+ Cấu hình STP trên SW2 để khóa cổng e0/3:

Để cổng e0/3 của SW2 rơi vào trạng thái "block" (BLK), cấu hình spanning-tree trên SW1 là root đã làm SW2 nhận biết root, và bản thân STP sẽ tự động đưa e0/3 vào trạng thái block khi có vòng lặp.

## + Để kiểm tra thử, ta dùng lệnh trên Sw2:

```
SW2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
             Priority 24577
             Address
                          0000.0CE2.90C8
             Cost
                        19
                          1(FastEthernet0/1)
             Port
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 0060.4766.9241
                          32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20
Interface
                 Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
Fa0/3
                 Altn BLK 19
                                     128.3
                                               P2p
Fa0/2
                 Desg FWD 19
                                     128.2
                                               P2p
                 Root FWD 19
                                     128.1
                                               P2p
```

## + Tiến hành ping trên PC1:

```
PC1
                                                                                                                               Physical
            Config Desktop Programming
                                                  Attributes
 Command Prompt
                                                                                                                                        Χ
  Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
  C:\>ping 192.168.1.1
  Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
  Ping statistics for 192.168.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
       Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  C:\>
```

--- HẾT ---