

Versión: Marzo 2024 **Autor:** Pérez, Juan Pablo

Pasos que se suceden al llamar a una System Call

El siguiente cuadro ejemplifica, los pasos que se suceden desde el momento en que un proceso de usuario realiza un llamado a una System Call. Los pasos son generales y pueden variar en las implementaciones de cada Sistemas Operativos y la arquitectura de HW para la que se implementa el SO.

Referencias:

- *User o Kernel Mode:* Modo de ejecución en el que se encuentra la CPU
- *Hard o Soft:* Si el que realiza la operación es el Hardware o el Software
- *Stack Utilizado:* Indica si el stack que se esta utilizando es el de Usuario o de Kernel

User o Kernel Mode	Hard o Soft	Stack Utilizado	Descripción
U	S	U	1. El proceso de Usuario llama a una Syscall por medio de la GlibC
U	S	U	2. La GlibC pone los parámetros para la syscall en el Stack (o registros según corresponda) y fuerza a que ocurra una interrupción (excepción)
U	Н	U	3. Cambia a Kernel Mode
K	Н	U	4. Coloca el PC y PSW en el stack (puede que se coloquen mas registros, dependiente de la arquitectura)
K	Н	Ū	5. Se coloca en el PC la dirección de la rutina de atención de interrupción que se extrae de la IDT y se continua la ejecución
K	S	U	6. Se sacan los parámetros a la syscall del stack (o registros según corresponda)
K	S	U	7. De ser necesario se pueden guardar otros mas registros del proceso actual en el Stack o en la PCB, depende de la implementación del SO
K	S	U	8. Se cambia a kernel stack, guardando la dirección (tope) del stack en User Mode en la PCB
K	S	K	9. Se colocan los parámetros para la syscall en el Stack (o registros según se utilice)
K	S	K	10. Se ejecuta el código correspondiente la Syscall
K	S	K	11. Si la Syscall bloquea el Proceso
			 11.1. De ser necesario se guarda mas información sobre el proceso bloqueado (registros, estados, etc.) 11.2. Se ejecuta el Short Term Scheduller para
			seleccionar un nuevo proceso



			11.3. Se realiza el context switch
			11.3.1. Se cargan los registros del nuevo proceso
			11.3.2. Se acomoda la dirección del Stack, dejando
			apuntando a la dirección que el HW dejo
			previo a que el proceso seleccionado sea
			suspendido.
			11.3.3. Se acomodan los datos necesarios en la
			PCB o estructuras utilizadas
K	S	U	12. Se cambia a User Mode
U	S	U	13. Se ejecuta RET
U	Н	U	14. Se sacan de la pila el PSW y PC
U	S	U	15. Continua la ejecución del proceso actual

Mas Información:

+ información sobre HW:

http://en.wikipedia.org/wiki/X86 assembly language#Registers

- + información sobre interrupciones: http://en.wikipedia.org/wiki/INT %28x86_instruction%29
- + información sobre interrupciones: http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
- + información sobre SysCalls: http://en.wikipedia.org/wiki/System_call
- + información syscalls en linux;

http://www.tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/syscall/syscall86.html

- + información sobre context switch: http://wiki.osdev.org/Context_Switching
- + información sobre context switch: http://en.wikipedia.org/wiki/Context_switch
- + información sobre stack: http://wiki.osdev.org/Stack
- + información syscall en Windows:

 $\frac{http://blogs.technet.com/b/ganand/archive/2007/12/23/how-do-transition-from-user-mode-to-kernel-mode-takes-place.aspx}{}$