Introducción a los Sistemas Operativos / Conceptos de Sistemas Operativos

Administración de Memoria - II











#### I.S.O.

- ✓Versión: Septiembre 2024
- ☑ Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Memoria Virtual, Tablas de Páginas

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.





#### Hasta ahora

Con paginación vimos que el espacio de direcciones de un proceso no necesariamente debe estar "contiguo" en la memoria para poder ejecutarse

✓ El hardware traduce direcciones lógicas a

Marco

direcciones físicas utilizando

las tablas de páginas que el SO administra

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3

Memoria Lógica (Espacio de Direcciones)





Tabla de **Paginas** 



Memoria Física (RAM)









### Motivación para Memoria Virtual

- ✓ Podemos pensar también que, no todo el espacio de direcciones del proceso se necesitó en todo momento:
  - ✓ Rutinas o Librerías que se ejecutan una única vez (o nunca)
  - ✓ Partes del programa que no vuelven a ejecutarse
  - ✓ Regiones de memoria alocadas dinámicamente y luego liberadas
  - ✓ Etc.
- ✓ No hay necesidad que la totalidad la imagen del proceso sea cargada en memoria









# Como se puede trabajar...

- ☑ El SO puede traer a memoria las "piezas" de un proceso a medida que éste las necesita.
- Definiremos como "Conjunto Residente" a la porción del espacio de direcciones del proceso que se encuentra en memoria.
  - ✓ Alguna bibliografía lo llama "Working Set"
- ☑Con el apoyo del HW:
  - ✓ Se detecta cuando se necesita una porción del proceso que no está en su Conjunto Residente
  - ✓ Se debe cargar en memoria dicha porción para continuar con la ejecución.









# Ventajas

- ☑ Más procesos pueden ser mantenidos en memoria.
  - ✓ Sólo son cargadas algunas secciones de cada proceso.
  - ✓ Con más procesos en memoria principal es más probable que existan más procesos Ready
- ☑Un proceso puede ser más grande que la memoria Principal
  - ✓ El usuario no se debe preocupar por el tamaño de sus programas
  - 🗹 La limitación la impone el HW y el bus de direcciones.











#### ¿Que se necesita para Memoria Virtual?

- ☑El hardware debe soportar paginación por demanda (y/o segmentación por demanda)
- ☑Un dispositivo de memoria secundaria (disco) que dé el apoyo para almacenar las secciones del proceso que no están en Memoria Principal (área de intercambio)
- ☑El SO debe ser capaz de manejar el movimiento de las páginas (o segmentos) entre la memoria principal y la secundaria.












# Memoria Virtual con Paginación

- ☑Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ☑Cada entrada en la tabla referencia al frame o marco en el que se encuentra la página en la memoria principal
- ☑ Cada entrada en la tabla de páginas tiene bits de control (entre otros):
  - ✓ **Bit V**: Indica si la página está en memoria (lo activa/desactiva el SO, lo consulta el HW)
  - ✓ Bit M: Indica si la página fue modificada. Si se modificó, en algún momento, se deben reflejar los cambios en Memoria Secundaria (lo activa el HW, lo consulta y desactiva el SO)





# Memoria Virtual con Paginación














#### Entrada en la Tabla de páginas de x86 (32 hits)

- ☑ El HW define el formato de la tabla de páginas y el SO se adapta a él
- ☑ Una entrada válida tiene:
  - ✓ Bit V = 1
  - ✓ Page Frame Number (PFN) Marco de memoria asociado













# Fallo de páginas (Page Fault)

- ☑Ocurre cuando el proceso intenta usar una dirección que está en una página que no se encuentra en la memoria principal. Bit V=0 (también marcado con i = inválido)
  - ✓ La página no se encuentra en su conjunto residente
- ☑El HW detecta la situación y genera un trap al S.O.
- ☑El S.O. Podrá colocar al proceso en estado de "Blocked" (espera) mientras gestiona que la página que se necesite se cargue.











- ☑El S.O. busca un "Frame o Marco Libre" en la memoria y genera una operación de E/S al disco para copiar en dicho Frame la página del proceso que se necesita utilizar.
- ☑El SO puede asignarle la CPU a otro proceso mientras se completa la E/S
  - ✓ La E/S se realizará y avisará mediante interrupción su finalización.











- ☑ Cuando la operación de E/S finaliza, se notifica al SO y este:
  - ✓ Actualiza la tabla de páginas del proceso
    - Coloca el Bit V en 1 en la página en cuestión
    - Coloca la dirección base del Frame donde se colocó la página
  - ✓ El proceso que generó el Fallo de Página vuelve a estado de Ready (listo)
  - ✓ Cuando el proceso se ejecute, se volverá a ejecutar la instrucción que antes generó el fallo de página






















- ☑ La técnica de paginación intenta alocar la mayor cantidad de páginas necesarias posibles
- Cada vez que hay que alocar una página en un marco, se produce un fallo de página
- ☑¿Qué sucede si es necesario alocar una página y ya no hay marcos disponibles?
- ☑Se debe seleccionar una página víctima, para lo cual existen diversos algoritmos (FIFO, Óptimo, LRU, etc.)
- ☑¿Cuál es el mejor algoritmo?:
- ☑El que seleccione como página víctima aquella que no vaya a ser referenciada en un futuro próximo











# Fallo de páginas Ejemplo

- ☑El algoritmo FIFO (Fist In First Out) trata a los frames en uso como una cola circular
- ☑Simple de implementar
- La página más antigua en la memoria es reemplazada
- ☑La página puede ser necesitada pronto

Marco/Página	1	2	1	3	4	1	4	3	5
F1	1	1	1	1	4	4	4	4	4
F2		2	2	2	2	1	1	1	1
F3				3	3	3	3	3	5
PF?	Х	Х		Χ	Χ	Χ			Χ











# Performance

- ☑ Si los page faults son excesivos, la performance del sistema decae
- - ✓ Si p = 0 no hay page faults
  - ✓ Si p = 1, cada a memoria genera un page fault
- ☑ Effective Access Time (EAT)

Podría ocurrir que no haya marcos disponibles, con lo cual habrá que descargar uno para lograr espacio para la nueva página entrante









# Tabla de Páginas

- Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ☑El tamaño de la tabla de páginas depende del espacio de direcciones del proceso.
- ☑Puede alcanzar un tamaño considerable

# Tabla de páginas (cont.)

- - ✓ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
  - ✓ Tabla de 2 niveles (o más, multinivel)
  - ✓ Tabla invertida: Hashing
- ✓ La forma de organizarla depende del HW subyacente









#### Tabla de 1 nivel - 32 bits

☑Direcciones de 32bits

20 bits

12 bits

Numero de página

Desplazamiento

#### **Ejemplo**

- ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2<sup>20</sup> (1.048.576)
- ✓ El tamaño de cada página es de 4KB (212)
- ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
  - ✓ Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2<sup>10</sup>
- ✓ Tamaño de tabla de páginas
  - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = 2<sup>20</sup>/2<sup>10</sup> = 2<sup>10</sup>
  - Tamaño tabla de páginas del proceso:
     2<sup>10</sup> \* 4bytes = 4MB por proceso









#### Tabla de 1 nivel - 64 bits

☑Direcciones de 64bits

52 bits

12 bits

Numero de página

Desplazamiento

#### Ejemplo

- ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2<sup>52</sup>
- ✓ El tamaño de cada página es de 4KB
- ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
  - Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2<sup>10</sup>
- ✓ Tamaño de tabla de páginas
  - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = 2<sup>52</sup>/2<sup>10</sup> = 2<sup>42</sup>
  - Tamaño tabla de páginas del proceso = 2<sup>42</sup> \* 4bytes = 2<sup>54</sup> Más de 16.000GB por proceso!!!










#### Tabla de páginas - Tabla de 2 niveles


- ☑El propósito de la tabla de páginas multinivel es dividir la tabla de páginas lineal en múltiples tablas de páginas
- ☑Cada tabla de páginas suele tener el mismo tamaño pero se busca que tengan un menor número de páginas por tabla
- La idea general es que cada tabla sea más pequeña
- ☑Se busca que la tabla de páginas no ocupe demasida memoria RAM
- Además solo se carga una parcialidad de la tabla de páginas (solo lo que se necesite resolver)
- Existe un esquema de direccionamientos indirectos



#### Ejemplo: mapeo en memoria de tabla de páginas de 2 niveles



#### Tabla de Páginas - Tabla de 2 niveles














#### Intel 30386














# Tablas de Páginas - x64

- ☑Se usan 47 bits para direccionar
- ☑Usa tabla de páginas de 4 niveles











- ☑Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
  - ✓ Las tablas de páginas ocuparían muchos niveles y la traducción sería costosa
  - ✓ Por esta razón se adopta esta técnica
- Por ejemplo, si el espacio de direcciones es de 2<sup>64</sup> bytes, con páginas de 4 KB, necesitamos una tabla de páginas con 2<sup>52</sup> entradas
- ☑Si cada entrada es de 8 bytes, la tabla es de más de 30 millones de Gigabyes (30 PB)



- ☑ Hay una entrada por cada marco de página en la memoria real.
  Es la visión inversa a la que veníamos viendo
- ☑ Hay una sola tabla para todo el sistema
- ☑ El espacio de direcciones de la tabla se refiera al espacio físico de la RAM, en vez del espacio de direcciones virtuales de un proceso
- ☑ Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- ☑ El número de página es transformado en un valor de HASH
- ☑ El HASH se usa como índice de la tabla invertida para encontrar el marco asociado
- ☑ Se define un mecanismo de encadenamiento para solucinar colisiones (cuando el hash da igual para 2 direcciones virtuales)



# ☑Sólo se mantienen los PTEs de páginas presentes en memoria física


- ✓ La tabla invertida es organizada como tabla hash en memoria principal
  - Se busca indexadamente por número de página virtual
  - Si está presente en tabla, se extrae el marco de página y sus protecciones
  - Si no está presente en tabla, corresponde a un fallo de página











https://www.youtube.com/watch?v=2zEGiZga04g











## Tamaño de la Pagina

#### ✓ Pequeño

- ✓ Menor Fragmentación Interna.
- ✓ Más paginas requeridas por proceso 
  ☐ Tablas de páginas más grandes.
- ✓ Más paginas pueden residir en memoria

#### **Grande**

- ✓ Mayor Fragmentación interna
- ✓ La memoria secundaria está diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente 
  ☐ Mas rápido mover páginas hacia la memoria principal.







## Tamaño de la Pagina (cont.)

- ☑Relación con la E/S
  - ✓ Vel. De transferencia: 2 Mb/s
  - ✓ Latencia: 8 ms
  - ✓ Búsqueda: 20 ms
- ☑Pagina de 512 bytes
  - -1 pagina → total: 28,2 ms
  - -Solo 0,2 ms de transferencia (1%)
  - -2 paginas  $\rightarrow$  56,4 ms
- ☑Pagina de 1024 bytes
  - -total: 28,4 ms
  - Solo 0,4 ms de transferencia











# Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

Computer	Page Size
Atlas	512 48-bit words
Honeywell-Multics	1024 36-bit word
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes
VAX family	512 bytes
IBM AS/400	512 bytes
DEC Alpha	8 Kbytes
MIPS	4 kbyes to 16 Mbytes
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes
PowerPc	4 Kbytes
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes











# Translation Lookaside Buffer

- ☑Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
  - ✓ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de paginas
  - ✓ Uno para obtener los datos
- ✓ Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
  - **✓**TLB











- ☑El buffer de traducción adelantada contiene las entradas de la tabla de páginas que fueron usadas más recientemente.
- ☑ Dada una dirección virtual, el procesador examina la TLB
- Si la entrada de la tabla de páginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y armada la dirección física











- ☑Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de páginas del proceso.
- ☑Se controla si la página está en la memoria
  ✓ Si no está, se genera un Page Fault
- ☑La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada
- ☑El cambio de contexto genera la invalidación de las entradas de la TLB ☐ Analizar. ¿Qué ocurre si el Quantum en Round Robin es chico?¿y al contrario?





















# Políticas en el manejo de MV

#### Table 8.4 Operating System Policies for Virtual Memory

#### **Fetch Policy**

Demand paging Prepaging

Cuando una página debe ser llevada a la memoria

#### **Placement Policy**

Donde ubicarla (best-fit, first-fit, etc...)

#### Replacement Policy

Basic Algorithms

Optimal

Elección de víctima

Least recently used (LRU)

First-in-first-out (FIFO)

Clock

Page Buffering

#### Resident Set Management

Resident set size

Fixed

Variable

Cuántas páginas se traen a memoria

Replacement Scope

Global

Local

#### **Cleaning Policy**

Demand Precleaning

Cuando una página modificada debe llevarse a disco

**Load Control** 

# de procesos en memoria

Degree of multiprogramming











### Asignación de Marcos

- ☑¿Cuántas páginas de un proceso se pueden encontrar en memoria?
  - ✓ Tamaño del Conjunto Residente
- ☑ Asignación Dinámica
  - ✓ El número de marcos para cada proceso varía
- ✓ Asignación Fija
  - ✓ Número fijo de marcos para cada proceso









#### Asignación de Marcos - Asignación Fija

- ✓ Asignación equitativa Ejemplo: si tengo 100 frames y 5 procesos, 20 frames para cada proceso
- ☑ Asignación Proporcional: Se asigna acorde al tamaño del proceso.

$$s_i$$
 = size of process  $p_i$   
 $S = \sum_{i=1}^{n} s_i$   
 $m$  = total number of frames  
 $a_i$  = allocation for  $p_i = \frac{s_i}{S} \times m$ 

m=64  

$$s_i = 10$$
  
 $s_2 = 127$   
 $a_1 = \frac{10}{137} \times 64 \approx 5$   
 $a_2 = \frac{127}{137} \times 64 \approx 59$ 











## Reemplazo de páginas

- ☑Qué sucede si ocurre un fallo de página y todos los marcos están ocupados ☐ "Se debe seleccionar una página víctima"
- ☑¿Cuál sería Reemplazo Optimo?
  - ✓ Que la página a ser removida no sea referenciada en un futuro próximo
- ✓ La mayoría de los reemplazos predicen el comportamiento futuro mirando el comportamiento pasado.











### Alcance del Reemplazo

#### Reemplazo Global

- ✓ El fallo de página de un proceso puede reemplazar la página de cualquier proceso.
- ✓ El SO no controla la tasa de page-faults de cada proceso
- ✓ Puede tomar frames de otro proceso aumentando la cantidad de frames asignados a él.
- ✓ Un proceso de alta prioridad podría tomar los frames de un proceso de menor prioridad.









### Alcance del Reemplazo (cont.)

#### Reemplazo Local

- ✓ El fallo de página de un proceso solo puede reemplazar sus propias páginas De su Conjunto Residente
- ✓ No cambia la cantidad de frames asignados
- ✓ El SO puede determinar cuál es la tasa de pagefaults de cada proceso
- ✓ Un proceso puede tener frames asignados que no usa, y no pueden ser usados por otros procesos.











## Asignación y Alcance

 Table 8.5
 Resident Set Management

W30 1	. A 101	
HIVE		location
LIACU		ivvauvii

#### Variable Allocation

Local Replacement	Global Replacement		
<ul> <li>Number of frames allocated to a process is fixed.</li> <li>Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.</li> </ul>	Not possible.		
<ul> <li>The number of frames allocated to a process may be changed from time to time to maintain the working set of the process.</li> <li>Page to be replaced is chosen from among the frames allocated to that process.</li> </ul>	<ul> <li>Page to be replaced is chosen from all available frames in main memory; this causes the size of the resident set of processes to vary.</li> </ul>		







### Algoritmos de Reemplazo

- **☑OPTIMO**: Es solo teórico
- **☑ FIFO**: Es el más sencillo
- LRU (Least Recently Used): Requiere soporte del hardware para mantener timestamps de acceso a las páginas. Favorece a las páginas más recientemente accedidas
- **2da. Chance**: Un avance del FIFO tradicional que beneficia a las páginas más referenciadas
- **☑NRU (Non Recently Used)**:
  - ✓ Utiliza bits R y M
  - ✓ Favorece a las páginas que fueron usadas recientemente.

