# 中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

(2016 学年第二学期)

课程名称:操作系统实验 任课教师:凌应标

年级	15 级	专业(方向)	软件工程(移动信息工程)	
学号	15352429		张梓坤	
	15352447	姓名	钟镇威	
	15352454		朱睿	
电话	15989046646	Email	1243031595@qq.com	
开始日期	2017.6.1	完成日期	2017.6.18	

## 【实验题目】

1. 五状态进程模型

# 【实验目的】

- 一、 学习认识五状态进程模型
- 二、 学习并实现进程的创建,退出操作
- 三、理解进程交替执行原理,实现父子进程的通

信

## 【实验要求】

- 1. 创建 PCB 结构,并创建 8 个空的 PCB 块
- 2. 实现控制的基本原语 do\_fork()、 do\_wait()、do\_exit()、 blocked()和 wakeup()。

- 3. 内核实现三系统调用 fork()、 wait()和 exit() ,并在 c 库中封装相关的系统调用.
- 4. 编写一个 c 语言程序,实现多进程合作的应用程序。
- 5. 多进程合作程序为:由父进程生成一个字符串,交给子进程统计其中字母的个数,然后在父进程中输出这一统计结果

## 【实验软件】

- 一、实验软件工具
  - 1. Notepad++:用于编写汇编代码生成.asm 文件。
  - 2. Nasm: 用于编辑.asm 文件, 生成.bin 文件。
  - 3. WinImage: 用于创建虚拟软盘。
  - 4. WinHex: 用于编辑软盘的引导扇区数据。
- 5. VMware Workstayion Player: 用于创建虚拟机,模拟裸机环境。
  - 6. TCC:将 c 程序转化成 OBJ 目标文件
  - 7. TASM:将汇编程序转化成 OBJ 目标文件
- 8. TLINK:链接器,将汇编与c生成的目标文件进行链接,生成可以运行的.COM文件。
  - 9. DOSBOX: 用于运行 TCC, TASM 与 TLINK
- 二、实验硬件及虚拟机配置

硬件:操作系统为 win10 的笔记本电脑

虚拟机设置: 无操作系统, 1G 硬盘, 4MB 内存,

## 启动时连接软盘

三、程序功能描述与使用

(将"BIN与com文件"文件夹中的myloader.bin当作软盘加载进虚拟机里面即可运行我们的实验。) 内核界面

```
Welcome to use system of OUR GROUP
you can input some legal instructions
We only have one function in this lab
you can input dad-son to begin the conversation'
Please input>_
```

此次实验只有一个功能,就是实现多进程合作,其中首先由父进程创建一个子进程,然后用时钟中断让父子进程不断轮转,父进程进行 do\_wait(),阻塞自己,子进程在数完一个字符串长度之后,执行 do\_exit()操作,把自己结束掉,然后唤醒父进程,并把自己的遗言(即数的字符串长度)告诉父进程,然后父进程唤醒后,把子进程的遗言即字符串长度显示出来。输入 dad-son 执行结果:

# 可以结合具体的实现函数来看:

```
77 char s1[80]="error in fork\n";
78
79
   char s2[80]="Fathers: Hey, I am farther!\n";
   char s6[100]="Fathers: I will go to sleep until my son dead and tell me how long is the letter!\n";
   char s7[80]="Fathers: Oh, hello, I am father, i am wake up! \n";
    char s8[80]="Fathers: And my son tell me that the letter's length is : ";
83
84
85
    char s3[80]="Son: Hello, I am children!\n";
    char s4[80]="Son: My mission is to count the length of the letter!\n";
87
    char s5[80]="Son: And tell the result to my father and wake up my father when I am died!\n";
88
    89
```

```
182
      father and children()
183
          /*设置局部变量PID, 用于区分父子进程*/
184
185
          /*初始化所有PCB表的状态*/
186
187
          initstatus();
          /*开启时钟中断*/
188
189
          set clock interrupt();
          /*fork操作*/
190
191
          pid=forking();/*save do fork restart*/
192
193
          if (pid==-1) printstring(s1);/*GUI*/
          if (pid){ /*父进程*/
194
195
               printstring(s2);
196
               printstring (hang);
197
               printstring(s6);
198
               printstring (hang);
199
200
               /*wait操作*/
201
               waiting();
                             /* save do wait restart*/
203
               printstring(s7);
204
               printstring(hang);
205
               printstring(s8);
206
                exchange (LetterNr);
207
               printstring(str1);
208
                printstring("\n");
209
               printstring(hang);
210
                re clock interrupt();
211
212
          else{ /*子进程*/
213
             printstring(s3);
214
             printstring(hang);
215
             printstring(s4);
216
             printstring(hang);
217
             printstring(s5);
218
             printstring(hang);
219
             count();
220
             /*exit操作*/
221
             exiting();/*save do exit restart*/
222
223
```

8、老师您可以看对应的输出的字符串,查看 程序是否正确运行,运行程序图如上。

- 1、首先,创建局部变量 pid,用于区 分父子进程
- 2、初始化所有 PCB 表的状态,以及 开启时钟中断,不断的让状态为 ready 的进程不断轮转
- 3、Fork 操作,创建子进程,此时就有两个进程为 ready 状态,那么时钟中断就不断在这两个进程之间轮转,在 fork 包括了 save,do\_fork,restart 三步操作,在 restart 之后,此时 pid 的赋值为AX 寄存器的值,pid 为局部变量,所以父子进程的 pid 更新为不同的值。
- 4、当父进程接管时,先显示语句 "Fathers: Hey, I am farther!\n"跟 "Fathers: I will go to sleep until my son dead and tell me how long is the letter!\n"两句话以后,执行 wait 操作,阻塞了自己,那么时 钟中断就不会再轮转到父进程 了。这时 wait 操作后面的语句在 他状态没变成 ready 之前是不会 继续执行下去的。
- 5、当子进程执行的时候,先输出 "Son: Hello, I am children!\n";和 "Son: My mission is to count the length of the letter!\n"和"Son: And tell the result to my father and wake up my father when I am died!\n"三句话,然后去数字符串长度,再执行 exit 操作,结束自己唤醒父进程
- 6、刚刚父进程阻塞在 wait 操作以后,但是子进程一执行 exit 操作以后,就唤醒了父进程,这时父进程就会输出 wait 后面的语句,"Fathers: Oh, hello, I am father, i am wake up! \n"跟"Fathers: And my son tell me that the letter's length is:"两句话并显示出字符串长度,然后关闭时钟中断结束程序。
- 7、整个程序体现了父子进程合作。

## 【实验过程】

## 一、 各个程序与各个模块的代码解释与介绍:

```
18 ptypedef struct RegisterImage{
19
        int SS;
                  /*0*/
20
        int GS;
                  /*2*/
21
                 /*4*/
        int FS;
        int ES;
                 /*6*/
23
        int DS; /*8*/
24
        int DI;
                 /*10*/
25
                 /*12*/
        int SI;
26
        int BP;
                 /*14*/
27
        int SP;
                 /*16*/
28
        int BX;
                 /*18*/
29
        int DX;
                  /*20*/
                  /*22*/
        int CX;
                 /*24*/
31
        int AX;
32
        int IP;
                 /*26*/
33
                 /*28*/
        int CS;
        int FLAGS; /*30*/
34
35
   L}RegisterImage;
36
37 ptypedef struct PCB{
        RegisterImage regImg;
        int Process_Status; /*状态*/
39
40
        int PCBID;
                            /*PCB编号*/
                            /*父亲PCB编号
41
        int F PCBID;
   PCB;
42
```

首先要创建进程表控制块,即 PCB,创建该模块可以理解为将一个 CPU 模拟为多个逻辑独立的 CPU,每个进程具有一个独立的逻辑 CPU。

PCB 其中一部分是逻辑 CPU 模拟。

而逻辑 CPU 模拟要包含 8086CPU 的所有寄存器,根据我们已经写出来的程序,包含 16 个 8086CPU 的寄存器,分别是:

SS/GS/FS/ES/ES/DS/DS/SI/BP/SP/BX/DX/CX/AX/IP/CS /FLAGS

下面就是与上次实验不同的地方,增加了进程状态标识: Process\_Status; 当前的 PCB 表编号 PCBID,以及父亲 PCB 编号 F\_PCBID

## 下面是本次实验的主要工作函数:

首先是 do\_fork 函数:

```
/*执行fork操作*/
    pint do fork() {
 69
         PCB *p;
                          /*从第0个PCB表开始*/
         p=&pcb list[0];
         while(p<=&pcb list[7]&&p->Process Status!=EXIT) p=p+1;
 71
 72
         /*寻找空的PCB表*/
 73
         if(p>&pcb list[7]){
 74
             pcb list[CurrentPCBno].regImg.AX=-1;
 75
         /*如果没有找到空的PCB块就退出,把当前进程的AX寄存器赋值为-1*/
 76
 77
         /*如果找到,开始把父进程的PCB复制到子进程的PCB模块*/
 78
         p->regImg.GS = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.GS;
 79
         p->regImg.ES = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.ES;
         p->regImg.DS = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.DS;
         p->regImg.CS = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.CS;
 81
         p->regImg.FS = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.FS;
 82
 83
         p->regImg.IP = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.IP;
 84
         p->regImg.AX = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.AX;
 85
         p->regImg.BX = pcb list[CurrentPCBno].regImg.BX;
         p->regImg.CX = pcb list[CurrentPCBno].regImg.CX;
 86
         p->regImg.DX = pcb list[CurrentPCBno].regImg.DX;
 87
 88
         p->regImg.DI = pcb list[CurrentPCBno].regImg.DI;
 89
         p->regImg.SI = pcb list[CurrentPCBno].regImg.SI;
 90
         p->regImg.BP = pcb list[CurrentPCBno].regImg.BP;
         p->regImg.FLAGS = pcb_list[CurrentPCBno].regImg.FLAGS;
 91
 94
         /*为子进程的PCBID赋值,直接赋值为该PCB的下标编号*/
 95
         p->PCBID=p-&pcb list[0];
 96
         /*把父进程栈的全部内容复制到子进程的栈段内*/
 97
98
         CopyStack (p->PCBID);
99
100
         /*子进程的ss寄存器与父进程相同*/
101
         p->regImg.SS =pcb list[CurrentPCBno].regImg.SS;
   p->regImg.SP =pcb_list[CurrentPCBno].regImg.SP+2000*p->PCBID;
p/*子进程的SP寄存器与父进程当前的SP的值上加上我设置的大小1000的偏移乘上当前PCB编号/
102
103
        /*但是由于int是两个字节的,所以加上1000*2乘上PCB编号相同*/
104
105
106
        p->F PCBID=CurrentPCBno;
         /*子进程的父PCB编号设置*/
107
108
109
         p->regImg.AX=0;
        /*子进程的寄存器AX设置为0*/
110
111
        p->Process Status=READY;
         /*子进程的状态设置为就绪*/
112
113
         pcb list[CurrentPCBno].regImg.AX=p->PCBID;
114
         /*父进程的AX寄存器设置为子进程的PCB编号*/
115
```

#### Do fork 函数我理解为实现三部分功能:

- 1、寻找空的 PCB 块
- 2、 把父进程所有寄存器的内容复制到新的 PCB 块之中(SS 寄存器与 SP 寄存器另外赋值)
- 3、为子进程分配新的栈段,并把父进程栈段内的所有内容复制到子进程栈段内,新栈段的分配无非是更改子进程 SS 寄存器跟 SP 寄存器,这一段的实验我觉得是本次实验的重点跟难点,我将在后面具体说明
- 4、把子进程的 AX 寄存器送 0,F\_PCBID 设置为它父亲的 PCBID,并把自己成的状态设置为就绪状态,父进程的 AX 寄存器设置为子进程的 PCBID。

#### 下面具体说明一下我的栈段分配与实现

```
int Stack [9][1000];
   int* StackForOs=&Stack[1][0];
10
11  void CopyStack(int NewPCBno) {
         for(i=0;i<1000;i++){
13
             Stack[NewPCBno][i]=Stack[CurrentPCBno][i];
14
15
34 start:
35
        mov ax,
36
        mov ds,
                 ax
37
        mov
            es,
                  ax
38
        mov
            ss, ax
39
        mov sp, word ptr _StackForOs
40
41
       call int21h;
42
       call near ptr _cmain
43
       jmp $
44
```

- 1、我创建了一个二维数组,当作本次实验的所有进程的栈段使用,每个进程块我给了 1000 个位置给它们使用,比如 PCB[0]使用 Stack[0][0]---Stack[0][999]作为栈段,PCB[1]使用 Stack[1][0]---Stack[1][999],作为栈段,以此类推。
- 2、其中的 StackForOs 是第一个栈段的开始位置,我把他给了刚开始运行的内核,可以看到上面的第二张图
- 3、栈段内的内容的复制简单粗暴,直接用一个循环直接复制,根据传入的 PCB 编号,把当前栈段的内容直接给复制过去。
- 4、新栈段的分配无非是设置新进程的 SS 跟 SP 寄存器,在本次实验中,我所有的进程都是用的同一个 SS,内核段地址,不同的是 SP,查看第一张图 SS 跟 SP 的寄存器的赋值可以看到,SS 保持相同不变,新进程的 SP 在父进程 SP 的基础之上,加上了[偏移量(1000\*2)\*新进程 PCB 编号],为什么我原本栈的大小分配的是 1000,还要乘上个 2,因为 int 是两个字节大小的,这真是一个大坑,多亏问了别人才知道。
- 5、这一段的实现虽然做出来之后,感觉也没什么难的但是刚开始做的时候,真的是错漏百出。花了很多的时间来填这个坑。

Do fork 操作实现大致如上,我是严格按照 PPT 上的思路打的。

## 下面是 do wait 函数:

做的操作十分简单,就是把当前进程阻塞,然后把轮转到其他状态为就绪的进程。

## do exit 函数:

```
125 □void do exit(){
        pcb list[CurrentPCBno].Process Status=EXIT;
126
127
         /*把当前进程状态设置为结束退出*/
128
        pcb list[pcb list[CurrentPCBno].F PCBID].Process Status=READY;
         /*把当前进程的父进程的状态设置为就绪*/
129
         pcb_list[pcb_list[CurrentPCBno].F_PCBID].regImg.AX=0;
/*把当前进程的父进程的AX寄存器设置为0*/
130
131
132
         schedule();
         /*时间片轮转*/
133
134
```

#### Exit 函数,完成的操作有:

- 1、把当前进程结束,状态变为退出
- 2、把当前进程的父进程状态变为就绪
- 3、把父进程的 AX 寄存器送 0
- 4、时间片轮转,轮转到状态为 ready 的程序。

下面是这三个本次实验主题函数的封装:

```
234;跳转分支表
    syscall vector dw syscall0,syscall1,syscall2
235
    ;系统调用入口,根据ah来判断具体功能
236
    ;因为此处用到al,bx,所以al,bx不能作为系统调用的参数
237
238 mysyscall proc
239
       cli
240
       mov al, ah
241
       xor ah, ah
242
       shl ax,1; ax=ax*2
243
       mov bx, offset syscall vector
                 ;中断向量加上偏移量,即可得到不同功能号的程序
244
       add bx,ax
245
       mov ax,cs
246
       mov es,ax
247
       mov ds, ax
248
       jmp word ptr [bx]
249 mysyscall endp
```

```
;系统调用0, ah=0
252
253
    syscall0 proc
254
       call save
255
       call near ptr _do_fork
       jmp _ restart
256
257 syscall0 endp
258
259
260
    ;系统调用1, ah=1
261
    syscall1 proc
262
263
       call save
264
       call near ptr do wait
265
       jmp restart
266 syscall1 endp
267
    ;系统调用1, ah=2
268
269
    syscall2 proc
270
271
       call save
272
       call near ptr _do_exit
```

- 1、我把 fork, wait, exit 三个函数分别封装到了 21 号中断的 0, 1, 2 三个功能号上
- 2、Sysyca110:fork 部分的封装, 包括了 save,do fork,restart 三个函数,是 21H 中断的 0 号功能
- 3、Sysyca111:wait 部分的封装,包括了 save, do wait,restart 三个函数,是 21H 中断的 1 号功
- 4、Sysca112: exit 部分的封装, 也包括了 save,do exit,restart 三个函数,是 21H 中断的 2 号功能,其实这部分的 save 函数可有可无,因 为会结束掉当前进程,所以并不需要 save 过程。

```
196 public forking
197 _forking proc
198
        mov ah, 0
199
        int 21h
200
        ret
201 _forking endp
202
203 public waiting
204 _waiting proc
205
        mov ah,1
        int 21h
206
207
        ret
208 _waiting endp
209
210 public exiting
211 exiting proc
212
        mov ah,2
213
        int 21h
214
        ret
215 exiting endp
```

上面中断的封装已经完成,下面把调用这些中断的语句写成 public 函数,在 C部分调用即可。

## 时间片轮转函数:

```
137 Evoid schedule() {
        /*防止下一次进入循环直接退出*/
138
139
         if(CurrentPCBno==7) CurrentPCBno=-1;
         /*每次从当前进程的下一个编号开始轮转*/
140
141
         for (i=CurrentPCBno+1;i<8;i++) {</pre>
142
             if(pcb list[i].Process Status==READY) {
143
                 CurrentPCBno=i;
144
                break;
145
             }
146
             if(i==7) i=-1;
147
         }
    L }
148
149
```

这个函数就是轮转状态为就绪的进程,每次从当前进程的下一个编号 开始搜索状态为就绪的进程,确保遍历全部 PCB 表。

下面是时钟中断相关的内容,上次实验已经体现,包括时钟中断

# 中断服务函数的修改,以及 save, restart 函数的实现,我直接把上次实验报告的内容嫁接过来。

```
1035 SetTimer:
1036
      push ax
        mov a1,34h ; 设控制字值
1037
1038
                   ; 写控制字到控制字寄存器
        out 43h,al
        mov ax,29830;每秒 20 次中断 (50ms 一次)
1039
       out 40h, al ; 写计数器 0 的低字节
1040
       mov al, ah
1041
                    ; AL=AH
        out 40h, al ; 写计数器 0 的高字节
1042
1043
       pop ax
1044
        ret
1045
1046
1047
1048 ;设置时钟中断 08h
1049 public _set_clock interrupt
1050 _set_clock_interrupt proc
1051
         cli
1052
        push es
1053
        push ax
1054
1055
        call SetTimer
1056
1057
       xor ax, ax
1058
       mov es,ax
1059
        ; save the vector
1060
        mov ax, word ptr es: [20h]
1061
        mov word ptr [clock vector], ax
1062
        mov ax, word ptr es: [22h]
1063
        mov word ptr [clock vector+2], ax
1064
        ;fill the vector
     mov word ptr es:[20h],offset Timer
1065
1066
        mov ax, cs
1067
        mov word ptr es: [22h],ax
1068
        pop ax
1069
        pop es
1070
         sti
1071
         ret
1072 set clock interrupt endp
```

SetTimer 是计时器函数,用该函数实现了每秒 20 次中断,即50ms 执行一次中断。

设置时钟中断的函数与上次百分之九十以一摸一样的,都是修改时钟中断的中断向量表,添加中断服务程序。

#### 这次的区别有:

- 1、调用了计时器函数
- 2、改变了事件中断的中断都晤 程序。

```
1097 Timer:
1098 cli
1099 call save
1100 ;函数保存当前正在运行程序的栈到PCB表中
1101 call near ptr _Schedule
1102 ;调度程序,轮转到下一程序
1103 jmp restart
1104 ;restart函数切换栈,恢复各个状态寄存器。
```

## Save 函数:

```
1108 ret save dw ?
1109 si save dw ?
1110 kernal sp dw ?
1111 kernal ss dw ?
1112 kernal cs dw ?
1113 bp save dw ?
1114
     ax save dw ?
1115
     sp save dw ?
1116
1117
     save:
1118
         push ds
        ;当前栈项: psw\cs\ip\call ret\ds
1119
1120
         ; PCB:
1121
        push cs
1122
        ;当前栈顶: psw\cs\ip\call ret\ds\cs
1123
        ; PCB:
1124
         pop ds
                      ;ds=cs
1125
        ;当前栈顶: psw\cs\ip\call ret\ds
1126
         mov word ptr ds: [kernal cs], ds
1127
         ;此时ds=cs,存下ds的值即可存下内核cs的值
1128
1129
         pop word ptr ds:[ds save]
         ;当前栈顶: psw\cs\ip\call ret
1130
1131
         ; PCB:
1132
1133
         pop word ptr ds:[ret save]
         ;当前栈顶: psw\cs\ip
1134
1135
         :PCB:
1136
         mov word ptr ds:[bp save],bp
1137
1138
         mov word ptr ds: [ax save], ax
         ;接下来要改变ax跟bp寄存器先存下来
1139
1140
         call near ptr Current Process
1141
         ;返回的pcb指针在ax寄存器中
1142
1143
         mov bp, ax ; bp=ax
1144
1145
         pop word ptr ds:[bp+26] ;ip
1146
         ;当前栈顶: psw\cs
1147
         ; PCB: ip
```

- 1、前面三步:
  push ds
  push cs
  pop ds
  可以那么 ds=cs,此时 ds 就
  会指向内核。
- 2、接下来用临时变量存下 寄存器的值是因为接下来 的操作中会用到该寄存器, 并需要改变该寄存器的值, 如程序中的 bp, ax, sp 寄存
- 3、Psw,cs,ip,ss 这四个寄存器是需要手动入栈的即通过 mov 操作入栈。
- 4、栈切换可以通过修改 ss 寄存器以及 sp 寄存器实现
- 5、ss 寄存器在入栈以前, 一定要是指向内核的。
- 6、调用\_Curent\_Process 函数时,返回值会存入 ax 寄存器中。该函数返回值是根据 PCB 标号返回 PCB 指针。
- 7、在每个 push 跟 pop 操作下面,我都在注释中表明了当前栈是哪个以及 PCB 跟当前栈中部结构

```
1145
        pop word ptr ds:[bp+26] ;ip
         ;当前栈顶: psw\cs
1146
1147
         ; PCB: ip
1148
        pop word ptr ds:[bp+28]
1149
         ;当前栈顶: psw
1150
1151
         ; PCB:
               cs\ip
1152
        pop word ptr ds:[bp+30]
                               ;flag
         ;当前栈顶:
1153
1154
         ; PCB:
              psw\cs\ip
1155
1156
        mov word ptr ds:[bp+0], ss ;ss
         ;当前栈顶:
1157
1158
         ; PCB:
              psw\cs\ip\ss
1159
1160
        mov word ptr ds:[sp save],sp
         ;在sp改变之前存下sp的值
1161
1162
         add bp, 26
1163
1164
        mov sp,bp
1165
        push cs
1166
        pop ss
         ;进行栈的切换, 当前栈变成了pcb中的栈
1167
1168
         ;为什么sp=bp+26?
         ;可以查看我的PCB数据结构
1169
         ;这是为了让sp=pcb中sp的真实位置
1170
         ;pcb中sp是pcb指针偏移26的位置
1171
1172
```

1160-1166 中改变 sp 跟 ss 寄存器的值,通过改变 sp 跟 ss 寄存器即可进行栈的切换。

其中 sp=bp+26, bp 是 pcb 指针的位置,这步操作是为了让 sp等于 pcb 中的真实位置,在 pcb中, sp 寄存器的位置是 pcb 指针偏移 26位,具体可以看到上面的 PCB 结构。

.386 是告诉编译器 fs,gs 是 386 汇编中的寄存器

```
1173
         push word ptr ds:[ax save]
1174
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax
1175
         push cx
1176
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\cx
1177
         push dx
1178
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx
1179
         push bx
1180
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx
1181
         push word ptr ds:[sp save]
1182
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp
         push word ptr ds:[bp save]
1183
1184
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp
1185
         push si
1186
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si
1187
         push di
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si\di
1188
1189
         push word ptr ds:[ds save]
1190
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si\di\ds
1191
         push es
1192
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si\di\ds\es
1193
         .386
1194
         push fs
1195
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si\di\ds\es\fs
1196
         push gs
1197
         ;当前栈 (pcb): psw\cs\ip\ax\dx\bx\sp\bp\si\di\ds\es\fs\gs
1198
         .8086
1199
        ;保存完毕
1200
1201
         mov sp, word ptr [kernal_sp]
         ;让sp变回内核的sp
1202
1203
1204
         mov ax, ds
         mov es, ax
1205
         ;es指向数据段
1206
1207
1208
         mov ax, word ptr ds:[ret save]
1209
         jmp ax
1210
         ;返回call的下一跳指令
```

#### Restart 函数:

```
1216 restart:
1217
1218
         mov ax, word ptr ds: [kernal cs]
1219
         mov ds, ax
1220
         mov es, ax
1221
          ;ds跟es都指向内核
1222
          call near ptr _Current_Process
1223
         mov bp, ax
1224
1225
         mov ss, word ptr [bp+0]
1226
         mov sp, word ptr [bp+16]
1227
          ;进行栈的切换
          ;ss,sp的值手动恢复
1228
1229
1230
         push word ptr [bp+30]
1231
         ;当前栈:psw
1232
         push word ptr [bp+28]
1233
          ;当前栈:psw\cs
1234
         push word ptr [bp+26]
1235
         ;当前栈:psw\cs\ip
1236
         push word ptr [bp+2]
1237
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs
1238
         push word ptr [bp+4]
1239
         ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs
1240
         push word ptr [bp+6]
1241
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es
1242
         push word ptr [bp+8]
1243
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds
         push word ptr [bp+10]
1244
1245
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di
         push word ptr [bp+12]
1246
1247
         ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si
1248
         push word ptr [bp+14]
1249
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si\bp
1250
         push word ptr [bp+18]
1251
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si\bp\bx
1252
         push word ptr [bp+20]
1253
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si\bp\bx\dx
1254
         push word ptr [bp+22]
1255
         ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si\bp\bx\dx\cx
1256
         push word ptr [bp+24]
1257
          ;当前栈:psw\cs\ip\gs\fs\es\ds\di\si\bp\bx\dx\cx\ax
```

```
1258
        pop ax
                         这种恢复状态寄存器的方式很好理解, 可读性很强,
1259
        pop cx
                         在每一步 push 操作以后,我都注释了当前栈的的内
1260
        pop dx
1261
        pop bx
                         部结构,在 pop 操作时,只要找对应的寄存器恢复
1262
        pop bp
                         就好了。
1263
        pop si
1264
        pop di
1265
        pop ds
1266
        pop es
1267
        .386
1268
        pop fs
1269
        pop gs
1270
        .8086
1271
        ;恢复结束
1272
1273
        push ax
1274
        mov al,20h
1275
        out 20h,al
1276
        out 0A0h,al
1277
        pop ax
1278
        iret
        ;结束中断返回。
1279
1280
1281
```

最后就是数字符串的长度函数,这些都比较简单:

```
146 char str[80]="129djwqhdsajd128dw9i39ie93i8494urjoiew98kdkd\n";
147 int LetterNr=0;
148 char str1[80]="";
149 int a;
150 int b;
151 /*把数字转化成字符串, 便于输出*/
152 void exchange (int Letter)
153 □{
154
         i=0;
155
        b= Letter % 10;
156
        a= Letter / 10;
157
        if(a!=0)
158
159
             str1[i]=a+'0';
160
             i++;
161
162
         str1[i]=b+'0';
         str1[i+1]='\0';
163
164
165 /*数字符串str的长度*/
166
    void count()
167 ₽{
168
         LetterNr=0;
         for(i=0;i<80;i++)
169
170 🖨
             if(str[i]!='\0')
171
172
                LetterNr++;
173
             else
174
               break;
175
```

以上便是我本次实验主要内容。

## 工具具体使用:

首先时 TCC, TASM, TLINK 的使用,这几个工具要在 dosbox 内使用。

```
Z:	imesmount c D:	imesOperatingSystemLab	imesTCC-TASM
Drive C is mounted as local directory D:\OperatingSystemLab\TCC-TASM\
Z:\>c:
C:\>tcc -mt -c -ocomc.obj comc.c
Turbo C Version 2.01 Copyright (c) 1987, 1988 Borland International
comc.c:
        Available memory 435152
C:N>tasm os.asm os.obj
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International
Assembling file:
                    os.asm
Error messages:
                    None
Warning messages:
                    None
asses
                    465k
Remaining memory:
C:∖>tlink /3 /t os.obj comc.obj , os.com
Turbo Link Version 2.0 Copyright (c) 1987, 1988 Borland International
```

## 实验总结

看看时间,这次实验,应该是本学期我能完成的最后一个实验了。 总体来说, os 实验是本学期最为困难的一门实验,是我花了最多时间去完成的,但是完成了以后,也是最有成就感的一门实验。下面我还是讲一下我这次实验完成的过程。

每次实验例行流程,我还是先前前后后仔仔细细的看了看这次实验的 PPT,了解这次实验的目的,其实,这次试验是我看完 PPT 以后,对最后实现效果没有预想的实验,我看完之后,还不是很清楚实验完成之后,应该是怎样,脑子里只是依稀记得老师课堂上提过的父子进程协作等字眼。接下来的时间,我与同学一起对主函数进行探讨与学习,因为我发现这次实验,理清 PPT 上 mian 函数的执行流程以及效

果是根本,是最核心的东西。摸爬滚打,终于弄清楚 cmian 函数里,的各种细节流程,以及完成以后应该要有的效果。

接下来, 开始具体去实现本次的实验, 就是三个函数 do fork,do wait,do exit 三个函数的书写以及封装。其中 do wait 以及 do exit 函数都比较简单完成,也不容易出错,难点就在与 do fork 函 数,首先在实验开始之前,我并不明白,为什要把这三个部分封装进 系统调用里面,后来我才知道每当调用中断的时候,操作系统就会自 动给当前进程的 FLAG,CS,IP 三个寄存器赋值,在 iret 之后,返回到调 用中断的出口。这个问题理清之后,就是 do——fork 函数的书写, 依照 PPT 上的思路,我大致打了出来,但是就是有错,根本无法成功, 不能让父进程跟子进程两个线程依靠时钟中断不断轮转运行。后来我 发现是栈段的问题,栈段本次实验实现过程中我觉的最困难的,首先 一个因素是我对栈只是初步的了解,然后就是不知道怎么分配栈段, 我查阅网上资料,也问了一些同学,知道了可以用数组代替栈段,在 汇编中,每次压栈,SP 寄存器的值就会减4,所以假如你要分配二维 数组 stack[0][0]-stack[0][999]的区间作为一个进程的栈段,你要把 SP 的值指向 stack[0][999]的位置,因为每次压栈,SP 的值就会一直减下 去。栈的复制过程就比较容易实现,直接用循环把数组当前区间的全 部值复制到目标区间就好了。

每次都是做完实验之后,觉得并不是很困难,但是开始做的时候,过程总是很曲折。

最后,本学期也快结束了,谢谢老师,老师辛苦了!