网络应用

网络配置

IP 设置

ifconfig eth0 192.168.2.251 临时 IP

setup 设置永久 IP

service network restart (/etc/rc.d/init.d/network restart) 重启网络服务

网卡信息文件 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

8 IPADDR=192. 168. 2. 251

9 NETMASK=255. 255. 255. 0

10 GATEWAY=192. 168. 2. 1

主机名修改

hostname 查看主机名

hostname lampbrother 临时修改主机名

vim /etc/sysconfig/network 永久修改主机名

 ${\tt HOSTNAME=1} ampbrother$

DNS 设置

setup 设置 DNS

vim /etc/resolv.conf

nameserver 114.114.114.114

网络命令

ifup eth0 开启网卡

ifdown eth0 关闭网卡

netstat -an 查看网络状态

netstat -tlun t tcp u udp 1 listen

netstat -rn 查看网关

route del default gw 192.168.2.1 删除默认网关

route add default gw 192.168.2.1 添加默认网关

ping 192.168.2.250 ICMP 协议 测试网络连通协议

ping -c 5 -s 10000 192.168.2.250 -s 发送数据大小

FTP 文件上传下载服务

软件 vsftp ISO 镜像文件

原理 21 端口 传输命令

20端口 传输数据(文件)

用户 系统用户 上传位置 /home/用户名

匿名用户 anonymous 下载位置 /var/ftppub

搭建服务步骤:

1. 安装软件

mount /dev/sr0 /media

cd /media/Packages/

ls vsftpd-2.2.2-21.e16.i686.rpm

yum -y install vsftpd

2. 修改配置文件

vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

85 ftpd_banner=Welcome to python-02 blah FTP service.

3. 启动服务 测试

关闭防火墙 setup

关闭 selinux

vim /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

reboot

启动服务 service vsftpd start

netstat -tlun 看到 21 端口

测试 1) windows 匿名用户登录 ftp://192.168.2.251 /var/ftp/pub

系统用户登录 ftp://f1@192.168.2.251 /home/f1

2) 第三方工具 FileZilla 匿名用户登录

系统用户登录

实验 1. 限制用户目录权限

1) 修改配置文件

vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

96 chroot_local_user=YES --->所有用户限制在家目录下

2) 重启服务 测试

service vsftpd restart

测试 FileZilla f1 登录

Samba 文件共享服务

windows -> linux 共享 Samba

原理 smbd 提供客户端资源访问 TCP 139 445

nmbd 提供 netbios 主机名解析 UDP 137 138

服务搭建步骤:

1. 安装软件 IS0

mount /dev/sr0 /media

yum -y install samba

2. 修改配置文件

安全级别 share 无密码 (匿名用户)

user 添加 samba 用户设置 samba 密码

server 需要服务器做解析

```
实验 1: 安全级别 share 共享目录 /movie
```

1) 建立目录/movie

mkdir /movie

chmod 777 /movie

2) 修改配置文件

vim /etc/samba/smb.conf

101 security = share

263 [movie]

264 comment = dianying

265 path = /movie

266 browseable = yes

guest ok = yes

268 writable = yes

3) 启动服务 测试

关闭防火墙 关闭 selinux

service smb start

service nmb start

netstat -tlun 查看 tcp 和 udp 协议监听端口

测试

. . .

\\192. 168. 2. 251

网络驱动映射

实验 2: 安全级别 user 共享 /pub 所有用户能访问上传 /soft 只有 aa 能访问上传

1)建立目录

mkdir /pub

mkdir /soft

chmod 777 /pub

chmod 700 /soft

useradd aa

```
passwd aa
```

chown aa /soft

2) 修改配置文件

vim /etc/samba/smb.conf

101 security = user

263 [pub]

264 comment = public

265 path = /pub

266 browseable = yes

267 writable = yes

268

269 [soft]

270 comment = software

271 path = /soft

272 browseable = yes

273 writable = yes

3)添加 samba 用户

smbpasswd -a aa

smbpasswd -a f1

pdbedit -L 查看 samba 用户

4) 重启服务 测试

service smb restart

service nmb restart

测试 f1 登录

CMD net use * /del 删除连接

aa 登录

SSH 安全登录

远程连接

ssh root@192.168.2.251

```
网络复制 scp
```

scp root@192.168.2.140:/root/httpd-2.2.29.tar.gz /root 下载文件

scp hello.list root@192.168.2.140:/root/ 上传文件

scp -r root@192.168.2.140:/etc/ /root/ 下载目录

scp -r /etc root@192.168.2.140:/root/ 上传目录

ssh 密钥登录

ssh-keygen -t rsa -P ''

-P 表示密码

 cd .ssh

cp id_rsa.pub authorized_keys

chmod 600 authorized_keys

客户端:

下载私钥 登录测试

设置 /etc/ssh/sshd_config 禁止使用密码登录

66 PasswordAuthentication no

重启 sshd 服务

作业

课堂笔记写一遍

实验至少三遍