## Prácticas

## 1. Entender X Window

1.	serv	de un boot en modo consola (init 3, o destino systemd multi-user por ejemplo), inicie el idor X Window en segundo plano. Debe ver una pantalla gris y una cruz en medio. ¿Cuáles son acciones posibles?
		\$ X &
	Exce	epto mover el ratón, nada funciona: no hay ni gestor de ventanas, ni programas iniciados.
2.		ee [Alt][Ctrl][F1]. Ahora está de nuevo en la consola en modo texto. Exporte la variable PLAY, que permite indicar a los clientes X las «coordenadas» del servidor X.
		\$ export DISPLAY=localhost:0
3.		avía desde la consola, después de haber exportado la variable, ejecute el programa twm en undo plano:
		\$ twm &

4. Use en X Window la combinación [Alt][F7]. Haga clic en el botón izquierdo del ratón. ¿Qué está pasando?

Ha iniciado twm, un gestor de ventanas básico. El botón derecho le permite acceder a un menú. En este menú, haga clic en Xterm o equivalente.

La ventana xterm se dibuja. Haga clic en la pantalla para ubicarla.

5. Desde xterm, teclee el comando xclock.

\$ xclock &

Ubique la nueva ventana. Para funcionar, X necesita un entorno básico, el gestor de ventanas. Este gestor se apoya en los widgets para el dibujo de las ventanas y X ofrece las funciones primitivas de dibujo y control de eventos gráficos.

## 2. Configuración simple de Xorg

Objetivo: adaptar X.org a sus necesidades modificando /etc/X11/xorg.conf. X debe estar ya instalado y debe poder iniciarse.

1. Al seleccionar el español como esquema de teclado para X, a menudo se configura como un teclado de 102 teclas, haciendo que las teclas «Windows» no estén disponibles. Estas teclas se llaman teclas «Meta» en X. Modifique la configuración de X Window para un teclado de 105 teclas (el contenido de su sección puede variar) en la sección InputDevice que contiene el driver kbd:

Option "XkbModel" "pc105"

2.	Cuando presiona Caps Lock, el funcionamiento difiere en X, en comparación con Windows;
	accede, por ejemplo, a las mayúsculas acentuadas: Á, Í, Ó, Ú, y así sucesivamente. Puede
	modificarlo en la misma sección indicando que CapsLock funcione como un Shift bloqueado:

Option "XkbOptions" "caps:shiftlock"

Luego vuelva a ejecutar X.

3. Su ratón dispone de 9 botones. En X, inicie el programa xev en un terminal (xterm, konsole, etc.):

\$ xev

En una nueva ventana vacía, se visualiza un rectángulo con bordes negros. Mueva el cursor del ratón dentro y haga clic en todos los botones. Observe el texto que está desfilando: ¿se reconocen todos sus botones?

Si no es así, modifique la sección InputDevice correspondiente a su ratón:

Option "Buttons" "5"

Reinicie X y pruebe de nuevo.

4. Se configura a menudo un monitor LCD (plano) con una resolución por defecto, por ejemplo 1280x1024 para una 19 pulgadas 4/3. Intente cambiar de resolución con las combinaciones de teclas [Ctrl][Alt] + y [Ctrl][Alt] - . Si nada se mueve, debe modificar la subsección Display correspondiente a su monitor.

Coja el manual del monitor para conocer las resoluciones soportadas. En la sección Screen, mire el valor de DefaultDepth y apunte la sección Display, que contiene el mismo valor Depth. Modifique las resoluciones según el manual de su monitor:

```
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
```

Reinicie X y pruebe de nuevo.

5. Es posible que la visualización de sus fuentes esté deformada. X no conoce obligatoriamente el tamaño real (en cm) de su pantalla y el número de DPI no es correcto. Modifique la sección Monitor modificando o añadiendo la línea siguiente:

DisplaySize xxx yyy

xxx e yyy son la anchura y la longitud de visualización, en milímetros. Vuelva a iniciar X y mire si se ha modificado el tamaño de las fuentes.

## 3. Configuración simple del Display Manager

Objetivo: entender y modificar de manera básica la configuración de xdm, gdm o kdm. X debe funcionar correctamente.

1.	Va a modificar la pantalla de inicio del cuadro de diálogo xdm. Busque primero el archivo que
	contiene los recursos de la visualización de xdm. En el archivo /etc/X11/xdm/xdm-setup ,
	busque la línea correspondiente al parámetro siguiente:

DisplayManager\*resources: /etc/X11/xdm/Xresources

Edite el archivo apuntado, aquí /etc/X11/xdm/Xresources , aunque puede ser diferente en su caso.

2. En el archivo Xresources o equivalente, busque la línea que comienza por xlogin\*greeting:

xlogin\*greeting: Bienvenido/a a CLIENTHOST

Modifique el texto. Se cambiará el mensaje de bienvenida en consonancia. CLIENTHOST es el nombre de la máquina del cliente.

3. El archivo Xsession (o equivalente) inicia la sesión X del usuario. Para ello, busca el archivo ~/.xsession o ~/.xinitro en la carpeta del usuario. KDM y GDM buscan el contenido del archivo ~/.dmrc o /var/lib/ServiceAccounts/users/\$USER. Visualice el contenido de este archivo. Por ejemplo:

[Desktop]

Session=kde-plasma5

4. Muévase a /usr/share/xsessions y liste su contenido. Busque el archivo xxx.desktop, donde xxx equivale al valor Sesión del archivo .dmrc, y visualice su contenido, por ejemplo kde.plasmadesktop:

[Desktop Entry]
Type=XSession
Exec=/usr/bin/startkde
TryExec=/usr/bin/startkde
Name= Plasma
... (voluntariamente truncado)

5. Cuando selecciona un tipo de sesión en GDM o KDM, son estos archivos los que se leen y cuyos nombres (Name) se visualizan. Cuando valida la elección de una sesión, se ejecuta el comando asociado al valor de Exec.