Trabajos prácticos

Aquí se proponen ejercicios para implementar algunos de los puntos abordados en el capítulo. En cada uno de ellos se da un ejemplo comentado de la realización del ejercicio, que deberá adaptar a la configuración de sus sistemas.



Para las pruebas, desactivamos temporalmente el firewall y et SELinux en el servidor Samba, para evitar interacciones difíciles de diagnosticar:

systemctl stop firewalld setenforce 0

1. Configuración y uso de un servidor Samba

Instalamos un servidor Samba en una distribución Centos 8. El servidor compartirá un directorio, accesible a todos los usuarios que tengan una cuenta de usuario en la base de cuentas local de Samba.

Comandos y archivos útiles

- yum
- /etc/samba/smb.conf
- testparm
- systemctl
- smbpasswd
- smbclient
- mount

Etapas

- 1. Compruebe que el paquete Samba está instalado.
- 2. Configure el servidor Samba para compartir un directorio, accesible en lectura para los usuarios de la base de cuentas local de Samba.
- 3. Cree la base de cuentas local de Samba.
- 4. Inicie o reinicie el servidor Samba.
- 5. Compruebe el acceso a la compartición del servidor desde una máquina remota.
- 6. En la máquina del cliente, monte la compartición del servidor en un directorio local.

Resumen de comandos y resultado en pantalla

1. Compruebe que el paquete Samba está instalado.

Instalamos el paquete samba:

[root@centos8 ~]# yum install samba Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:13:59, el jue 04 nov 2021 15:27:34 EDT. Dependencias resueltas.		
=======================================		
Arquitectura	Versión	
Tam.		
=======================================		
x86_64	4.14.5 <i>-</i> 2.el8	
	de caducidad de r 27:34 EDT. as. 	

baseos 847 k

Instalando dependencias:

samba-common-tools x86_64 4.14.5-2.el8

baseos 499 k

samba-libs x86_64 4.14.5-2.el8

baseos 169 k

Resumen de la transacción

Instalar 3 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 1.5 M

Tamaño instalado: 4.0 M ¿Está de acuerdo [s/N]?: Descargando paquetes:

(1/3): samba-libs-4.14.5-2.el8.x86_64.rpm 762 kB/s | 169 kB 00:00

Total 1.9 MB/s | 1.5 MB 00:00

Ejecutando verificación de operación

Verificación de operación exitosa.

Ejecutando prueba de operaciones

Prueba de operación exitosa.

Ejecutando operación

Preparando : 1/1

Instalando : samba-libs-4.14.5-2.el8.x86_64 1/3

Instalando : samba-common-tools-4.14.5-2.el8.x86_64 2/3

Instalando : samba-4.14.5-2.el8.x86_64 3/3 Ejecutando scriptlet: samba-4.14.5-2.el8.x86_64 3/3

Verificando : samba-4.14.5-2.el8.x86_64 1/3

Verificando : samba-common-tools-4.14.5-2.el8.x86_64 2/3

Verificando : samba-libs-4.14.5-2.el8.x86_64 3/3

Instalado:

samba-4.14.5-2.el8.x86_64

samba-common-tools-4.14.5-2.el8.x86_64

samba-libs-4.14.5-2.el8.x86_64

¡Listo!

2. Configure el servidor Samba para compartir un directorio, accesible en lectura para los usuarios de la base de cuentas local de Samba.

Creamos el directorio local y un archivo de prueba.

```
[root@centos8 ~]# mkdir /var/public

[root@centos8 ~]# echo "Bienvenido al servidor Samba de centos8" >

/var/public/bienvenido.txt
```

Configuramos el servidor Samba con el tipo de seguridad user, y una compartición public.

```
[root@centos8 ~]# vi /etc/samba/smb.conf
[global]
   workgroup = WORKGROUP
   security = user
   passdb backend = tdbsam
   printing = cups
   printcap name = cups
   load printers = yes
   cups options = raw
   browseable = Yes
[...]
[Public]
   comment = Información varia
   path = /var/public
   guest ok = no
   browseable = yes
   writeable= no
```

Comprobamos el archivo de configuración del servidor Samba:

```
[root@centos8 ~]# testparm -s
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    idmap config *: backend = tdb
    cups options = raw
[homes]
    browseable = No
    comment = Home Directories
    inherit acls = Yes
    read only = No
    valid users = %S %D%w%S
[printers]
   browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0600
    path = /var/tmp
    printable = Yes
[print$]
    comment = Printer Drivers
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    force group = @printadmin
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @printadmin root
[Public]
    comment = Información varia
    path = /var/public
```

El archivo es correcto.

3. Cree la base de cuentas local de Samba.

Cree la cuenta del usuario pba en la base de cuentas Samba, usando el comando smbpasswo. Esta cuenta tiene que existir en el sistema local.

```
[root@centos8 ~]# grep pba /etc/passwd
pba:x:1000:1000:Philippe Banquet:/home/pba:/bin/bash
[root@centos8 ~]# smbpasswd -a pba
New SMB password: XXX
Retype new SMB password: XXX
```

4. Inicie o reinicie el servidor Samba.

Reiniciamos el servidor Samba y comprobamos que está activo:

```
[root@centos8 ~]# systemctl reload smb
[root@centos8 ~]# systemctl status smb
 smb.service - Samba SMB Daemon
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; disabled;
vendor preset: disabled)
 Active: active (running) since Tue 2020-05-26 15:12:07 CEST; 2 days ago
[...]
[root@centos8 \sim]# ps -ef | grep smb
root 14891 14711 0 17:28 pts/0 00:00:00 grep --color=auto smb
root 16958 1 0 mayo 26?
                                00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground
--no-process-group
                                   00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground
root 16960 16958 0 mayo 26?
--no-process-group
root 16961 16958 0 mayo 26?
                                   00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground
--no-process-group
root 16962 16958 0 mayo 26?
                                   00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground
--no-process-group
```

5. Compruebe el acceso a la compartición del servidor desde una máquina remota.

Desde la máquina debian10, utilizamos el comando smbclient -L para obtener la lista de las comparticiones del servidor centos8:

```
root@debian10:~# smbclient -L centos8
Enter WORKGROUP\root's password:
Anonymous login successful
   Sharename Type Comment
   print$ Disk Printer Drivers
   Public Disk Información varia
           IPC IPC Service (Samba 4.14.5)
   IPC$
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Anonymous login successful
   Server
               Comment
   Workgroup
                Master
   -----
   SAMBA
                CENTOS8
```

Solicitamos una conexión en la compartición public del servidor centos8:

```
root@debian10:~# smbclient //centos8/public
Enter WORKGROUP\root's password:
Anonymous login successful
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

El comando falla, porque la cuenta del usuario root no existe en la base de cuentas de Samba del servidor centos 8.

Probamos con la cuenta del usuario pba:

```
root@debian10:~# smbclient //centos8/public -U pba
Enter WORKGROUP\pba's password: XXX
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> Is
                  D
                      0 Thu May 28 17:25:39 2020
                  D 0 Thu May 28 16:25:26 2020
infos.txt
                           6 Tue May 26 17:47:36 2020
archivo.txt
                      N
                           20 Tue May 26 19:24:00 2020
bienvenido.txt
                       N 42 Thu May 28 17:25:39 2020
smb: \> get bienvenido.txt
getting file \bienvenido.txt of size 42 as bienvenido.txt (10,3 KiloBytes/sec)
(average 10,3 KiloBytes/sec)
smb: \> quit
root@debian10:~# cat bienvenido.txt
Bienvenido al servidor Samba de centos8
```

El usuario se ha conectado a la compartición y ha copiado el archivo bienvenido.txt en el directorio actual local.

6. En la máquina del cliente, monte la compartición del servidor en un directorio local.

Usamos el comando mount.cifs para efectuar el montaje. El montaje se efectúa con la cuenta de usuario pba de la base de cuentas Samba:

```
root@debian10:~# mount.cifs //centos8/PUBLIC /mnt -o user=pba
Password for pba@//centos8/PUBLIC: ***
root@debian10:~# Is -I /mnt
total 3072
-rwxr-xr-x 1 root root 42 mayo 28 17:25 bienvenido.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 20 mayo 26 19:24 archivo1.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 6 mayo 26 17:47 infos1.txt
root@debian10:~# cat /mnt/bienvenido.txt
Bienvenido al servidor Samba de centos8
root@debian10:~# cp /etc/hosts /mnt
cp: no se puede crear el fichero regular '/mnt/hosts': Permiso denegado
```

La compartición solo está accesible en modo lectura.

2. Configuración y uso de un servidor NFS

Instalamos un servidor NFS en una distribución Debian 10. El servidor compartirá un directorio, accesible para todos los usuarios que tengan una cuenta de usuario en la base de cuentas local de Samba.

Comandos y archivos utiles

- apt-get
- /etc/exports
- chgrp
- systemctl
- exportfs
- showmount
- mount

Etapas

- 1. Compruebe que el paquete NFS servidor está instalado.
- Configure el servidor NFS para compartir permanentemente un directorio, accesible para todas las máquinas de la red del servidor, en lectura y escritura. Todos los usuarios tendrán acceso en modo lectura al directorio compartido, pero solo los miembros del grupo de usuarios users tendrán acceso en escritura.
- Inicie o reinicie el servidor NFS.
- 4. En la máquina del cliente, monte la compartición del servidor en un directorio local. Compruebe los accesos en el punto de montaje, con cuentas de usuarios diferentes, incluyendo la del superusuario.

Resumen de comandos y resultado en pantalla

1. Compruebe que el paquete NFS servidor está instalado.

El paquet nfs-kernel-server está instalado.

 Configure el servidor NFS para compartir permanentemente un directorio, accesible para todas las máquinas de la red del servidor, en lectura y escritura. Todos los usuarios tendrán acceso en modo lectura al directorio compartido, pero solo los miembros del grupo de usuarios users tendrán acceso en escritura.

Creamos el directorio que se va a compartir, con los permisos de lectura para todos y de escritura para el grupo users, así como un archivo de prueba:

```
root@debian10:~# mkdir -p /var/nfs/intranet
root@debian10:~# chgrp users /var/nfs/intranet
root@debian10:~# chmod 775 /var/nfs/intranet
root@debian10:~# echo "Bienvenido a la compartición del servidor NFS
debian10" >
/var/nfs/intranet/bienvenido.txt
root@debian10:~# chgrp users /var/nfs/intranet/bienvenido.txt
```

Declaramos el directorio compartido en el archivo /etc/exports:

```
root@debian10:~# vi /etc/exports
# compartición accesible para la red 192.168.0.0/24, lectura/escritura
/var/nfs/intranet 192.168.0.0/24(rw,no_subtree_check)
```

Inicie o reinicie el servidor NFS.

Reiniciamos el servidor NFS, usando systemd:

```
root@debian10:~# systemctl restart nfs-server
```

Comprobamos las comparticiones activas del servidor:

4. En la máquina del cliente, monte la compartición del servidor en un directorio local. Compruebe los accesos al punto de montaje, con cuentas de usuarios diferentes, incluyendo la del superusuario.

En la máquina centos , creamos un directorio y solicitamos el montaje de la compartición NFS en este directorio, en modo NFS versión 3:

```
[root@centos8 ~]# mkdir /var/intranet
[root@centos8 ~]# mount -t nfs -o vers=3 debian10:/var/nfs/intranet /var/
intranet
[root@centos8 ~]# ls -l /var/intranet
total 4
-rw-r--r--. 1 root users 49 28 mayo 20:48 bienvenido.txt
[root@centos8 ~]# cat /var/intranet/bienvenido.txt
```

Bienvenido a la compartición del servidor NFS debian10

Intentamos crear un archivo en este directorio:

```
[root@centos8 ~]# echo "Buenos días de la parte del superusuario de centos8" > /var/intranet/root.txt
-bash: /var/intranet/root.txt: Permiso denegado
[root@centos8 ~]#
```

Aunque la cuenta root sea superusuario (UID 0), no puede escribir en el directorio. En efecto, desde el punto de vista del servidor NFS, debido a la opción por defecto root_squash, la solicitud de escritura se considera como si viniera del usuario nobody (UID 65534) y este no tiene permiso de escritura en este directorio.

Abrimos una sesión en centos8 con la cuenta de usuario pba. Este tiene el mismo UID en los dos sistemas, y pertenece al grupo users en el servidor centos8:

```
[root@centos8 ~]# su - pba
[pba@centos8 ~]$ echo "Buenos días de la parte de PBA de centos8" > /var/
intranet/pba.txt
[pba@centos8 ~]$ ls -l /var/intranet/pba.txt
-rw-rw-r--. 1 pba pba 26 28 mayo 20:54 /var/intranet/pba.txt
[pba@centos8 ~]$
```

El archivo ha sido creado correctamente.

Comprobamos desde el servidor debian10:

```
root@debian10:~# ls -l /var/nfs/intranet
total 8
-rw-r--r-- 1 root users 49 mayo 28 20:48 bienvenido.txt
-rw-rw-r-- 1 pba pba 26 mayo 28 20:54 pba.txt
root@debian10:~# cat /var/nfs/intranet/pba.txt
Buenos días de la parte de PBA de centos8
```

En el sistema debian10, damos derecho de escritura a todos en el directorio de la compartición:

```
chmod 777 /var/nfs/intranet
```

Desde la máquina del cliente centos a, con la cuenta root, creamos un archivo en el punto de montaje del directorio compartido de debian10:

```
[root@centos8 ~]# echo "Buenos días de la parte del superusuario de centos8" > /var/intranet/root.txt
[root@centos8 ~]# ls -l /var/intranet/root.txt
-rw-r--r--. 1 nobody nobody 40 28 mayo 21:05 /var/intranet/root.txt
```

El archivo se ha creado correctamente, pero vemos que está asociado a la cuenta nobody, debido a la opción root_squash de la compartición del servidor NFS.

Comprobamos en el servidor debian10:

```
root@debian10:~# Is -I /var/nfs/intranet/
total 12
-rw-r--r-- 1 root users 49 mayo 28 20:48 bienvenido.txt
-rw-rw-r-- 1 pba pba 26 mayo 28 20:54 pba.txt
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 40 mayo 28 21:05 root.txt
root@debian10:~# cat /var/nfs/intranet/root.txt
Buenos días de la parte del súper usuario de centos8
```