# Personalización del arranque del sistema

El arranque del sistema Linux empieza después de la secuencia de inicio, una vez que el núcleo Linux ha sido cargado en memoria y activado. Este núcleo inicializará el material, cargará los módulos dinámicos necesarios para la gestión de los elementos materiales detectados e iniciará los distintos servicios, en función de su configuración.

Los dos modos principales de gestión de este arranque son init System V, modelo más antiguo, derivado de Unix system V, y systemd, más reciente y originario de Linux.



Para la certificación LPIC-2 será necesario dominar estos dos entornos de arranque, ya que los dos se utilizan en producción, aunque systemd tiende a ir reemplazando init System V. El arranque systemd está implementado por defecto en las versiones recientes de la mayoría de las distribuciones.

# 1. init System V

init System V es un mecanismo de arranque y de paro de diferentes servicios y procesos según el nivel de funcionalidades (nivel de ejecución, identificado por un número o una letra) deseado. Se apoya en el programa init, proceso lanzado como tarea en segundo plano, creado por el núcleo en el arranque del sistema. El proceso init inicia después un conjunto de demonios definidos como activos en el nivel de ejecución por defecto.

Originario de Unix, en su versión System V, este método de arranque ha sido el más utilizado en Linux durante mucho tiempo. Desde la creación de systema por **Lennart Poettering** en 2010, las versiones recientes de las distribuciones (Red Hat, Debian, etc.) tienden a llevarlo por defecto, en detrimento del primero.



La versión 6 de la distribución CentOS y la versión Debian 7 Wheezy utilizan por defecto init System V, lo que permite comprobar los conocimientos adquiridos para la certificación LPIC-2.

# 2. El proceso init

El proceso que ejecuta el programa /sbin/init es creado por el núcleo, con PID número 1. Además del proceso de PID número 2 y de los procesos hijos, que se ejecutan en modo núcleo, este proceso es el que se encuentra en el origen de todos los otros procesos que se ejecutan en el sistema.

Como ha sido creado directamente por el núcleo, su proceso padre es un pseudoproceso con el PID número 0.

# a. Procesos hijos de init

Extractos de la lista de procesos de un sistema Linux Debian 7 Wheezy:

```
        ps -ef

        UID
        PID
        PPID
        C STIME TTY
        TIME CMD

        root
        1
        0
        0 13:47 ?
        00:00:00 init [5]

        [...]
```

Proceso init, PID 1, PPID 0, creado directamente por el núcleo.

```
[...]
root 290 1 0 13:47? 00:00:00 udevd --daemon
root 349 290 0 13:47? 00:00:00 udevd --daemon
root 350 290 0 13:47? 00:00:00 udevd --daemon
[...]
```

El demonio udevd es ejecutado por init y crea dos procesos hijos.

```
[...]
root 1937 1 0 13:47 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -c5
104 2015 1 0 13:47 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
[...]
```

El demonio de gestión de los registros rsyslogd y el demonio dbus también son ejecutados por init.

```
[...]
root 2598 1 0 13:47 tty1 00:00:00 /bin/login --
root 2679 2598 0 13:47 tty1 00:00:00 -bash
```

Una conexión de usuario en la consola virtual <code>tty1</code>, gestionada por el programa <code>login</code> ejecutado por <code>init</code>.

# b. Configuración del proceso init

Tradicionalmente, el archivo /etc/inittab es el archivo de configuración del demonio init. Permite especificar el nivel de ejecución por defecto, así como los programas que hay que lanzar en función de los niveles de ejecución.

Cada línea del archivo, excepto las líneas de comentarios que empiezan por el carácter #, tiene el formato siguiente:

<u>Sintaxis</u>

Id:Niveles:Modo:Comando

Con:

Id	Identificador único de la línea, con 1 o 2 caracteres.
Niveles	Números de los niveles de ejecución en los que se ejecutará la línea.
Modo	Tipo de acción (ver abajo).
Comando	Línea de comando que se tiene que ejecutar.

## Tipo de acciones clásicas:

- initdefault : esta línea define el nivel de ejecución por defecto, especificado en el segundo campo de la línea.
- sysinit : ejecuta el comando durante la inicialización del sistema. El segundo campo debe estar vacío.
- wait: ejecuta el comando y espera el final de la ejecución antes de continuar con las líneas siguientes.
- respawn: ejecuta el comando del cuarto campo, sin esperar a que termine, y continúa con las líneas siguientes. Si el proceso creado por el comando se termina, init lo vuelve a lanzar automáticamente.
- ctrlaltdel: se ejecutará esta línea de comando cuando se pulsen las teclas [Ctrl][Alt][Del] en la consola física del sistema.

## <u>Ejemplo</u>

Extractos del archivo /etc/inittab de un sistema Linux Debian 7 Wheezy:

```
# /etc/inittab: init(8) configuration.
```

# \$Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp \$

# The default runlevel.

id:2:initdefault:

Esta línea fuerza el nivel de ejecución número 2 como el nivel por defecto.

```
# Boot-time system configuration/initialization script.

# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
```

Script de inicialización, ejecutado en el arranque del sistema.

```
# Runlevel 0 is halt.

# Runlevel 1 is single-user.

# Runlevels 2-5 are multi-user.

# Runlevel 6 is reboot.

10:0:wait:/etc/init.d/rc 0
11:1:wait:/etc/init.d/rc 1
12:2:wait:/etc/init.d/rc 2
13:3:wait:/etc/init.d/rc 3
14:4:wait:/etc/init.d/rc 4
15:5:wait:/etc/init.d/rc 5
16:6:wait:/etc/init.d/rc 6
```

Scripts que se ejecutarán cuando se cambie de nivel de ejecución (de 0 a 6), en modo espera al final del script.

```
# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
```

En el caso de que se pulse [Ctrl][Alt][Supr], reinicio inmediato del sistema, para los niveles de ejecución de 1 a 5.

```
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
#
# The "id" field MUST be the same as the last
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
```

- 3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
- 4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
- 5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
- 6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

Gestión de las consolas virtuales en la consola física del sistema, gestionadas por el programa getty. En este caso hay seis consolas virtuales (accesibles usando las teclas de función de [Ctrl][Alt][F1] a [Ctrl] [Alt][F6]).



Algunas distribuciones usan una versión modificada de la configuración de init system V, upstart. En ese caso, el archivo /etc/inittab solo servirá para configurar el nivel de ejecución por defecto. Sin embargo, el principio de los niveles de ejecución es el mismo.

# 3. Los niveles de ejecución init System V

Los servicios y demonios activos en un sistema Linux que utilizan init System V dependen de su nivel de ejecución (run level). Estos niveles de ejecución son gestionados por el proceso init, que se ocupará de parar y arrancar los diferentes programas vinculados a un cambio de nivel de ejecución.

# a. Los diferentes niveles de ejecución (run levels)

Los niveles de ejecución (*run levels*) se identifican gracias a un número o una letra. Aunque están normalizados en el marco de la LSB (*Linux Standard Base*), su significado puede cambiar según la distribución utilizada.

Los niveles comunes son los siguientes, con respecto al estándar LSB, para las distribuciones de tipo Red Hat y de tipo Debian (versiones que utilizan todavía init System V):

El nivel 0: (LSB, Red Hat, Debian).

El sistema está parado. Cuando el sistema pasa a nivel 0, todos los programas configurados para ser parados en este nivel son parados correctamente.

El nivel 1 (o S o s para algunas distribuciones): (LSB, Red Hat, Debian).

Nivel monousuario de mantenimiento: solamente autoriza la conexión de la cuenta del superusuario. La mayoría de los servicios están parados en este nivel.

#### El nivel 2:

LSB: multiusuario, sin red ni interfaz gráfica.

Red Hat: multiusuario, con red, sin NFS y sin interfaz gráfica.

Debian: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

#### El nivel 3:

LSB: multiusuario, con red y sin interfaz gráfica.

Red Hat: multiusuario, con red y sin interfaz gráfica.

Debian: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

#### El nivel 4:

LSB: indefinido.

Red Hat: como el nivel 3.

Debian: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

#### El nivel 5:

LSB: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

Red Hat: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

Debian: multiusuario, con red e interfaz gráfica.

# El nivel 6: (LSB, Red Hat, Debian).

Reinicio del sistema. Todos los programas configurados para ser parados en este nivel lo serán correctamente.

## b. Configuración de los diferentes niveles de ejecución

Las distribuciones proponen una configuración por defecto para los diferentes niveles de ejecución. Cuando el sistema cambia de nivel de ejecución, se ejecutan automáticamente scripts de paro y de reinicio de los servicios en función de esta configuración.

El administrador del sistema debe conocer los mecanismos de configuración de esos scripts, para poder intervenir en caso de problema o para personalizarlos si fuera necesario.

## c. Scripts de gestión de los servicios

En un sistema Linux que use init System V, los servicios son generalmente ejecutados y parados por scripts normalizados.

Se encuentran, directamente o a través de un enlace, en el directorio /etc/init.d.

Tienen un primer parámetro que acepta los valores start, stop y, eventualmente, status, reload y restart.

#### <u>Sintaxis</u>

/etc/init.d/NombreScript acción

Donde acción puede tener alguno de los valores descritos anteriormente.

El comando service permite solicitar la ejecución de un script de gestión de servicio:

#### <u>Sintaxis</u>

service NombreScript acción

Los scripts de arranque <u>init System V</u> deberían seguir las especificaciones LSB (*Linux Standard Base*). Deberían, en particular, tener una zona de comentarios en la que se describieran sus características en formato LSB.

#### <u>Ejemplo</u>

Zona de descripción LSB del script de gestión del servicio ssh:

```
### BEGIN INIT INFO

# Provides: sshd

# Required-Start: $remote_fs $syslog

# Required-Stop: $remote_fs $syslog

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop:

# Short-Description: OpenBSD Secure Shell server

### END INIT INFO
```

#### <u>Ejemplo</u>

Scripts de gestión de los servicios de un sistema Linux Debian 7 Wheezy:

#### Is /etc/init.d

```
acpid
         bootmisc.sh
                                  hwclock.sh
                          dbus
                                              motd
mountnfs.sh procps reboot single
                                        udev-mtab
        checkfs.sh
                        exim4
                                 kbd
                               pulseaudio rmnologin skeleton
mountall-bootclean.sh mtab.sh
                                                              umountfs
avahi-daemon checkroot-bootclean.sh gdm3
                                           keyboard-setup mountall.sh
                  rpcbind speech-dispatcher umountnfs.sh
networking
            rc
binfmt-support checkroot.sh
                              halt
                                     killprocs
                                               mountdevsubfs.sh
network-manager rc.local rsyslog ssh
                                          umountroot
                                      kmod
                                                mountkernfs.sh
bluetooth
           console-setup
                            hdparm
nfs-common rcS
                    saned sudo
                                       urandom
bootlogs
           cron
                        hostname.sh minissdpd
                                               mountnfs-bootclean.sh
pppd-dns
         README sendsigs udev
                                         x11-common
```

Extracto del script de arranque de sshd:

```
vi /etc/init.d/ssh
[...]
case "$1" in
start)
check_privsep_dir
```

```
check_for_no_start
    check_dev_null
    log_daemon_msg "Starting OpenBSD Secure Shell server" "sshd" || true
    if start-stop-daemon --start --quiet --oknodo --pidfile /var/run/
sshd.pid --exec /usr/sbin/sshd -- $SSHD_OPTS; then
      log_end_msg 0 || true
    else
      log_end_msg 1 || true
    ;;
stop)
    log_daemon_msg "Stopping OpenBSD Secure Shell server" "sshd" || true
    if start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile /var/run/sshd.pid; the
      log_end_msg 0 || true
    else
      log_end_msg 1 || true
    fi
reload|force-reload)
    check_for_no_start
    check_config
    log_daemon_msg "Reloading OpenBSD Secure Shell server's configuration"
"sshd" || true
    if start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --oknodo --pidfile
/var/run/sshd.pid --exec /usr/sbin/sshd; then
      log_end_msg 0 || true
    else
      log_end_msg 1 || true
    fi
restart)
[...]
status)
    status_of_proc -p /var/run/sshd.pid /usr/sbin/sshd sshd && exit 0 || exit $
    ;;
*)
    log_action_msg "Usage: /etc/init.d/ssh {start|stop|reload|force-reload|
```

```
restart|try-restart|status}" || true
exit 1
exit 1
esac
```

La estructura case permite gestionar los diferentes valores del argumento recibido: start, stop, status, reload, restart, etc.

Estatus de sshd:

#### service ssh status

[ok] sshd is running.

## d. Niveles de ejecución y servicios

En el archivo /etc/inittab , por defecto, se encuentran las siete líneas siguientes:

I0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
I1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
I2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
I3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
I4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
I5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
I6:6:wait:/etc/init.d/rc 6

Para cada uno de los niveles de ejecución, el script /etc/init.d/rc es ejecutado por init, en modo wait, usando como argumento el nivel de ejecución.

El script hace un listado del contenido del directorio /etc/rcX.d, donde x es el nivel de ejecución. Ejecuta todos los scripts cuyo nombre comienza por la letra x (de Kill), con el argumento x0 después todos los scripts que comienzan por la letra x3 (de x1), con el argumento x2.

Como cada uno de los archivos de /etc/rcX.d es un enlace simbólico hacia un script de gestión de servicio de

/etc/init.d, el script rc para y arranca los servicios según el nivel de ejecución.



Según las distribuciones este esquema general puede cambiar.

#### Ejemplo

Configuración de los servicios que se tienen que parar y arrancar en el nivel de ejecución 1 de un sistema Linux Debian 7 Wheezy:

Archivos de enlaces simbólicos en /etc/rc1.d:

#### ls -l /etc/rc1.d

```
total 1
```

lrwxrwxrwx 1 root root 13 junio 25 13:06 K01atd -> ../init.d/atd

lrwxrwxrwx 1 root root 19 junio 25 13:42 K01bluetooth -> ../init.d/bluetooth

lrwxrwxrwx 1 root root 15 junio 25 13:07 K01exim4 -> ../init.d/exim4

lrwxrwxrwx 1 root root 14 junio 25 13:44 K01gdm3 -> ../init.d/gdm3

lrwxrwxrwx 1 root root 19 junio 25 13:44 K01minissdpd -> ../init.d/minissdpd

lrwxrwxrwx 1 root root 20 junio 25 13:43 K01pulseaudio -> ../init.d/pulseaudio

Irwxrwxrwx 1 root root 15 junio 25 13:44 K01saned -> ../init.d/saned

Irwxrwxrwx 1 root root 27 junio 25 13:43 K01speech-dispatcher ->

../init.d/speech-dispatcher

lrwxrwxrwx 1 root root 22 junio 25 13:44 K02avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon

lrwxrwxrwx 1 root root 25 junio 25 13:43 K02network-manager -> ../init.d/network-manager

lrwxrwxrwx 1 root root 17 junio 25 13:43 K04rsyslog -> ../init.d/rsyslog

lrwxrwxrwx 1 root root 20 junio 25 13:43 K06nfs-common -> ../init.d/nfs-common

Irwxrwxrwx 1 root root 17 junio 25 13:43 K06rpcbind -> ../init.d/rpcbind

-rw-r--r-- 1 root root 369 oct. 15 2012 README

lrwxrwxrwx 1 root root 19 junio 25 13:03 S01killprocs -> ../init.d/killprocs

lrwxrwxrwx 1 root root 14 junio 25 13:03 S01motd -> ../init.d/motd

lrwxrwxrwx 1 root root 18 junio 25 13:44 S20bootlogs -> ../init.d/bootlogs

lrwxrwxrwx 1 root root 16 junio 25 13:44 S21single -> ../init.d/single

Y la mayoría de los archivos de enlaces simbólicos son scripts de paro (K\*). Todos

apuntan a los scripts de gestión de servicios, en /etc/init.d/.

# 4. Gestión de los niveles de ejecución init system V

Existen diferentes comandos que permiten conocer el nivel de ejecución actual, y hay otros que permiten personalizar el contenido de los niveles de ejecución.

# a. Nivel de ejecución actual

El comando runlevel indica el nivel de ejecución actual. No tiene ninguna opción. Nos muestra el antiguo nivel (N si no hay ninguno) y el nivel actual.

#### <u>Ejemplo</u>

runlevel

N 2

El sistema (Debian) está corriendo en el nivel de ejecución por defecto, 2.

El comando who -r indica también el nivel de ejecución actual. No tiene ninguna opción. Muestra el antiguo nivel (s si no hay ninguno) y el nuevo.

#### <u>Ejemplo</u>

#### who -r

run level 2 2021-07-21 14:08

último=S

## b. Cambiar el nivel de ejecución

Los comandos init y telinit permiten cambiar el nivel de ejecución del sistema.

**Sintaxis** 

#### telinit|init Nivel

Donde Nivel representa el nuevo nivel de ejecución.

El comando telinit propone la opción —t para especificar un lapsus de tiempo antes del cambio de nivel.



En la mayoría de las distribuciones recientes, los dos comandos corresponden al mismo binario.

## <u>Ejemplo</u>

runlevel

N 2

init 3

runlevel

23

# c. Comandos de gestión del contenido de los niveles de ejecución

Los comandos update-rc.d (Debian) y chkconfig (Red Hat) permiten gestionar el estado de los servicios según los niveles de ejecución.

Pueden configurar el lanzamiento de un nuevo servicio en diferentes niveles de ejecución, o suprimir un servicio de diferentes niveles de ejecución.

#### Incorporación de un servicio

update-rc.d NombreScript defaults chkconfig --add NombreScript Donde NombreScript representa el nombre del script de gestión del servicio, en el directorio /etc/init.d.

El argumento defaults del comando update-rc.d especifica que el servicio será lanzado en los niveles funcionales por defecto (2, 3, 4, 5) y parado en los otros.

El comando chkconfig --add usa los datos LSB en los comentarios del script para determinar su estado en los diferentes niveles de ejecución.

Supresión de los enlaces de gestión de servicios

update-rc.d NombreScript remove chkconfig --del NombreScript

Comprobación del estado de un servicio según los niveles

chkconfig --list service

## d. Script independiente del nivel de ejecución: /etc/rc.local

Una vez que todos los scripts vinculados a un nivel de ejecución multiusuario (2, 3, 4, 5) han sido ejecutados, el script /etc/rc.local, si existe, también será ejecutado.

# 5. systemd

systemd tiene como principal función el control del arranque y del paro de los servicios, de manera más flexible, más completa y eficaz que init system v. Creado por **Lennart Poettering** en 2010, este programa tiende a reemplazar, en las distribuciones recientes, los otros mecanismos de inicialización de los servicios (init System v. upstart ...).

systemd está compuesto por un conjunto de programas que aseguran diferentes funcionalidades (gestión de los servicios, montaje de los sistemas de archivos, registro de

los eventos, etc.). En este capítulo describiremos su papel de gestor de servicios vinculados con el arranque y el paro del sistema.

### a. Arranque de systemd

Uno de los primeros objetivos de concepción de systema fue el de permitir un arranque más rápido del sistema Linux, reemplazando el antiguo programa init, originario de Unix, y sus scripts de arranque de los servicios.

#### **Ejemplo**

En la versión 8 de la distribución CentOS, así como en la versión 10 de la distribución Debian, systemd reemplaza efectivamente a init; el archivo /sbin/init es un enlace simbólico hacia el ejecutable systemd:

#### ls -l /sbin/init

Irwxrwxrwx 1 root root 20 junio 29 19:07 /sbin/init -> /lib/systemd/systemd

Después de ser cargado por el programa de arranque, el núcleo es inicializado, carga los módulos necesarios usando para ello el archivo imagen <u>initramfs</u>, y después crea el proceso ejecutando systemd, de PID 1.

systemo justo después arrancará los servicios del sistema y estará en el origen de casi todos los procesos. También se ocupará del montaje de sistemas de archivos configurados en montaje automático así como del registro de todos los eventos del arranque (incluidos los que están vinculados al inicio del núcleo).

Una vez que los servicios hayan sido arrancados, systemd asegurará el control de los mismos. Podrá determinar para cada servicio el conjunto de procesos que dependen de él (a través de la noción de Cgroups), para poder así pararlos correctamente en el momento en que el servicio se tenga que parar. También puede conocer exactamente el consumo de recursos de cada servicio y asegurar que estos no sobrepasen los límites eventualmente configurados para dichos servicios.

## <u>Ejemplo</u>

Proceso ejecutándose en un sistema Linux CentOS 8 con systemd:

```
pstree
systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
    |-NetworkManager---2*[{NetworkManager}]
    |-accounts-daemon---2*[{accounts-daemon}]
    |-alsactl
    |-atd
    |-auditd-+-sedispatch
         `-2*[{auditd}]
    J-avahi-daemon---avahi-daemon
    |-bluetoothd
    I-chronyd
    |-colord---2*[{colord}]
    |-crond
    |-cupsd
    |-dbus-daemon---{dbus-daemon}
    |-firewalld---{firewalld}
    |-gssproxy---5*[{gssproxy}]
    |-ibus-x11---6*[{ibus-x11}]
    |-iio-sensor-prox---2*[{iio-sensor-prox}]
    |-irqbalance---{irqbalance}
    |-iscsid
    |-ksmtuned---sleep
    |-libvirtd---16*[{libvirtd}]
    I-Ismd
    |-mcelog
    |-named---4*[{named}]
    [-polkitd---5*[{polkitd}]
    |-rhsmcertd
    |-rngd---2*[{rngd}]
    J-rpc.idmapd
    J-rpc.mountd
    |-rpc.statd
    |-rpcbind
    |-rsyslogd---2*[{rsyslogd}]
    |-rtkit-daemon---2*[{rtkit-daemon}]
    |-smartd
    |-sshd---sshd---bash-+-more
                   `-pstree
```

```
|-systemd-+-(sd-pam)
     |-dbus-daemon---{dbus-daemon}
     `-pulseaudio---2*[{pulseaudio}]
|-systemd-+-(sd-pam)
     |-at-spi-bus-laun-+-dbus-daemon---{dbus-daemon}
               `-3*[{at-spi-bus-laun}]
    |-at-spi2-registr---2*[{at-spi2-registr}]
     |-dbus-daemon---{dbus-daemon}
    |-ibus-portal---2*[{ibus-portal}]
     |-pulseaudio---{pulseaudio}
     `-xdg-permission----2*[{xdg-permission-}]
|-systemd-journal
|-systemd-logind
|-systemd-machine
I-systemd-udevd
|-tuned---3*[{tuned}]
[-udisksd---4*[{udisksd}]
|-upowerd---2*[{upowerd}]
`-wpa_supplicant
```

## b. Directorio de trabajo de systemd

systemd utiliza el directorio /run como directorio de trabajo, y particularmente /run/systemd . En el directorio /run se monta un sistema de archivos de tipo tmpfs, gestionado en memoria RAM y cuyo contenido se pierde al parar o reiniciar el sistema.

#### Ejemplo

Directorios /run y /run/systemd de una distribución Debian 10:

```
mount -v | grep /run
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=397572k,mode=755)
[...]

Is -I /run/systemd
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 40 junio 30 14:56 ask-password
srw------ 1 root root 0 junio 30 14:56 fsck.progress
```

drwxr-xr-x 7 root	root	280 junio 30 14:55 generator		
drwxr-xr-x 4 root	root	160 junio 30 14:56 generator.late		
d 3 root	root	160 junio 30 14:55 inaccessible		
drwxr-xr-x 2 root	root	360 junio 30 14:57 inhibit		
drwxr-xr-x 3 root	root	180 junio 30 14:56 journal		
drwxr-xr-x 2 root	root	40 junio 30 14:56 machines		
drwxr-xr-x 4 systemd-network systemd-network 80 junio 30 14:56 netif				
srwxrwxrwx 1 root	root	0 junio 30 14:56 notify		
srwxrwxrwx 1 root	root	0 junio 30 14:56 private		
drwxr-xr-x 2 root	root	60 junio 30 14:57 seats		
drwxr-xr-x 2 root	root	120 junio 30 09:40 sessions		
drwxr-xr-x 2 root	root	40 junio 30 14:56 shutdown		
drwxr-xr-x 2 root	root	40 junio 30 14:55 system		
drwxr-xr-x 2 root	root	80 junio 30 09:40 transient		
drwx 2 root	root	40 junio 30 14:56 unit-root		
drwxr-xr-x 2 root	root	1900 junio 30 09:40 units		
drwxr-xr-x 2 root	root	80 junio 30 09:40 users		

# c. Directorios de configuración de systemd

systemd utiliza algunos directorios jerarquizados para gestionar su configuración. Este mecanismo permite preservar los archivos de configuración personalizados, cuando se actualiza el sistema o se reinstala systemd o sus componentes:

- /etc/systemd/system : directorio que contiene los elementos de configuración personalizados para el sistema local. Su contenido es prioritario.
- /run/systemd/system : directorio que contiene los elementos de configuración actuales.
- /usr/lib/systemd/system : directorio que contiene los elementos de configuración estándar de los componentes de systemd. Su contenido es usado si el elemento correspondiente no existe en /etc/systemd/system.

## <u>Ejemplo</u>

Definición del objetivo por defecto en los diferentes directorios de configuración de

#### systemd:

#### ls -l /usr/lib/systemd/system/default.target /etc/systemd/system/default.target

Irwxrwxrwx. 1 root root 41 3 junio 10:04 /etc/systemd/system/default.target -> /usr/lib/systemd/system/multi-user.target
Irwxrwxrwx. 1 root root 16 11 mayo 18:18 /usr/lib/systemd/system/default.target -> graphical.target

El objetivo por defecto ha sido personalizado para este sistema.

El comando systemd-delta muestra los archivos de configuración redirigidos, que extienden o cubren otros archivos de configuración.

#### Ejemplo

#### systemd-delta

[REDIRECTED] /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timedate1.service /usr/lib/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timedate1.servi>
[REDIRECTED] /etc/systemd/system/default.target /usr/lib/systemd/system/default.target [MASKED] /etc/systemd/system/systemd-timedated.service /usr/lib/systemd/system/systemd-timedated.service [EXTENDED] /usr/lib/systemd/systemd-systemd-tmpfiles-clean.service /usr/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.service.d/10-time>
[EXTENDED] /usr/lib/systemd/systemd/systemd-udev-trigger.service /usr/lib/systemd/system/systemd-udev-trigger.service.d/systemd-ude>
[EXTENDED] /usr/lib/systemd/system/time-sync.target /usr/lib/systemd/system/time-sync.target.d/10-time-set.conf

6 overridden configuration files found.

#### d. El comando systemctl

El comando systemctl permite interactuar con systemd gracias a sus numerosos subcomandos.



Este comando puede interactuar con el servicio systemd de un sistema remoto (opción -H).

#### <u>Ejemplo</u>

Versión de systemd:

```
systemctl --version
systemd 239
+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP
+GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN
```

Ayuda de systemd:

systemctl --help

+PCRE2 default-hierarchy=legacy

```
systemctl [OPTIONS...] {COMMAND} ...

Query or send control commands to the systemd manager.

-h --help Show this help

--version Show package version

--system Connect to system manager
```

--system Connect to system manager
--user Connect to user service manager
-H --host=[USER@]HOST
Operate on remote host
-M --machine=CONTAINER
[...]

# 6. Los objetivos systemd

Los objetivos systemd (targets) corresponden aproximadamente a los niveles de

ejecución de init System V. Un objetivo recoge un conjunto de funcionalidades activas. Su nombre lleva el sufijo target.

Los objetivos de systema gestionan las dependencias entre ellos. Un objetivo puede necesitar la implementación de uno o más objetivos.

Por defecto, systema propone diferentes objetivos, los principales son los siguientes, listados en orden creciente de dependencia:

- sysinit.target: este objetivo corresponde a la activación de LVM y RAID, al montaje de los sistemas de archivos, la activación de zonas de swap, al arranque del servicio de registro, del servicio de detección de dispositivos (udev), etc.
- basic.target : este objetivo activa el servicio firewalld, SELinux, la gestión de los mensajes del núcleo, etc.
- multi-user.target : este objetivo inicia los servicios necesarios para activar el modo multiusuario (red de base y servicios de red, impresión, cron, etc.).
- graphical.target : este objetivo arranca el entorno gráfico.

systema también proporciona dos objetivos que se pueden utilizar para el mantenimiento del sistema:

- rescue.target: este objetivo pone el sistema en modo mantenimiento monousuario, con los sistemas de archivos montados.
- emergency.target: este objetivo pone el sistema en modo mantenimiento monousuario, con el sistema de archivos en solo lectura.

#### a. Objetivo por defecto

En el momento del arranque del sistema, systemd activa el objetivo por defecto, default.target, definido en el archivo default.target (que se encuentra en /etc/systemd/system o /usr/lib/systemd/system ), enlace simbólico hacia uno de los objetivos existentes.

Eiemplo

#### Is -I /etc/systemd/system/default.target

Irwxrwxrwx. 1 root root 36 29 junio 17:00 /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/graphical.target

El sistema se iniciará en modo gráfico.

El comando systematl get-default muestra el objetivo por defecto del sistema.

El comando systematl set-default NombreTarget permite modificar el objetivo por defecto del sistema.

#### <u>Ejemplo</u>

Cambio de objetivo por defecto, de multiusuario en modo gráfico a multiusuario sin modo gráfico:

#### systemctl get-default

graphical.target

#### systemctl set-default multi-user.target

Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target
/usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
systemctl get-default

multi-user.target

# b. Configuración de los objetivos

Un objetivo está compuesto por unidades (units). Un objetivo, él mismo, es un tipo particular de unidad.

Los principales tipos de unidades son:

- Servicios (.service): programas que se ejecutan como procesos.
- Dispositivos (.device): dispositivos detectados por udev, y cuya detección puede provocar acciones.

- Montajes de particiones (.mount): montaje de sistemas de archivos, desde dispositivos fijos, extraíbles o de red.
- Sockets (.socket): creación de sockets que permiten la comunicación entre programas.

Las diferentes unidades pueden depender unas de otras.

Para poner en marcha un objetivo, systemd activa las unidades de las que dependen, de manera simultánea o según sus dependencias o la detección de un evento.

La capacidad para arrancar en paralelo diferentes programas hace que el inicio sea mucho más rápido.

La capacidad para vincular el arranque de un programa a la detección de un evento (dispositivo conectado, montaje de un sistema de archivos, mensaje en un socket, etc.) hace que la gestión de los servicios sea más flexible y potente que la del mecanismo tradicional init System V.

# c. Objetivos y niveles de ejecución

Incluso aunque los objetivos systemo tengan un perímetro de funcionalidades más importante que los niveles de ejecución init system V, podemos establecer la tabla de correspondencia siguiente:

Nivel de ejecución	Objetivo systemd
0	poweroff.target
1	rescue.target
2	multi-user.target
3	multi-user.target
4	multi-user.target
5	graphical.target
6	reboot.target

# d. Modificar el objetivo durante la carga del núcleo

En caso de problema en el inicio del sistema, se puede especificar el objetivo systema que se quiera activar, pasándolo como argumento del comando de carga del núcleo (ver la sección El gestor de arranque GRUB - Uso de GRUB en modo interactivo, de este capítulo).

Para ello, usando la funcionalidad de edición del menú de GRUB, hay que añadir el argumento siguiente en el comando de carga del núcleo:

systemd.unit=NombreObjetivo

Por ejemplo, para iniciar en modo de rescate, el argumento sería:

systemd.unit=rescue

# 7. Gestión de los servicios por systemd

Los servicios son gestionados por systemd usando archivos de configuración que vienen con los paquetes de software de esos mismos servicios. Estos archivos de configuración, que presentan el sufijo .service, se encuentran en uno de los directorios de configuración de systemd (/etc/systemd/system ).

El archivo de configuración es un archivo de texto, organizado en diferentes secciones. Éstas son las principales:

- [Unit]: esta sección describe las características generales del servicio: descripción, documentación (man), orden de carga y dependencias con respecto a los otros objetivos, etc.
- [Service]: esta sección especifica las características del servicio: tipo, archivos de entorno, comandos para ejecutarlo, para pararlo y para recargarlo.
- [Install]: esta sección especifica las características de activación/desactivación del servicio.

## <u>Ejemplo</u>

Configuración por defecto del servicio sshd:

# vi /usr/lib/systemd/system/sshd.service

[Unit]

Description=OpenSSH server daemon

Documentation=man:sshd(8) man:sshd\_config(5)

After=network.target sshd-keygen.target

Wants=sshd-keygen.target

[Service]

Type=notify

EnvironmentFile=-/etc/crypto-policies/back-ends/opensshserver.config

EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/sshd

ExecStart=/usr/sbin/sshd -D \$OPTIONS \$CRYPTO\_POLICY

ExecReload=/bin/kill -HUP \$MAINPID

KillMode=process

Restart=on-failure

RestartSec=42s

[Install]

WantedBy=multi-user.target

El comando systematl cat NombreService muestra el archivo de configuración actual del servicio especificado.

#### <u>Ejemplo</u>

#### systemctl cat sshd

# /lib/systemd/system/ssh.service

[Unit]

Description=OpenBSD Secure Shell server

Documentation=man:sshd(8) man:sshd\_config(5)

After=network.target auditd.service

ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd\_not\_to\_be\_run

[Service]

EnvironmentFile=-/etc/default/ssh

ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t

ExecStart=/usr/sbin/sshd -D \$SSHD\_OPTS

ExecReload=/usr/sbin/sshd -t

ExecReload=/bin/kill -HUP \$MAINPID

KillMode=process

Restart=on-failure

RestartPreventExitStatus=255

Type=notify

RuntimeDirectory=sshd

RuntimeDirectoryMode=0755

[Install]

WantedBy=multi-user.target Alias=sshd.service

# a. Lista y estado de los servicios

El comando systemctl list-unit-files --type=service --all muestra la lista y el estado de todos los servicios configurados para systemd.

#### **Ejemplo**

#### systemctl list-unit-files --type=service --all

UNIT FILE STATE

accounts-daemon.service enabled

alsa-restore.service static
alsa-state.service static

[...]

atd.service enabled
auditd.service enabled
auth-rpcgss-module.service static

autofs.service disabled

[...]

sshd.service enabled

[...]

El comando systematl status NombreService muestra el estado actual del servicio especificado.

#### <u>Ejemplo</u>

Estado del servicio sshd:

#### systemctl status sshd

ssh.service - OpenBSD Secure Shell server

 $Loaded: loaded \ (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor \ preset: enabled)$ 

Active: active (running) since Tue 2020-06-30 14:56:35 CEST; 2 days ago

Docs: man:sshd(8)

man:sshd\_config(5)

Process: 687 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 745 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 4558)

Memory: 5.2M

CGroup: /system.slice/ssh.service 745 /usr/sbin/sshd -D

julio 03 09:40:15 debian10 sshd[13612]: Accepted password for root from 192.168.0.24 port 52074 ssh2 julio 03 09:40:15 debian10 sshd[13612]: pam\_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)

El servicio está activo (enabled), está ejecutándose (running) y ha aceptado una conexión por parte del superusuario.

# b. Arranque y paro de los servicios

El comando systematl start | stop | restart | reload NombreService arranca, para, reinicia o recarga la configuración del servicio especificado.

## <u>Ejemplo</u>

Arranque y paro del servicio httpd:

# systemctl start httpd

#### systemctl status httpd

httpd.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled;

vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Fri 2020-07-03 13:50:10 CEST; 6s ago

Docs: man:httpd.service(8)

Main PID: 41081 (/usr/sbin/httpd)

Status: "Started, listening on: port 80"

Tasks: 213 (limit: 23370)

Memory: 42.4M

CGroup: /system.slice/httpd.service

```
41081 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
41082 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
41083 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
41084 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
41231 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

julio 03 13:50:09 centos8 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... julio 03 13:50:10 centos8 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server. julio 03 13:50:11 centos8 httpd[41081]: Server configured, listening on: port 80 systemctl stop httpd

# c. Activación y desactivación de los servicios

La activación por defecto de un servicio depende de la configuración efectuada en el programa. Si está activado, el servicio será arrancado por los objetivos que lo contengan. Sí está desactivado, el servicio no se arrancará.

El comando systematl enable | disable NombreService activa o desactiva el servicio especifícado.

#### <u>Ejemplo</u>

Activación del servicio httpd:

#### systemctl enable httpd

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service /usr/lib/systemd/system/httpd.service.

El comando crea un enlace simbólico en el directorio de los elementos contenidos en el objetivo multiuser.

#### systemctl status httpd

httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled) [...]

#### d. Registro de systemd

systemd utiliza su propio servicio de registro de eventos, systemd-journald, que administra un archivo en formato binario, en un subdirectorio del directorio /run/log/. Los mensajes emitidos por los servicios y el núcleo son transferidos hacia el servicio tradicional de gestión de registros (syslogd o rsyslogd).

Como el archivo de registros de systema está en formato binario, no se puede acceder directamente a la información. El comando journalctl permite consultar su contenido. El comando puede recibir muchos argumentos y funciona en modo interactivo.

#### <u>Ejemplo</u>

#### journalctl

```
-- Logs begin at Tue 2020-06-30 14:51:56 CEST, end at Fri 2020-07-03 14:20:01 CEST. --
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: microcode: microcode updated early to revision 0x2f,
date = 2019-02-17
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: Linux version 4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64
(mockbuild@kbuilder.bsys.centos.org) (gcc version 8.3.1 201>
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/
vmlinuz-4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root ro>
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001:
'x87 floating point registers'
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is
576 bytes, using 'standard' format.
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
junio 30 14:51:56 centos8 kernel: BIOS-e820:
[mem 0x000000000000000000000000000000009ebff] usable
[...]
```

La opción –e muestra solamente las últimas líneas del registro:

#### journalctl -e

```
julio 03 14:15:01 debian10 CRON[14475]: pam_unix(cron:session): session opened for
user root by (uid=0)
julio 03 14:15:01 debian10 CRON[14476]: (root) CMD (command -v debian-sa1 >
/dev/null && debian-sa1 1 1)
julio 03 14:15:01 debian10 CRON[14475]: pam_unix(cron:session): session closed for
user root
julio 03 14:17:01 debian10 CRON[14479]: pam_unix(cron:session): session opened for
user root by (uid=0)
julio 03 14:17:01 debian10 CRON[14480]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report
/etc/cron.hourly)
julio 03 14:17:01 debian10 CRON[14479]: pam_unix(cron:session): session closed for
user root
julio 03 14:18:17 debian10 squid[11822]: Logfile: opening log stdio:
/var/spool/squid/netdb.state
julio 03 14:18:17 debian10 squid[11822]: Logfile: closing log stdio:
/var/spool/squid/netdb.state
julio 03 14:18:17 debian10 squid[11822]: NETDB state saved; 0 entries, 0 msec
julio 03 14:25:01 debian10 CRON[14490]: pam_unix(cron:session): session opened for
user root by (uid=0)
julio 03 14:25:01 debian10 CRON[14491]: (root) CMD (command -v debian-sa1 >
/dev/null && debian-sa1 1 1)
julio 03 14:25:01 debian10 CRON[14490]: pam_unix(cron:session): session closed for
user root
```

# 8. Paro y reinicio del sistema por systemd

El comando systematl reboot | suspend | hibernate | poweroff reinicia, suspende, pone en modo hibernación o para el sistema.