# Mantenimiento de los sistemas de archivos Linux

Los principales sistemas de archivos que constituyen la arborescencia global del sistema de archivos Linux casi siempre son creados durante la instalación del sistema. Sin embargo, el administrador a veces tiene que definir nuevos, cuando por ejemplo se añade hardware o nuevos recursos compartidos en red. Debe seleccionar el tipo de sistema de archivos, según las distintas limitaciones de explotación y los objetivos de utilización (rendimiento, flexibilidad de evolución, fiabilidad, tamaño máximo de los datos que se tienen que gestionar, tipo de material, cantidad de memoria viva, etc.).

Por otro lado, el administrador debe vigilar el estado de los recursos de almacenaje y optimizar su configuración en función de las estadísticas generales de uso.

Para ello dispone de numerosos comandos, unos genéricos y otros específicos para el tipo de sistema de archivos.

## 1. Creación y control de los sistemas de archivos

El comando mkfs permite crear un sistema de archivos especificando el tipo. Se trata de un comando genérico que hace una llamada a diferentes comandos en función del tipo de sistema de archivos especificado.

El comando fsck también es un comando genérico que permite verificar un sistema de archivos físico de cualquier tipo, siempre y cuando esté desmontado. Se ejecuta automáticamente cuando arranca el sistema, para todos los sistemas de archivos declarados en /etc/fstab (o para una unidad de montaje de sistema) con la opción de verificación activada.

## a. Creación de un sistema de archivos: mkfs

La creación del sistema de archivos se hace con el comando mkfs.

**Sintaxis** 

#### mkfs [-t tipo] [OpcionesFS] ArchivoEspecial [NumeroBloques]


## Parámetros principales

-t tipo	Tipo de sistema de archivos que se creará.
OpcionesFS	Opciones de creación, específicas del tipo de sistema de archivos.
ArchivoEspecial	Espacio de almacenamiento en el que se creará el sistema de archivos.
NumeroBloques	Tamaño en bloques del sistema de archivos.

## <u>Descripción</u>

Este comando genérico permite crear un sistema de archivos de cualquier tipo gestionado por el sistema. Sin la opción –t, el comando usa el tipo de sistema de archivos por defecto del sistema.

Según el tipo de sistema de archivos deseado, el comando hará una llamada al comando específico de creación de sistema de archivos de ese tipo, pasándole eventualmente las opciones especificadas mediante el argumento OpcionesFS. Si el tamaño no se ha especificado, el sistema de archivos será creado con una tamaño correspondiente al del espacio de almacenamiento.



## <u>Ejemplo</u>

Creación de un sistema de archivos ext4, con los atributos por defecto, en un espacio de almacenamiento. Como este último ya contiene un sistema de archivos, el comando solicita la confirmación para sobrescribirlo:

#### mkfs -t ext4 /dev/sdb1

mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
/dev/sdb1 contains a vfat file system
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 203776 1k blocks and 51000 inodes
Filesystem UUID: 47c46533-94ce-4738-a229-8455caf5a930
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done Writing inode tables: done

Creating journal (4096 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Se comprueba:

#### blkid /dev/sdb1

/dev/sdb1: UUID="47c46533-94ce-4738-a229-8455caf5a930" TYPE="ext4" PARTUUID="804d16f1-01"

## b. Comprobación de los sistemas de archivos

Comprobar un sistema de archivos consiste en controlar la coherencia de las estructuras de gestión de su contenido, los metadatos y, si es posible, corregirlo en caso de problema. En particular, hay que asegurarse de que la tabla de los inodos (archivos y directorios creados en el sistema de archivos) sea coherente con la tabla de bloques de datos atribuidos a los archivos y directorios. Si no es el caso, la herramienta de verificación podrá asociar los bloques "perdidos" a los archivos creados especialmente a ese efecto.

Para los sistemas de archivos transaccionales (journaling), la comprobación por defecto se apoya en el registro de transacciones del sistema de archivos, lo que permite determinar las eventuales operaciones interrumpidas antes de ejecutarlas correctamente. Los riesgos de pérdida de coherencia son, por lo tanto, limitados y la comprobación es

muy rápida, ya que ya no es necesario comprobar todos los bloques atribuidos.

La comprobación del sistema de archivos se puede hacer con el comando genérico fsck. El sistema de archivos no tiene que estar montado.

## <u>Sintaxis</u>


fsck -t tipo ArchivoEspecial

## Parámetros principales

-t tipo	Tipo de sistema de archivos para verificar.
-f	Verificación completa del sistema de archivos transaccional.
ArchivoEspecial	Sistema de archivos para verificar.

#### <u>Descripción</u>

Para los sistemas de archivos transaccionales, la opción —f fuerza una verificación completa de un sistema de archivos, sin limitarse a los elementos del registro de transacciones.



## <u>Ejemplo</u>

Comprobación del sistema de archivos creado en el ejemplo anterior:

#### fsck /dev/sdb1

fsck de util-linux 2.33.1 e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)

/dev/sdb1: clean, 11/51000 files, 12090/203776 blocks

Como el sistema de archivos es de tipo ext4, transaccional, la comprobación ha sido rápida, ya que solo utiliza los datos transaccionales. Se puede forzar una verificación completa con la opción -f:

#### fsck -f /dev/sdb1

fsck de util-linux 2.33.1 e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)

Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes

Pass 2: Checking directory structure

Pass 3: Checking directory connectivity

Pass 4: Checking reference counts

Pass 5: Checking group summary information

/dev/sdb1: 11/51000 files (0.0% non-contiguous), 12090/203776 blocks

Se puede intentar comprobar el sistema de archivos /dev/sdb1, montado:

#### fsck/dev/sdb1

fsck de util-linux 2.33.1 e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018) /dev/sdb1 is mounted. e2fsck: Cannot continue, aborting.

## 2. Creación de una zona de swap

Una zona de swap se define en el momento de la instalación del sistema, con la creación del espacio de swap correspondiente. Sin embargo, el administrador puede modificar posteriormente la configuración de la zona de swap, cambiando el espacio de swap o añadiendo nuevos espacios de swap, de manera puntual o permanente.

## a. Elección de los espacios de swap

Se ha visto que en los sistemas modernos, el mecanismo de swap se utiliza poco: la memoria física y el espacio de disco ya no son recursos caros y las configuraciones de hardware de los servidores están generalmente sobredimensionadas.

A pesar de ello, es posible que haya picos de uso de la memoria viva, que pueden provocar que el sistema consuma swap (por ejemplo, en un pequeño servidor de desarrollo, una compilación compleja o el lanzamiento de una aplicación que necesite mucha memoria, en un servidor de red, un crecimiento brusco del número de conexiones simultáneas o de solicitudes complejas). Para evitar el bloqueo del sistema o incluso su paro en modo "panic", la configuración de la zona de swap debe ser óptima. El administrador debe también poder añadir puntualmente espacios de swap en el caso de una saturación de la memoria viva.

La eficacia del swap depende del tamaño de la zona de swap con respecto al de la memoria viva usada por las aplicaciones, y de los tiempos de acceso a esos espacios de almacenamiento.

## b. Tipos de espacio de swap

La zona de swap puede estar compuesta por uno o distintos espacios de swap, de tipos diferentes:

Partición o volumen lógico dedicado

Es el más frecuente. La partición o el volumen lógico debe ser de un tipo particular (82, swap). Su contenido no está estructurado en directorios y archivos, no existe la operación de montaje ya que las aplicaciones no pueden acceder directamente. El gestor de swap administra su contenido.

Archivo

Se puede añadir a la zona de swap un archivo de tamaño fijo. Esta solución no es óptima ya que los tiempos de acceso se encuentran degradados, ya que el gestor de swap utiliza los pilotos de los sistemas de archivos para acceder al propio archivo. Normalmente, esta solución se aplica como último recurso y de manera temporal.

La configuración de una zona de swap multiespacio permite especificar las prioridades de

uso entre esos mismos espacios. De esta manera se puede privilegiar a los que tengan un buen tiempo de acceso, por ejemplo en este orden: memoria viva, discos SSD, disco locales rápidos dedicados, SAN y archivos.

## c. Creación de un espacio de swap: mkswap

Un espacio de swap debe estar "formateado" específicamente con el comando mkswap, para poder ser utilizado.

## <u>Sintaxis</u>

mkswap espacio\_almacenaje

## Parámetros principales

/camino/archivo	Estructura el archivo para que pueda ser explotado como espacio de swap.
/dev/Archivo_Especial	Estructura del espacio de almacenamiento designado por el archivo especial para que pueda ser explotado como espacio de swap.
-L LABEL	Estructura el espacio de almacenamiento designado por la etiqueta LABEL para que pueda ser explotado como espacio de swap.
-U UUID	Estructura el espacio de almacenamiento designado por el UUID UUID para que pueda ser explotado como espacio de swap.

## <u>Ejemplo</u>

En caso de urgencia, se puede utilizar un archivo como espacio de swap. Primero hay que

crear un archivo del tamaño deseado:

```
fallocate --length 1GiB /var/miswap
Is -I /var/miswap
-rw-r---- 1 root root 1073741824 jul 30 23:58 /var/miswap
```

Es prudente cambiar los derechos de acceso al archivo:

#### chmod 0600 /var/miswap

Después hay que formatear el contenido en espacio de swap:

#### mkswap /var/miswap

Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 1024 MiB (1073737728 bytes) sin etiqueta, UUID=e60e394e-cf08-4e27-88bd-d5b914866bbc

Después se puede activar ese espacio para integrarlo en la zona de swap del sistema:

#### swapon /var/miswap

Se comprueba:

swapon -s				
Nombre del fichero	Tipo	Tamaño	Utilizado	Prioridad
/dev/sda5	partition	998396 0	-2	
/var/miswap	file	1048572 0	-3	

Esta operación solo debería ser temporal, porque el tiempo de acceso a un archivo de swap es mucho más lento que el tiempo de acceso una partición de swap. En el próximo arranque, el archivo de swap no será activado, excepto si se declara en el archivo /etc/fstab.

## d. Control de la zona de swap

El comando swapon con la opción -s permite visualizar la configuración de la zona de swap.

También se pueden utilizar las herramientas de seguimiento de los recursos para supervisar el consumo de la memoria viva, el comando top por ejemplo.

## 3. Los principales tipos de sistemas de archivos en Linux

Linux soporta numerosos tipos de sistemas de archivos. La elección del tipo de sistema de archivos depende de la naturaleza del soporte físico, de sus capacidades, así como del tipo de uso (lectura, escritura, archivos voluminosos pero poco numerosos, muchos archivos pequeños ...) y de las funcionalidades deseadas (velocidad de acceso en lectura y/o escritura, seguridad, atributos gestionados, número y tamaño de los objetos almacenados).

A continuación se van a describir los principales tipos de sistema de archivos utilizados en Linux, los cuales tenemos que conocer para la certificación.

## a. Sistemas de archivos de tipo ext\*

El tipo ext ha evolucionado en distintas versiones a lo largo del tiempo: ext2, ext3 y ext4.

## ext2

Los sistemas de archivos de tipo ext2 han sido creados especialmente para Linux. Durante mucho tiempo han sido el tipo de sistema de archivos por defecto en la mayoría de las distribuciones. Permiten gestionar archivos de un tamaño máximo de 2 TB, en volúmenes de 32 TB como máximo. Las fechas de los archivos están soportadas hasta 2038.

Este tipo de sistema de archivos evolucionó hacia ext3 y después ext4, ya casi no se usa hoy en día, excepto por la compatibilidad con las infraestructuras existentes. Su principal inconveniente es que no implementa el registro por diario, lo que puede provocar una

alteración de la estructura del mismo sistema de archivos en caso de interrupción brutal durante una modificación, convirtiéndolo en parcial o totalmente inutilizable.

#### ext3

Se trata de una evolución del tipo de sistema de archivos ext2, que permite implementar un registro por diario de transacciones para asegurar la coherencia de los metadatos del sistema de archivos en caso de interrupción brutal de las escrituras.

Cada operación de escritura está inscrita previamente en el diario, y validada después en ese mismo diario. En caso de problema durante la operación, se puede anular o volver a ejecutar el conjunto de la transacción de escritura: incluso en el caso de que se perdieran los datos que se iban a escribir, el sistema de archivos guardaría una coherencia.

Este mecanismo de registro de diario permite también acelerar las operaciones de comprobación del sistema de archivos, ya que basta con consultar el diario para encontrar las transacciones potencialmente interrumpidas.

El registro del diario es opcional. Un sistema de archivos de tipo ext3 es compatible con ext2 en lectura y escritura.

Los límites de tamaño de los archivos y de los volúmenes son los del tipo ext2, así como las fechas para los archivos.

#### ext4

Este nuevo tipo de sistema de archivos está destinado a remplazar a ext3. Permite gestionar archivos de 16 TB y volúmenes de 1 EiB. Una nueva técnica de gestión del espacio asignado a los archivos, los *extents*, permite limitar considerablemente la fragmentación. Las fechas de los archivos están soportadas hasta 2514.

Un sistema de archivos de tipo ext3 es compatible con ext4 en lectura y escritura.

Es el tipo de sistema de archivos que se encuentra por defecto en numerosas distribuciones, en particular Debian.

## b. Sistemas de archivos de tipo XFS

**XFS** es un sistema de archivos concebido por la empresa SGI (Silicon Graphics Inc) para los sistemas Unix IRIX. Creado en 1994, disfruta de una experiencia muy importante. Es

utilizado, principalmente, en entornos de producción, con servidores que administran una cantidad muy grande de almacenaje de disco.

SGI le ha dado a este sistema de gestión de archivos una licencia GPL en el año 2000, lo que permitió la portabilidad a Linux. Ha sido integrado en el núcleo a partir de la versión 2.4, está disponible en la mayoría de las distribuciones.

Desarrollado, especialmente, para gestionar de manera eficaz grandes volúmenes de disco, sus principales características son las siguientes:

- 64 bits: el límite máximo teórico para el tamaño de un archivo o de un sistema de archivos completo es de 8 exabytes (2^63 1). En la práctica, este tamaño está limitado por parámetros relativos a cada distribución (100 TB para Red Hat 6, 500 TB para Red Hat 7), pero permite superar con mucho margen los 16 TB, tamaño límite del sistema de archivos de tipo ext.
- Registro: las operaciones de escritura en los metadatos se describen en el registro antes de ser ejecutadas, lo que permite garantizar la coherencia del sistema de archivos en caso de avería de tipo material. Para optimizar el rendimiento, es posible posicionar el diario en un volumen físico diferente con respecto a donde se encuentran los datos.
- E/S paralelas: gracias a su organización en **grupos de asignación** (internamente, un sistema de archivos se divide en diferentes subconjuntos independientes), permite efectuar simultáneamente distintas operaciones de entrada/salida en un mismo sistema de archivos, lo que está particularmente adaptado para las aplicaciones de tipo multiproceso.
- Diferentes técnicas permiten asegurar un alto nivel de rendimiento y de evolución: uso de árboles indexados (**B-tree**) para los metadatos, asignación diferida, preasignación para evitar la fragmentación, desfragmentación en línea, asignación por extensiones, etc.
- Las herramientas de comprobación y de corrección de los sistemas de archivos son muy rápidas.
- Atributos extendidos: permiten gestionar **listas de control de acceso** (ACL), además de los derechos de acceso clásicos del mundo Unix/Linux, así como atributos específicos para algunas aplicaciones.
- Sistema de cuotas de uso del espacio muy flexible, por grupo, usuario o "proyecto" (cuotas asociadas a una rama de la arborescencia).

- Gestión de instantáneas (snapshots): esta técnica permite la toma de una imagen del sistema de archivos en un instante preciso y, por lo tanto, permite efectuar respaldos en línea.
- Extensible en línea: un sistema de archivos puede ser extendido durante su uso (pero no reducido).
- Herramientas de respaldo/restauración específicas para el sistema de archivos.

Este sistema de gestión de archivos está, sobre todo, adaptado para grandes servidores, necesita mucha memoria viva e implica el uso de material fiable y seguro (caché asegurada por una batería).

XFS es el sistema de archivos presente por defecto en las distribuciones de tipo Red Hat, a partir de la versión 7.

## c. Sistemas de archivos de tipo Btrfs

**Btrfs** (*B-tree File System*, se pronuncia "báterefes") es el más reciente de los sistemas de archivos creados para Linux. Implementa conceptos modernos para ofrecer un conjunto de funcionalidades de alto nivel, fruto de la colaboración de grandes actores del mundo Linux (Red Hat, Oracle, SUSE, Intel, etc.).

Se trata de un sistema de gestión de archivos de 64 bits, usando una técnica de **copy on write** (**CoW**: para garantizar la integridad de los datos, una modificación se hace copiando los datos de origen y después modificando la copia), implementando capacidades de compresión, de respaldo en línea, de redundancia de datos, de instantáneas, de redimensionamiento en línea, etc.



Integrado en el núcleo desde 2008, estaba previsto que se convirtiera a largo plazo en el sistema de archivos por defecto de Linux, pero no está soportado en todas las distribuciones. Red Hat decidió dejar de soportarlo a partir de la versión 8 de su distribución RHEL, al contrario que SUSE que lo utiliza por defecto para el sistema de archivos raíz. Algunas funcionalidades avanzadas todavía no son estables.

Sus principales puntos fuertes son los siguientes:

- Sistema de archivos de 64 bits: tamaño máximo de un sistema de archivos 16 exabytes y tamaño máximo de un archivo 8 exabytes.
- Optimización de la gestión de los archivos pequeños.
- Consideración de las particularidades de los discos SSD.
- Fiabilidad aumentada por checksum de los datos y metadatos.
- Gestión de las instantáneas (snapshots) en lectura y lectura/escritura.
- Gestión de subvolúmenes.
- Algoritmos optimizados de compresión.
- Desfragmentación en línea.
- Gestión integrada del multivolumen (RAID).



Para la certificación necesita conocer las características principales de este tipo de sistema de archivos y ser capaz de gestionar una implementación simple, incluyendo subvolúmenes e instantáneas.

## d. Sistemas de archivos de tipo ZFS

**ZFS** es un tipo de sistema de archivos, de **Sun Microsystems**, desarrollado para el sistema operativo Solaris, de tipo Unix. Sun lo implementó a partir de 2006, con una licencia de tipo software libre, lo que permitió su portabilidad hacia otros sistemas operativos. Oracle adquirió Sun Microsystems en 2010 y optó por una licencia propietaria para ZFS. El proyecto **OpenZFS** fue creado para mantener y hacer progresar una versión libre de ZFS.

Como consecuencia del conflicto de licencia, ZFS no ha sido integrado en el núcleo Linux. Para implementarlo en una plataforma Linux, hay que instalar un módulo del núcleo dinámico facilitado por el proyecto **Zol** (*ZFS on Linux*), desarrollado por el **Lawrence Livermore National Laboratory**.



A partir de la versión 8 de la distribución RHEL, ZFS ya no está soportado por Red

Este tipo de sistema de archivos implementa numerosas funcionalidades, integrando la gestión de volúmenes lógicos y de discos RAID. Permite gestionar de manera eficaz los volúmenes muy grandes de manera fiable y eficaz. Propone funcionalidades avanzadas, como las instantáneas (snapshots), la copia en escritura (copy on write) así como el control y la reparación automática en continuo.

ZFS gestiona el conjunto de los aspectos de almacenamiento, desde los dispositivos utilizados y combinados hasta la estructura interna del sistema de archivos. Eso le permite optimizar el almacenaje, la fiabilidad y el rendimiento de entradas/salidas tomando en cuenta los diferentes niveles (desde el punto de vista de hardware y software) implementados.

Propone funcionalidades de alto nivel, particularmente gracias a la gestión avanzada de las instantáneas (snapshots), que permiten el clonado o la marcha atrás hacia una versión anterior del estado del sistema de archivos (check point rollback).

Concebido para gestionar grandes volúmenes de datos, necesita sistemas de discos eficientes y servidores que dispongan de mucha memoria viva.

Sus principales puntos fuertes son los siguientes:

- Sistema de archivos de 128 bits, llevando los límites de capacidad más allá de las capacidades físicas de los sistemas actuales: tamaño máximo de un sistema de archivos 16 exabytes, tamaño máximo de un archivo 16 exabytes, número máximo de archivos por directorio 2^48, etc.
- Mecanismo de checksum jerárquico para garantizar los datos y los metadatos del sistema de archivos.
- Múltiples versiones de un conjunto de datos y metadatos (*snapshots*), que permiten gestionar restauraciones hacia un estado anterior.
- Reparación automática de las incoherencias o errores de escritura, a través del registro, la gestión de la paridad y la redundancia de datos (RAID).

- Gestión de software integrada de los diferentes niveles de RAID.
- Gestión de los dispositivos de caché.
- Gestión de las instantáneas (snapshots) para el respaldo y la replicación.
- Gestión de la compresión de datos.
- Gestión de la deduplicación de datos. Esta necesita de una gran cantidad de memoria viva.
- Reconstrucción rápida del sistema de archivos en caso de corrupción.
- Configuración sutil de los parámetros para la optimización.

## 4. Gestión de los sistemas de archivos de tipo ext2, ext3 y ext4

Un conjunto de herramientas específicas permite crear y modificar esos tipos de sistemas de archivos. Esos comandos se aplican en general a las tres versiones, ext 2, 3 o 4, incluso si la mayoría han conservado «e2» en su nombre. Pueden ser llamadas por los comandos genéricos que ya se han visto anteriormente o pueden ser utilizadas directamente.

#### a. Creación de un sistema de archivos ext\*

El comando mke2fs permite crear sistemas de archivos ext2, 3 o 4.

## Sintaxis

mke2fs [-j][-t tipoFS][-F][-L label][-U uuid] ArchivoEspecial

Parámetros principales

-t tipoFS	Tipo de sistema de archivos que se va a crear.
-j	Tipo de sistema de archivos que se va a crear: ext3.
-F	Fuerza la sobrescritura del sistema de archivos existente.
-L label	Etiqueta que se asignará al sistema de archivos.
-U uuid	UUID que se asignará al sistema de archivos.
ArchivoEspecial	Archivo especial asociado al espacio de almacenaje del sistema de archivos que se va a crear.

## <u>Descripción</u>

La opción – j (journal) fuerza la creación de un sistema de archivos de tipo ext3. También se puede especificar el tipo del sistema de archivos (ext2, ext3 o ext4) con la opción – t tipoFS.

Sin una de esas dos opciones, el tipo de sistema de archivos usado por defecto será el configurado en el archivo /etc/mke2fs.conf.

Hay muchas opciones que permiten fijar las características detalladas del sistema de archivos (tamaño y número de bloques, número de inodos, ubicación del archivo de registro...).

El argumento ArchivoEspecial determina el espacio de almacenamiento usado para el sistema de archivos: archivo especial de tipo bloque, camino de red y volumen lógico LVM.

## <u>Ejemplos</u>

Creación de un sistema de archivos ext3 en un volumen lógico:

#### mke2fs -j /dev/debian10-vg/lvol0

mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)

/dev/debian10-vg/lvol0 contains a ext2 file system

created on Sun Mar 1 21:56:32 2020

Proceed anyway? (y,N) y

Creating filesystem with 155648 1k blocks and 38912 inodes Filesystem UUID: efd18095-e45f-44b4-b4b9-4f3ea7091b7a

Superblock backups stored on blocks: 8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done Writing inode tables: done

Creating journal (4096 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

El volumen lógico contenía ya un sistema de archivos, el comando ha solicitado la confirmación antes de sobrescribir.

Creación de un sistema de archivos ext4 en una partición de disco, con la opción – F para forzar la sobrescritura del sistema de archivos ya existente:

## mke2fs -Ft ext4 /dev/sdb1

mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)

/dev/sdb1 contains a ext2 file system

created on Mon Mar 2 20:48:56 2020

Creating filesystem with 1976082 4k blocks and 494832 inodes

Filesystem UUID: 5513948e-e3e3-4764-8782-3875a0b09e1b

Superblock backups stored on blocks:

 $32768,\,98304,\,163840,\,229376,\,294912,\,819200,\,884736,\,1605632$ 

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (16384 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Comprobación:

#### blkid /dev/sdb1 /dev/debian10-vg/lvol0

/dev/sdb1: UUID="5513948e-e3e3-4764-8782-3875a0b09e1b" TYPE="ext4" PARTUUID="c3072e18-01" /dev/debian10-vg/lvol0: UUID="efd18095-e45f-44b4-b4b9-4f3ea7091b7a" SEC\_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

## b. Comprobación de un sistema de archivos ext\*

El comando e2fsck permite comprobar y corregir, si fuera necesario, la estructura de un sistema de archivos ext\*.

## <u>Sintaxis</u>

 $e2fsck\left[ \ -f \ \right]\left[ \ -v \ \right]\left[ \ -n \ \right] -p \ \right] ArchivoEspecial$ 

## Parámetros principales

-f	Fuerza el control completo del sistema de archivos (ext3, ext4).
-v	Visualización detallada.
-n	Control sin corrección.
-p	Corrección automática.
ArchivoEspecial	Archivo especial asociado al espacio de almacenamiento del sistema de archivos que se va a comprobar.

## <u>Descripción</u>

El comando funciona en modo interactivo por defecto. Controla el sistema de archivos y, para cada anomalía constatada, propone una corrección que tiene que ser validada por el

#### usuario.

Si el sistema de archivos tiene un registro (ext3 o ext4), el comando solamente controla los elementos correspondientes en las transacciones indicadas en curso en el registro. La opción —f permite forzar un control completo del sistema de archivos, más allá del registro.

La opción -n provoca un control no interactivo, sin corrección.

Por otra parte, la opción –p provoca un control con corrección automático y no interactivo.



Se recomienda encarecidamente ejecutar este comando en un sistema de archivos desmontado.

## c. Gestión de los parámetros de un sistema de archivos con tune2fs

El comando tune2fs, que ya se vio anteriormente para gestionar la etiqueta y el UUID, permite mostrar el valor de numerosos parámetros de un sistema de archivos ext\* y modificar algunos de ellos.

#### <u>Sintaxis</u>

```
tune2fs [-I][-j][-J OpcionesRegistro][-E OpcionesExtendidas]
[-L label][-U uuid] ArchivoEspecial
```

## Paramètres principaux

-1	Lista las características del sistema de archivos.
-j	Crea un registro para el sistema de archivos.
-J OpcionesRegistro	Modifica las opciones del registro.
-E OpcionesExtendidas	Modifica las opciones extendidas del sistema de archivos.
-L label	Etiqueta que se asignará al sistema de archivos.
-U uuid	UUID que se asignará al sistema de archivos.
ArchivoEspecial	Archivo especial asociado al espacio de almacenamiento del sistema de archivos.

## <u>Descripción</u>

Este comando permite mostrar y modificar numerosos parámetros de un sistema de archivos ext \*. En particular, permite la creación de un registro (opción – j) para un sistema de archivos de tipo ext2, lo que lo transforma en tipo ext3.

## **Ejemplos**

Muestra los parámetros de un sistema de archivos en ext4:

#### tune2fs -l /dev/sdb1

tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)

Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: <not available>

Filesystem UUID: 5513948e-e3e3-4764-8782-3875a0b09e1b

Filesystem magic number: 0xEF53

Filesystem revision #: 1 (dynamic)

Filesystem features: has\_journal ext\_attr resize\_inode dir\_index filetype extent 64bit flex\_bg sparse\_super large\_file huge\_file dir\_nlink

extra\_isize metadata\_csum

Filesystem flags: signed\_directory\_hash
Default mount options: user\_xattr acl

Filesystem state: clean Errors behavior: Continue Filesystem OS type: Linux Inode count: 494832 Block count: 1976082 Reserved block count: 98804 Free blocks: 1919949 Free inodes: 494821 First block: 0

Block size: 4096
Fragment size: 4096
Group descriptor size: 64
Reserved GDT blocks: 964
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8112
Inode blocks per group: 507
Flex block group size: 16

Filesystem created: Mon Mar 2 20:52:11 2020

Last mount time: n/a

Last write time: Mon Mar 2 20:52:12 2020

Mount count: 0

Maximum mount count: -1

Last checked: Mon Mar 2 20:52:11 2020

Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 68 MB

Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)

First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 32
Desired extra isize: 32
Journal inode: 8

Default directory hash: half\_md4

Directory Hash Seed: f687383b-2d33-40b1-abc6-9afc940dce23

Journal backup: inode blocks
Checksum type: crc32c
Checksum: 0xc65bb829

En la sección Filesystem features, podemos notar la existencia de un registro (has\_journal), de gestión de los extents (extent) y de los archivos voluminosos (huge\_file), características de un tipo ext4.

Conversión de un sistema de archivos de tipo ext2 a tipo ext3:

#### blkid /dev/debian10-vg/lvol1

/dev/debian10-vg/lvol1: UUID="39283d6c-e6f8-44cc-aa57-46ef454523bf" TYPE="ext2"

Se convierte en ext3:

## tune2fs -j /dev/debian10-vg/lvol1

tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018) Creating journal inode: done

Se comprueba:

#### blkid /dev/debian10-vg/lvol1

/dev/debian10-vg/lvol1: UUID="39283d6c-e6f8-44cc-aa57-46ef454523bf" SEC\_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

## d. Depuración de un sistema de archivos ext\*

El comando debugfs permite comprobar el estado de un sistema de archivos ext\* en modo de depuración.

Sintaxis

#### debugfs [-w] ArchivoEspecial

## Parámetros principales

-w	Modo escritura.
ArchivoEspecial	Archivo especial asociado al espacio de almacenamiento del sistema de archivos que se quiere depurar.

## <u>Descripción</u>

Este comando funciona en modo interactivo. Por defecto, está en modo de solo lectura y no permite modificar el sistema de archivos. La opción -w autoriza la modificación.

La herramienta abre el sistema de archivos y muestra una línea de comandos. Numerosos comandos permiten manipular las estructuras y objetos del sistema de archivos, entre ellos:

help

Ayuda.

quit

Cierra debugfs.

logdump

Muestra el contenido del registro.

show\_super\_stats

Muestra el contenido del super bloque y de los descriptores de grupos de bloques.

cat archivo

Muestra el contenido de archivo.

```
stat archivo
```

Muestra el contenido de la entrada de la tabla de los inodos para archivo.

```
icheck block ...
```

Lista los inodos utilizando los bloques específicos.

```
set_super_value campo valor
```

Modifica el contenido del campo especificado del super bloque.

```
undel numeroInode
```

Declara activo el inodo de número numero Inode.

```
free archivo
```

Libera el inodo archivo.

```
kill_file archivo
```

Suprime archivo y libera sus bloques de datos.

```
rmdir dir
```

Suprime el directorio dir.

```
unlink CaminoArchivo
```

Suprime el enlace entre CaminoArchivo y su inodo.

## <u>Ejemplo</u>

Comprobación, en modo depuración, de un sistema de archivos ext4:

#### debugfs /dev/mapper/debian10--vg-home

debugfs 1.44.5 (15-Dec-2018) debugfs:

Se lista el registro de transacciones:

```
debugfs: logdump
Journal starts at block 1, transaction 83
Found expected sequence 83, type 1 (descriptor block) at block 1
Found expected sequence 83, type 2 (commit block) at block 4
Found expected sequence 84, type 1 (descriptor block) at block 5
Found expected sequence 84, type 2 (commit block) at block 7
Found expected sequence 85, type 2 (commit block) at block 8
Found expected sequence 86, type 1 (descriptor block) at block 9
Found expected sequence 86, type 2 (commit block) at block 11
Found expected sequence 87, type 1 (descriptor block) at block 12
Found expected sequence 87, type 2 (commit block) at block 14
Found expected sequence 88, type 1 (descriptor block) at block 15
Found expected sequence 88, type 2 (commit block) at block 17
No magic number at block 18: end of journal.
debugfs:
```

Se han validado todas las transacciones (commit).

Se comprueban los atributos de la raíz:

Links: 4 Blockcount: 8

```
debugfs: stat /
Inode: 2 Type: directory Mode: 0755 Flags: 0x80000
Generation: 0 Version: 0x00000000:00000001
User: 0 Group: 0 Project: 0 Size: 4096
File ACL: 0
```

Fragment: Address: 0 Number: 0 Size: 0

ctime: 0x5e598c14:8d137a80 -- Fri Feb 28 22:54:28 2020 atime: 0x5e598c1a:4d2e0e80 -- Fri Feb 28 22:54:34 2020 mtime: 0x5e598c14:8d137a80 -- Fri Feb 28 22:54:28 2020 crtime: 0x5e594a21:00000000 -- Fri Feb 28 18:13:05 2020

Size of extra inode fields: 32 Inode checksum: 0x2af31a6b

EXTENTS: (0):9240

El directorio raíz del sistema de archivos posee el número de inodo 2. Sus permisos son 0755, pertenece al usuario root (UID = 0). Tiene cuatro enlaces físicos.

Se sale de la herramienta:

debugfs: quit

## e. Respaldo del sistema de archivos ext\*

El comando dump gestiona el respaldo de un sistema de archivos de tipo ext\*. El respaldo puede ser total o incremental.

<u>Sintaxis</u>

dump [-nivel#] [-f ArchivoRespaldo] [-v] [-u] SistArchivo

Parámetros principales

-nivel#	Nivel de respaldo (de 0 a n).
-f ArchivoRespaldo	Archivo o periférico de respaldo.
-v	Visualización detallada.
-u	Actualización del archivo de fechas de respaldo /etc/dumpdates .
SistArchivo	Sistema de archivos que se va a respaldar.

## <u>Descripción</u>

El comando gestiona diferentes niveles de respaldo, numerados de 0 a n, 0 indica un respaldo total. La información (nivel, fecha) de los respaldos efectuados se almacena por defecto en el archivo /etc/dumpdates .

El sistema de archivos que se quiera respaldar puede ser especificado con un archivo especial o se puede especificar con su punto de montaje.

El sistema de archivos puede estar montado o no.

## <u>Ejemplo</u>

Ejemplo de respaldo total de un sistema de archivos ext4 con dump:

## dump -0 -f /root/svg /dev/mapper/vg--datos-lvol1

DUMP: Date of this level 0 dump: Wed Mar 4 19:45:06 2020

DUMP: Dumping /dev/mapper/vg--datos-lvol1 (an unlisted file system) to /root/svg

DUMP: Label: none

DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]

```
DUMP: estimated 12106 blocks.

DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Wed Mar 4 19:45:06 2020

DUMP: dumping (Pass III) [directories]

DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]

DUMP: Closing /root/svg

DUMP: Volume 1 completed at: Wed Mar 4 19:45:06 2020

DUMP: Volume 1 12830 blocks (12.53MB)

DUMP: 12830 blocks (12.53MB) on 1 volume(s)

DUMP: finished in less than a second

DUMP: Date of this level 0 dump: Wed Mar 4 19:45:06 2020

DUMP: Date this dump completed: Wed Mar 4 19:45:06 2020

DUMP: Average transfer rate: 0 kB/s
```

En este ejemplo, o es el nivel del respaldo (0 para un respaldo completo, n para cada número que se incrementa), la opción -f indica el archivo de destino del respaldo y, finalmente, el último parámetro es el volumen lógico del sistema de archivos que se va a respaldar.

#### f. Restauración de un sistema de archivos ext\*

-rw-r--r-. 1 root root 13137920 4 marzo 19:46 /root/svg

DUMP: DUMP IS DONE

ls -l /root/svg

El comando restore gestiona la restauración de un sistema de archivos ext\*.

#### <u>Sintaxis</u>

```
restore -r -f ArchivoRespaldo
restore -x -f ArchivoRespaldo [dir]
restore -t -f ArchivoRespaldo [archivos]
restore -C -f ArchivoRespaldo
restore -i -f ArchivoRespaldo
```

## Parámetros principales

-f ArchivoRespaldo	Archivo o periférico de respaldo.
-r	Restauración del sistema de archivos.
-x	Restauración de los directorios dir del sistema de archivos.
-t	Lista el contenido del respaldo o los elementos de archivos.
-C	Compara el respaldo con el sistema de archivos actual.
-i	Restauración en modo interactivo.

## <u>Descripción</u>

Este comando permite gestionar un respaldo del sistema de archivos ext\* efectuado con el comando dump. Se puede listar todo su contenido o una parte (opción -t), comparar los archivos y los directorios respaldados con respecto a los del sistema montado (opción -c), restaurar todo el sistema de archivos o una parte (opciones -r o -x), o trabajar en modo interactivo (opción -i).

La restauración se hace a partir del directorio actual, por lo tanto hay que desplazarse a la raíz del sistema de archivos destinatario.

## <u>Ejemplo</u>

Restauración de un sistema de archivos ext4:

cd /var/datos/rest
restore -rvf /root/svg
Verify tape and initialize maps
Input is from a local file/pipe

Input block size is 32

Dump date: Wed Mar 4 19:46:23 2020

Dumped from: the epoch

Level 0 dump of /mnt on pbaCOS8:/dev/mapper/vg--datos-lvol1

Label: none

Begin level 0 restore Initialize symbol table. Extract directories from tape Calculate extraction list.

Make node ./lost+found

Make node ./pba

Make node ./pba/.config

[...]

extract file ./pba/.local/share/recently-used.xbel

Add links

Set directory mode, owner, and times.

Check the symbol table.
Check pointing the restore

## 5. Gestión de base de los sistemas de archivos de tipo Btrfs

Para configurar y gestionar un sistema de archivos de tipo Btrfs, hay que usar comandos específicos, proporcionados por el paquete <a href="https://btrfs-tools">btrfs-tools</a>.

Se verán los diferentes comandos que permiten crear un sistema de archivos Btrfs, comprobar su coherencia y sus parámetros, y cómo crear instantáneas (snapshots) y subvolúmenes.

## a. Creación de un sistema de archivos Btrfs

El comando mkfs.btrfs permite crear un sistema de archivos Btrfs.

<u>Sintaxis</u>

#### mkfs.btrfs [Opciones] ArchivoEspecial

## Parámetros principales

Opciones Opciones de creación.

ArchivoEspecial Camino de acceso del espacio de almacenaje.

## <u>Descripción</u>

Se pueden especificar numerosas opciones, en particular:

-f o --force

Fuerza la sobrescritura del sistema de archivos existente.

-Lo--label label

Atribuye la etiqueta label al sistema de archivos.

-U o --uuid uuid

Atribuye el UUID uuid al sistema de archivos.

## <u>Ejemplo</u>

Creación de un sistema de archivos Btrfs en una partición, con posible sobrescritura y usando los valores por defecto, en una distribución Debian 10:

Se instala el paquete:

#### apt-get install btrfs-tools

Leyendo lista de paquetes... Hecho

Creando árbol de dependencias

Leyendo la información de estado... Hecho

Nota, seleccionando «btrfs-progs» en lugar de «btrfs-tools»

Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

liblzo2-2

Paquetes sugeridos:

duperemove

Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:

btrfs-progs liblzo2-2

0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.

Se necesita descargar 658 kB de archivos.

Se utilizarán 3.558 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.

¿Desea continuar? [S/n] s

[...]

#### mkfs.btrfs -f /dev/sdb1

btrfs-progs v4.20.1

See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.

Label: (null)

UUID: 0ea1173f-9ee5-421e-ac7d-0cb374df8738

Node size: 16384
Sector size: 4096
Filesystem size: 7.54GiB
Block group profiles:

Data:single8.00MiBMetadata:DUP385.94MiBSystem:DUP8.00MiB

SSD detected: no

Incompat features: extref, skinny-metadata

Number of devices: 1

Devices:

ID SIZE PATH

1 7.54GiB /dev/sdb1

El sistema de archivos ha sido creado.

## b. Conversión de sistema de archivos ext\* a Btrfs

Otra posibilidad sería convertir un sistema de archivos ext\* en sistema de archivos Btrfs, con el comando btrfs-convert.

#### Sintaxis

btrfs-convert [Opciones] ArchivoEspecial

## Parámetros principales

Opciones	Opciones de conversión.
Archivo Especial	Camino de acceso del espacio de almacenamiento.

#### <u>Descripción</u>

Esta operación es peligrosa y podría corromper el sistema de archivos existente. Por lo tanto, se aconseja encarecidamente hacer un respaldo antes de ejecutar la operación y comprobar la coherencia del sistema de archivos. El sistema de archivos debería ser desmontado antes de la conversión.

En caso de problema, se puede usar la opción -r (rollback) para anular la conversión.

La conversión se hace en el sistema de archivos existente, por lo tanto, no debe estar saturado.

Después de haber efectuado la conversión, el sistema de archivos original se encuentra en el directorio /ext2\_saved del sistema de archivos (en realidad se trata de un subvolumen). En caso de problema, se podría recuperar el contenido.



En la versión actual del paquete btrfs-tools para Debian, v4.20.1, el comando está documentado pero no se encuentra en dicho paquete. A pesar de que forma parte de los elementos que se tienen que conocer para pasar la certificación, no se aconseja su uso.

## c. Información del sistema de archivos Btrfs

El comando btrfs es una caja de herramientas que permite administrar los sistemas de archivos Btrfs. Este admite como argumento numerosos subcomandos, como filesystem que permite gestionar diferentes características de los sistemas de archivos Btrfs.

#### Sintaxis

btrfs sistemadearchivo sub\_comando args

## Parámetros principales

sub_comando	Operación que se efectuará.
args	Opciones de la operación que se efectuará.

#### Descripción

Entre los numerosos subcomandos de <a href="bttfs">btrfs</a> sistemadearchivo</a>, se encuentran los que muestran elementos de información sobre las características de un subsistema, su estado y su uso:

show [ opciones ] [ Camino|uuid|ArchivoEspecial|label ]

Muestra los datos solicitados sobre el sistema de archivos Btrfs especificado por su punto

de montaje, su UUID, su archivo especial o su etiqueta, o por todos los sistemas de archivos Btrfs.

```
df [opciones] Camino
```

Muestra el tamaño total y el utilizado por las diferentes zonas (total, metadatos, datos) de un sistema de archivos montado en Camino.

```
usage [opciones] Camino
```

Muestra el uso detallado de un sistema de archivos montado en Camino.

du Camino

Muestra el tamaño de los objetos de un sistema de archivos montado en Camino.

```
label [ ArchivoEspecial|Camino ] NuevoLabel
```

Muestra o modifica la etiqueta de un sistema de archvos Btrfs.

## <u>Ejemplo</u>

Se utilizan distintos subcomandos de btrfs filesystem :

#### btrfs filesystem show /dev/sdb1

Label: none uuid: 0ea1173f-9ee5-421e-ac7d-0cb374df8738
Total devices 1 FS bytes used 840.00KiB
devid 1 size 7.54GiB used 795.88MiB path /dev/sdb1

El sistema de archivos no tiene etiqueta, su tamaño es de 7,54 GiB de los cuales 840 KiB son utilizados. Es un monoperiférico.

#### btrfs filesystem df /dev/sdb1

ERROR: not a btrfs filesystem: /dev/sdb1

Hay que montar el sistema de archivos:

## mount /dev/sdb1 datos1 btrfs filesystem df datos1

Data, single: total=8.00MiB, used=712.00KiB System, DUP: total=8.00MiB, used=16.00KiB Metadata, DUP: total=385.94MiB, used=112.00KiB GlobalReserve, single: total=16.00MiB, used=0.00B

Se ven las diferentes zonas del sistema de archivos, su tamaño total y su ocupación.

## btrfs filesystem de datos1

Total Exclusive Set shared Filename		
0.00B	0.00B	- datos1/datos/lost+found
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir2/archivo2
0.00B	0.00B	- datos1/datos/dir2/arch
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir2
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir3/archivo3
4.00KiB	4.00KiB	- datos1/datos/dir3/arch
112.00KiB	112.00KiB	- datos1/datos/dir3
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir6/archivo6
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir6
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir1/archivo1
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir1
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir4/archivo4
0.00B	0.00B	- datos1/datos/dir4/arch
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir4
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir5/archivo5
0.00B	0.00B	- datos1/datos/dir5/arch
108.00KiB	108.00KiB	- datos1/datos/dir5
652.00KiB	652.00KiB	- datos1/datos
652.00KiB	652.00KiB	0.00B datos1

El comando muestra el tamaño de cada objeto del sistema de archivos.

#### btrfs filesystem usage datos1

Overall:

Device size: 7.54GiB

Device allocated: 795.88MiB

Device unallocated: 6.76GiB

Device missing: 0.00B

Used: 1.05MiB

Free (estimated): 6.77GiB (min: 3.39GiB)

Data ratio: 1.00 Metadata ratio: 2.00

Global reserve: 16.00MiB (used: 0.00B)

Data, single: Size:8.00MiB, Used:820.00KiB

/dev/sdb1 8.00MiB

Metadata, DUP: Size: 385.94MiB, Used: 112.00KiB

/dev/sdb1 771.88MiB

System, DUP: Size: 8.00MiB, Used: 16.00KiB

/dev/sdb1 16.00MiB

Unallocated:

/dev/sdb1 6.76GiB

El comando muestra los volúmenes libres y utilizados por el sistema de archivos.

Se le da una etiqueta al sistema de archivos:

## btrfs filesystem label datos1 DATOSBTRFS

Se comprueba:

### btrfs filesystem label datos1

**DATOSBTRFS** 

# d. Montaje de un sistema de archivos Btrfs

El montaje de un sistema de archivos de tipo Btrfs se hace como para los otros sistemas de archivos, gracias al archivo /etc/fstab , a una unidad de montaje systemd o

directamente usando el comando mount.

En cualquier caso, se pueden especificar muchas opciones para Btrfs, entre las cuales se encuentran:

Autodefrag	Desfragmentación en segundo plano.
compress=zlib	Compresión minimizando el espacio utilizado.
compress=lzo	Compresión minimizando el tiempo de compresión.
compress=no	Sin compresión.
ssd	Optimización para los discos SSD.

## e. Subvolúmenes Btrfs

Los **subvolúmenes** son subconjuntos de un sistema de archivos Btrfs. Se pueden montar independientemente del sistema de archivos y se ven como directorios. Se pueden hacer instantáneas (*snapshots*) de estos subvolúmenes.

El subcomando subvolume del comando btrfs permite gestionar los subvolúmenes.

### <u>Sintaxis</u>

btrfs subvolumen subcomando args

## Parámetros principales

subcomando Operación que se efectuará en el subvolumen.

args Opciones de la operación que se efectuará.

### <u>Descripción</u>

Muchos subcomandos de <a href="btrfs">btrfs</a> subvolume</a> permiten administrar los subvolúmenes, entre los cuales:

btrfs subvolume create [Dest/]NombreSubVol

Crea el subvolumen NombreSubVol en el directorio Dest (por defecto, en el directorio actual).

btrfs subvolume list Camino

Muestra la lista de los subvolúmenes del sistema de archivos montado en Camino.

btrfs subvolume show Camino

Muestra las características del subvolumen Camino.

btrfs subvolume delete NombreSubVol

Suprime el subvolumen NombreSubVol.

Para montar un subvolumen, hay que usar el comando mount, especificando el sistema de archivos Btrfs que contiene el subvolumen y usando la opción de montaje subvol=:

mount ArchivoEspecialFS -t btrfs -o subvol=NombreSubVol PuntoMontaje

## **Ejemplos**

Se crea el subvolumen etc\_sv en el sistema de archivos Btrfs montado en /root/datos1:

#### btrfs subvolume create /root/datos1/etc\_sv

Create subvolume '/root/datos1/etc\_sv'

Listado de los subvolúmenes del sistema de archivos:

### btrfs subvolume list /root/datos1

ID 257 gen 16 top level 5 path etc\_sv

El subvolumen es visto como un directorio:

### ls -il /root/datos1

total 0

257 drwxr-xr-x 1 root root 68 marzo 6 18:57 datos 256 drwxr-xr-x 1 root root 0 marzo 7 18:18 etc\_sv

Las características del subvolumen:

## btrfs subvolume list /root/datos1/etc\_sv

ID 257 gen 13 top level 5 path etc\_sv

### btrfs subvolume show /root/datos1/etc\_sv

etc\_sv

Name: etc\_sv

UUID: 6bae5bdd-f818-8f4b-962f-559187564f44

Parent UUID: Received UUID: -

Creation time: 2020-03-07 18:18:14 +0100

Subvolume ID: 257
Generation: 13
Gen at creation: 13
Parent ID: 5
Top level ID: 5

Flags: Snapshot(s):

El subvolumen se usa como un directorio:

# cp /etc/\* /root/datos1/etc\_sv 2>/dev/null

ls /root/datos1/etc\_sv

adduser.conf inputrc passwd
adjtime issue passwdanacrontab issue.net profile
apg.conf kernel-img.conf protocols

appstream.conf ld.so.cache reportbug.conf

[...]

Se puede montar individualmente en la arborescencia global:

mount /dev/sdb1 -tbtrfs -osubvol=etc\_sv /mnt

El comando mount muestra el montaje del subvolumen:

## mount | grep etc\_sv

/dev/sdb1 on /mnt type btrfs (rw,relatime,space\_cache,subvolid=257,subvol=/etc\_sv)

El directorio de montaje corresponde al del subvolumen:

#### Is -lid /root/datos1/etc\_sv/ /mnt

256 drwxr-xr-x 1 root root 1730 marzo 7 18:24 /mnt 256 drwxr-xr-x 1 root root 1730 marzo 7 18:24 /root/datos1/etc\_sv/

Se puede modificar el subvolumen mediante su directorio en su sistema de archivos o a través de su punto de montaje:

echo "void" > /root/datos1/etc\_sv/arch\_sv.txt
echo "void1" > /mnt/miarch\_mnt.txt
ls -I /root/datos1/etc\_sv/miarch\_mnt.txt /mnt/arch\_sv.txt
-rw-r--r-- 1 root root 5 marzo 7 18:39 /mnt/arch\_sv.txt
-rw-r--r-- 1 root root 6 marzo 7 18:39 /root/datos1/etc\_sv/miarch\_mnt.txt

Los dos archivos se encuentran en el subvolumen.

#### f. Instantáneas Btrfs

Una instantánea (snapshot) permite aislar una «imagen» del sistema de archivos Btrfs (o de un subvolumen) en el momento de la creación de la instantánea. Esta imagen se puede gestionar independientemente del sistema de archivos o del subvolumen. Al contrario que en el caso de una copia, los datos no son duplicados, el piloto Btrfs solamente almacena la diferencia entre el original y la instantánea.

Una instantánea es vista como un directorio. Se puede copiar, respaldar, y si está en modo lectura/escritura, modificar.

Esta potente funcionalidad permite mantener eficazmente diferentes versiones de un sistema de archivos (o de un subvolumen), sin consumo excesivo del espacio en el disco y con un buen rendimiento.

El subcomando subvolume del comando btrfs permite crear un snapshot.

<u>Sintaxis</u>

btrfs subvolume snapshot [ -opt ] Origen [ Nombre|Dest/Nombre ] ]

Parámetros principales

-opt	Opciones de creación.
Origen	Camino de acceso del sistema de archivos o del subvolumen origen.
Nombre	Nombre de la instantánea que se creará, en el directorio Dest.

## <u>Descripción</u>

La opción principal es  $_{-r}$ , para crear una instantánea en modo de solo lectura.

Sin los argumentos Nombre o Dest/Nombre, se creará la instantánea en el directorio actual, con el nombre de la parte del directorio (basename) de Origen.

Una vez creada, la instantánea se manipula como un directorio. Se pueden usar los comandos cp, mv, rm, con las opciones relativas a los directorios.

En realidad, una instantánea es un tipo particular de subvolumen Btrfs. En ese sentido, puede ser montada en la arborescencia global.

## <u>Ejemplo</u>

Creación del snapshot snapshot 1, del sistema de archivos Btrfs montado en /root/datos1 en el directorio actual /root/datos1 :

#### cd /root/datos1

btrfs subvolume snapshot /root/datos1 snapshot1

Create a snapshot of '/root/datos1' in './snapshot1'

El snapshot ha sido creado en el directorio actual.

#### ls -l

total 16

drwxr-xr-x 1 root root 68 marzo 6 18:57 datos drwxr-xr-x 1 root root 1778 marzo 7 18:39 etc\_sv drwxr-xr-x 1 root root 22 marzo 7 19:16 snapshot1

Su contenido corresponde al del sistema de archivos original:

### Is -I snapshot1

total 0

drwxr-xr-x 1 root root 68 marzo 6 18:57 datos drwxr-xr-x 1 root root 0 marzo 7 19:22 etc\_sv

Se suprime un repertorio del sistema de archivos:

rm -r datos

Todavía se encuentra en la instantánea.

Is snapshot1/

datos etc\_sv

Se «restaura» el directorio:

#### cp -r snapshot1/datos /root/datos1

ls -l

total 16

drwxr-xr-x 1 root root 68 marzo 7 19:29 datos drwxr-xr-x 1 root root 1778 marzo 7 18:39 etc\_sv drwxr-xr-x 1 root root 22 marzo 7 19:16 snapshot1

# 6. Gestión de los sistemas de archivos de tipo XFS

El administrador del sistema dispone de comandos específicos para gestionar los sistemas de archivos de tipo XFS.

## a. Creación de un sistema de archivos XFS

El comando genérico mkfs hace una llamada específica a mkfs.xfs cuando se crea un sistema de archivos con la opción -t xfs.

## **Sintaxis**

mkfs.xfs [Opciones] ArchivoEspecial

## Parámetros principales

Opciones	Opciones de creación.
ArchivoEspecial	Camino de acceso al espacio de almacenamiento.

## <u>Descripción</u>

Se pueden especificar muchas opciones, en particular:

-f

Fuerza la sobrescritura del sistema de archivos existente.

-d size=talla

El tamaño del sistema de archivos en número de bloques, en el caso de que no se quiera usar todo el espacio de almacenamiento.

-l logdev=LogArchivoEspec

Permite localizar en el espacio de almacenaje LogArchivoEspec el registro de transacciones.

-L label

Atribuye la etiqueta label al sistema de archivos.

## <u>Ejemplo</u>

Creación de un sistema de archivos XFS en un volumen lógico, con posible sobrescritura de los valores por defecto.

#### mkfs.xfs -f /dev/vg-datos/lvol0

```
mkfs.xfs -f /dev/vg-datos/lvol0
meta-data=/dev/vg-datos/lvol0 isize=512 agcount=4, agsize=9728 blks
= sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
= reflink=1

data = bsize=4096 blocks=38912, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=1221, version=2
= sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
```

## b. Gestión de la etiqueta de un sistema de archivos XFS

El comando xfs\_admin permite mostrar la etiqueta de un sistema de archivos XFS y de modificarla con la condición de que este esté montado.

### <u>Sintaxis</u>

xfs\_admin -I

Muestra la etiqueta del sistema de archivos.

xfs\_admin -L etiqueta

Atribuye el label etiqueta al sistema de archivos (máximo 12 caracteres).

## <u>Ejemplo</u>

```
xfs_admin -I /dev/vg-datos/lvol0
label = ""
xfs_admin -L datos_compta /dev/vg-datos/lvol0
writing all SBs
new label = "datos_compta"
```

#### c. Información de un sistema de archivos XFS

El comando xfs info permite obtener información de un sistema de archivos XFS montado o no.

#### Sintaxis

xfs\_info PuntoMontaje

0

xfs\_info ArchivoEspecial

## <u>Ejemplo</u>

## xfs\_info /dev/vg-datos/lvol0

```
meta-data=/dev/vg-datos/lvol0 isize=512 agcount=4, agsize=9728 blks

= sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1

= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0

= reflink=1

data = bsize=4096 blocks=38912, imaxpct=25

= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1

log =internal log bsize=4096 blocks=1221, version=2

= sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
```

realtime =none

extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

## d. Extensión de un sistema de archivos XFS

El comando xfs\_growfs permite aumentar el tamaño de un sistema de archivos XFS, con la condición de que esté montado.



No se puede reducir un sistema de archivos XFS.

### **Sintaxis**

xfs\_growfs -D NuevaTalla PuntoMontaje

0

xfs\_growfs -D NuevaTalla SistemaArch

Cada uno de estos comandos aumenta el sistema de archivos SistemaArch (montado en PuntoMontaje) hasta el nuevo tamaño especificado, expresado en número de bloques.

0

xfs\_growfs -d SistemaArch

Este comando fuerza el nuevo tamaño al máximo del espacio disponible en el periférico.



La operación se puede efectuar incluso si el sistema de archivos está siendo utilizado.

## <u>Ejemplo</u>

Un sistema de archivos XFS de 150 MB ha sido creado en un volumen lógico. Se aumenta este último a 200 MB, por lo tanto, se puede expandir el sistema de archivos hasta este tamaño.

#### xfs\_growfs -d /dev/mapper/vg--datos-lvol0

xfs\_growfs: /dev/mapper/vg--datos-lvol0 is not a mounted XFS filesystem

El comando no ha funcionado porque el sistema de archivos no está montado. Se monta el sistema de archivos:

# mount /dev/mapper/vg--datos-lvol0 /var/datos/compta

#### xfs\_growfs -d /var/datos/compta

meta-data=/dev/mapper/vg--datos-lvol0 isize=512 agcount=4, agsize=9728 blks

= sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0

= reflink=1

data = bsize=4096 blocks=38912, imaxpct=25

= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=1221, version=2
= sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

data blocks changed from 38912 to 51200

El sistema de archivos ha sido agrandado hasta el tamaño máximo disponible en el volumen lógico, es decir 51200 blocs de 4096 bytes (alrededor de 200 MB).

### e. Respaldo de un sistema de archivos XFS

El comando xfsdump permite respaldar un sistema de archivos con la condición de que esté montado.

## <u>Sintaxis</u>

xfsdump [Opciones] -f ArchivoRespaldo ArchivoEspecial

## Parámetros principales

-f ArchivoRespaldo	Camino de acceso hacia el archivo que contendrá el respaldo.
ArchivoEspecial	Camino de acceso hacia el sistema de archivos que se quiere respaldar.
Opciones	Opciones de respaldo.

### Descripción

El respaldo puede ser completo, incremental o parcial. El comando trata distintos niveles de respaldo, el nivel cero indica un respaldo completo. Un respaldo puede ser interrumpido y retomado de nuevo más tarde.

Opciones principales:

-I nivel

Nivel de respaldo, 0 para un respaldo total (nivel por defecto).

-s Camino

Limita el respaldo al archivo o directorio especificado (camino relativo con respecto al

punto de montaje). La opción –s puede ser utilizada varias veces.

-v

Visualización detallada.

-E

Sobrescribe el archivo destino.

-F

Modo no interactivo.

-R

Vuelve a tomar una ejecución interrumpida.

#### **Ejemplos**

Respaldo completo de un sistema de archivos XFS en un archivo.

# xfsdump -F -E -f /var/datossave.dump /dev/vg-datos/lvol0

xfsdump: using file dump (drive\_simple) strategy xfsdump: version 3.1.8 (dump format 3.0) xfsdump: WARNING: no session label specified

xfsdump: ERROR: /dev/vg-datos/lvol0 does not identify a file system

El comando no ha funcionado porque el sistema de archivos no está montado.

mount /dev/vg-datos/lvol0 /var/datos/compta
xfsdump -F -E -f /var/datossave.dump /dev/vg-datos/lvol0
xfsdump: using file dump (drive\_simple) strategy

xfsdump: version 3.1.8 (dump format 3.0) xfsdump: WARNING: no session label specified

xfsdump: level 0 dump of pbaCOS8:/var/datos/compta

xfsdump: dump date: Wed Mar 4 17:54:00 2020

xfsdump: session id: f93a53e3-d620-479c-83e8-808c2f2611a3

xfsdump: session label: ""

xfsdump: ino map phase 1: constructing initial dump list xfsdump: ino map phase 2: skipping (no pruning necessary) xfsdump: ino map phase 3: skipping (only one dump stream)

xfsdump: ino map construction complete

xfsdump: estimated dump size: 26974080 bytes xfsdump: positioned at media file 0: dump 0, stream 0

xfsdump: WARNING: erasing media

xfsdump: WARNING: no media label specified

xfsdump: creating dump session media file 0 (media 0, file 0)

xfsdump: dumping ino map xfsdump: dumping directories

xfsdump: dumping non-directory files

xfsdump: ending media file

xfsdump: media file size 26985072 bytes

xfsdump: dump size (non-dir files) : 26960536 bytes xfsdump: dump complete: 1 seconds elapsed

xfsdump: Dump Summary:

xfsdump: stream 0 /var/datossave.dump OK (success)

xfsdump: Dump Status: SUCCESS

El comando ha hecho un respaldo en el archivo /var/datossave .dump de la integralidad del sistema de archivos (nivel 0 por defecto), sin hacer preguntas al operario (-F), con la supresión total del contenido del archivo de destino (-E).

## f. Restauración de un sistema de archivos XFS

La restauración se hace con el comando xfsrestore.

#### Sintaxis

xfsrestore [Opciones] -f ArchivoRespaldo Dest

## Parámetros principales

-f ArchivoRespaldo	Camino de acceso al archivo que contiene el respaldo que se quiere restaurar.
Dest	Camino de acceso al repertorio donde se quiere restaurar.
Opciones	Opciones de restauración.

# <u>Descripción</u>

Este comando restaura todo o parte de un sistema de archivos respaldado con un comando.

Principales opciones:

-٧

Visualización detallada.

-t

Lista el contenido del archivo de respaldo, sin restaurarlo.

-r

Modo acumulativo, para restaurar respaldos incrementales.

-i

Modo interactivo. El comando muestra una línea de comandos y espera diferentes

subcomandos.

-s Camino

Limita la restauración al archivo o al directorio Camino. La opción -s puede aparecer varias veces.

-e

No sobrescribe los archivos existentes.

-E

No sobrescribe los archivos existentes más recientes que los del respaldo.

#### Eiemplo

Se muestra el contenido del archivo de respaldo:

## xfsrestore -t -f /var/datossave.dump

xfsrestore: using file dump (drive\_simple) strategy

xfsrestore: version 3.1.8 (dump format 3.0) - type ^C for status and control

xfsrestore: searching media for dump xfsrestore: examining media file 0 xfsrestore: dump description: xfsrestore: hostname: pbaCOS8

xfsrestore: mount point: /var/datos/compta xfsrestore: volume: /dev/mapper/vg--datos-lvol0 xfsrestore: session time: Wed Mar 4 17:54:00 2020

xfsrestore: level: 0

xfsrestore: session label: "" xfsrestore: media label: ""

xfsrestore: file system id: 51b5f340-5347-437f-bc07-ccb8098cfcd7 xfsrestore: session id: f93a53e3-d620-479c-83e8-808c2f2611a3 xfsrestore: media id: e529c165-4462-48ad-9df2-0ce845bbbfc5

xfsrestore: using online session inventory

xfsrestore: searching media for directory dump

xfsrestore: reading directories

xfsrestore: 4 directories and 5 entries processed

xfsrestore: directory post-processing xfsrestore: reading non-directory files

encorso/archivo arch/2019.tar

xfsrestore: table of contents display complete: 0 seconds elapsed

xfsrestore: Restore Summary:

xfsrestore: stream 0 /var/datossave.dump OK (success)

xfsrestore: Restore Status: SUCCESS

Se restaura todo el sistema de archivos en el directorio /var/datos/rest:

#### xfsrestore -f /var/datossave.dump /var/datos/rest

xfsrestore: using file dump (drive\_simple) strategy

xfsrestore: version 3.1.8 (dump format 3.0) - type ^C for status and control

xfsrestore: searching media for dump xfsrestore: examining media file 0 xfsrestore: dump description: xfsrestore: hostname: pbaCOS8

xfsrestore: mount point: /var/datos/compta xfsrestore: volume: /dev/mapper/vg--datos-lvol0 xfsrestore: session time: Wed Mar 4 17:54:00 2020

xfsrestore: level: 0

xfsrestore: session label: "" xfsrestore: media label: ""

xfsrestore: file system id: 51b5f340-5347-437f-bc07-ccb8098cfcd7 xfsrestore: session id: f93a53e3-d620-479c-83e8-808c2f2611a3 xfsrestore: media id: e529c165-4462-48ad-9df2-0ce845bbbfc5

xfsrestore: using online session inventory xfsrestore: searching media for directory dump

xfsrestore: reading directories

xfsrestore: 4 directories and 5 entries processed

xfsrestore: directory post-processing xfsrestore: restoring non-directory files

xfsrestore: restore complete: 1 seconds elapsed

xfsrestore: Restore Summary:

xfsrestore: stream 0 /var/datossave.dump OK (success)

xfsrestore: Restore Status: SUCCESS

# g. Reorganizar un sistema de archivos XFS

El comando xfs\_fsr permite reorganizar, para optimizarlo, un sistema de archivos XFS, con la condición de que este esté montado.

## <u>Sintaxis</u>

xfs\_fsr [ -v|d ] [ SisArch | archivo ]

## Parámetros principales

-v d	Visualización detallada (-v) o muy detallada (-d).
SisArch	Sistema(s) de archivos.
archivo	Archivos (s).

## <u>Descripción</u>

El sistema de archivos debe estar montado.

Sin argumento, el comando se aplica al conjunto de sistemas de archivos XFS montados, pero podemos limitar su acción a uno o distintos sistemas de archivos o archivos XFS.

La ejecución en el conjunto de los sistemas de archivos XFS montados puede tardar bastante tiempo.

## <u>Ejemplo</u>

Reorganización de todos los sistemas de archivos XFS montados:

```
xfs_fsr -v
Found 4 mounted, writable, XFS filesystems
xfs_fsr -m /proc/mounts -t 7200 -f /var/tmp/.fsrlast_xfs ...
START: pass=0 ino=0 /dev/mapper/cl-root /
/ start inode=0
ino=36092035
extents before:3 after:1 DONE ino=36092035
ino=36092037
extents before:3 after:1 DONE ino=36092037
ino=69048622
ino=69048622 already fully defragmented.
/var start inode=0
ino=144
[...]
/home start inode=0
ino=134
extents before:3 after:1 DONE ino=134
ino=33554615
extents before:6 after:1 DONE ino=33554615
ino=33554566
extents before:3 after:1 DONE ino=33554566
ino=33554567
```

# h. Comprobar un sistema de archivos XFS

El comando xfs\_check comprueba un sistema de archivos XFS.

Para evitar errores en el control, el sistema de archivos debería estar desmontado o montado en modo de solo lectura.

## <u>Ejemplo</u>

[...]

## xfs\_check /dev/sdb

xfs\_check: /dev/sdb contains a mounted and writable sistema de archivos fatal error -- couldn't initialize XFS library

El sistema de archivos está montado, el comando nos muestra un error.

## umount /dev/sdb xfs\_check /dev/sdb

# i. Reparar un sistema de archivos XFS

El comando xfs\_repair repara un sistema de archivos XFS.

El sistema de archivos tiene que estar desmontado para poder ser reparado correctamente.

## <u>Ejemplo</u>

```
xfs_repair /dev/sdb
Phase 1 - find and verify superblock...
Phase 2 - using internal log
    - zero log...
    - scan file system freespace and inode maps...
    - found root inode chunk
Phase 3 - for each AG...
    - scan and clear agi unlinked lists...
    - process known inodes and perform inode discovery...
    - agno = 0
    - agno = 1
    - agno = 2
    - agno = 3
    - agno = 4
    - process newly discovered inodes...
Phase 4 - check for duplicate blocks...
    - setting up duplicate extent list...
    - check for inodes claiming duplicate blocks...
    - agno = 0
    - agno = 1
    - agno = 2
    - agno = 3
    - agno = 4
Phase 5 - rebuild AG headers and trees...
    - reset superblock...
Phase 6 - check inode connectivity...
```

- resetting contents of realtime bitmap and summary inodes
- traversing file system ...
- traversal finished ...
- moving disconnected inodes to lost+found ...

Phase 7 - verify and correct link counts...
done

# 7. Supervisión de los dispositivos SMART

El protocolo **SMART** (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), reconocido e implementado por la mayoría de los proveedores de dispositivos de almacenamiento, permite que una aplicación pueda interrogar al controlador de dispositivos para supervisar el estado de sus dispositivos.

# a. El paquete smartmontools

Este paquete (generalmente incluido por defecto en las distribuciones) instala herramientas muy potentes de seguimiento de recursos de los discos. Implementa el servicio smartd, que se puede configurar para seguir el estado de los diferentes dispositivos de almacenamiento, y un comando de control, smartctl.

#### b. El servicio smartd

El servicio smartd está configurado para recabar cada 30 minutos la información sobre los discos de la máquina, escaneados automáticamente. Su archivo de configuración se encuentra, generalmente, en /etc/smartmontools/smartd.conf (y /etc/default/smartmontools para configurar el arrangue en el caso de una distribución Debian).

Una vez iniciado, el servicio supervisa los discos que ha detectado y envía mensajes al administrador en caso de problemas.

<u>Ejemplo</u>

Mensaje generado por smartd para el administrador del sistema, donde se le dice que existen sectores defectuosos en un disco:

To: root@beta64.localdomain

Subject: SMART error (CurrentPendingSector) detected on host: beta64

User-Agent: Heirloom mailx 12.4 7/29/19 Content-Type: text/plain; charset=us-ascii From: root@beta64.localdomain (root)

Status: R

This email was generated by the smartd daemon running on:

host name: beta64 DNS domain: [Unknown] NIS domain: (none)

The following warning/error was logged by the smartd daemon:

Device: /dev/sda [SAT], 8 Currently unreadable (pending) sectors

### c. El comando smartctl

Este comando da información de los discos del sistema y, particularmente, de su correcto o incorrecto funcionamiento.

## <u>Sintaxis</u>

smartctl [opciones] ArchivoEspecial

Parámetros principales

scan	Detecta los discos.
-a ArchivoEspecial	Información completa del disco.
-i ArchivoEspecial	Información del disco (modelo, serie, etc.).
-H ArchivoEspecial	Información del estado de fiabilidad ( <i>Health</i> ) del disco. Si se indica que el disco tiene un estado problemático, hay que respaldar urgentemente los datos y preparar su reemplazo.
-c ArchivoEspecial	Información sobre las capacidades de supervisión SMART del disco.
-l ArchivoEspecial	Mensajes de registro de tipo error con relación al disco.
-t tipo_disco	Efectúa el autotest del disco en modo type (short, long).
-l selftest disco	Resultados del autotest del disco.

# <u>Ejemplo</u>

smartctl --scan

/dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device

Este sistema dispone de un solo disco, /dev/sda , de tipo SCSI.

#### smartctl -i /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64] (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST320LT020-9YG142

Serial Number: W043X12J

LU WWN Device Id: 5 000c50 0493da068

Firmware Version: 0002HPM1

User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical

Rotation Rate: 5400 rpm

Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]

ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4

SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s

Local Time is: Thu Mar 5 17:13:19 2020 GMT

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled

Disco SATA de 320 GB.

#### smartctl -H /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64] (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

El disco está en buen estado.

#### smartctl -l error /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64] (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke,

# http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 10 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered\_Up\_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 3055 hours (127 days + 7 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- --40 51 00 68 b4 24 e0 Error: UNC at LBA = 0x0024b468 = 2405480 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered\_Up\_Time Command/Feature\_Name ----

25 00 08 57 b4 24 e0 00 00:06:48.670 READ DMA EXT
25 00 08 4f b4 24 e0 00 00:06:48.670 READ DMA EXT
25 00 08 47 b4 24 e0 00 00:06:48.670 READ DMA EXT

El disco ha presentado varias veces errores de tipo READ DMA, probablemente debidos a sectores en mal estado.

#### smartctl -t short /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64] (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===

Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".

Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.

Testing has begun.

Please wait 2 minutes for test to complete.

Test will complete after Thu Mar 5 17:19:15 2020

Use smartctl -X to abort test.

El test se ejecuta en segundo plano, en modo rápido.

### smartctl -l selftest /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64] (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART Self-test log structure revision number 1

Num Test\_Description Status Remaining LifeTime(hours)

LBA\_of\_first\_error

# 1 Short offline Completed without error 00% 5888

Al parecer, no hay ningún error.

Informe completo del disco.

#### smartctl -a /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86\_64-linux-4.18.0-147.5.1.el8\_1.x86\_64]

# (local build)

Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===

```
Model Family: Seagate Momentus 5400.3
Device Model: ST9160821AS
Serial Number: 5MA3G4KT
Firmware Version: 3.BHD
User Capacity: 160 041 885 696 bytes [160 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is:
           In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Wed Jul 16 07:58:09 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
[...]
ID# ATTRIBUTE_NAME
                        FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED
WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always
3 Spin_Up_Time
                    0x0002 100 099 000 Old_age Always
                     0x0033 099 099 020 Pre-fail Always
4 Start_Stop_Count
    1999
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always
7 Seek_Error_Rate
                    0x000f 079 060 030 Pre-fail Always
   13137936931
9 Power_On_Hours
                      0x0032 096 096 000 Old_age Always
   3893
10 Spin_Retry_Count
                      0x0013 100 100 034 Pre-fail Always
12 Power_Cycle_Count
                       0x0033 099 099 020 Pre-fail Always
   1855
187 Reported_Uncorrect 0x0032 092 092 000 Old_age Always
189 High_Fly_Writes
                     0x003a 100 100 000 Old_age Always
   0
```

192 Power-Off\_Retract\_Count 0x0032 100 100 000 Old\_age Always

- 732

[...]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1

SPAN MIN\_LBA MAX\_LBA CURRENT\_TEST\_STATUS

- 1 0 0 Not\_testing
- 2 0 0 Not\_testing
- 3 0 0 Not\_testing
- 4 0 0 Not\_testing
- 5 0 0 Not\_testing

Selective self-test flags (0x0):

After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.

If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Se puede comprobar que el disco se ha calentado de manera exagerada (190

Airflow\_Temperature\_Cel ... In\_the\_past ... ) y que tiene sectores en error.