Comandos del VBox VBoxManage

Se trata de una herramienta interna para gestionas por línea de comandos Virtual Box y sus maquinas virtuales en aspectos que no pueden ser realizados por el propio software mediante las opciones que da la vista gráfica, estas opciones son más avanzadas de lo que un usuario medio está habituado a controlar.




A continuación se muestra una lista de las opciones con las que se puede trabajar, todas ellos tiene parámetros añadidos que te ayudaran a conseguir información y tareas más complejas:

- VBoxManage list Enlista los detalles y propiedades de maquinas virtuales y hardware virtual que le hayamos añadido USB, discos duros, etc.
- VBoxManage showvminfo Es muy similar a 'list' pero en esta opción puedes trabajar con muchos más parámetros que te mostrara información más detallada de las maquinas virtuales.
- VBoxManage registervm / unregistervm Registra o elimina un registro de una maquina virtual.
- VBoxManage createvm Crea una maquina virtual no registrada, puede registrase automáticamente con un parámetro intrínseco a esta opción.
- VBoxManage modifyvm Modifica las propiedades que tiene una maquina virtual, siempre debe de estar apagada, muchas de los parámetros se corresponden con herramientas del front end de Virtual Box.
- VBoxManage import Importa una imagen de una maquina virtual y crea un registro para ella.
- VBoxManage export Exporta una imagen de una maquina virtual.
- VBoxManage startvm Lanza una maquina virtual a su funcionamiento.
- VBoxManage controlvm Controla el funcionamiento de una maquina virtual, apagado, encendido, pausado, etc.
- VBoxManage discardstate Función que apaga una maquina virtual sin opción de guardar su estado.
- VBoxManage adoptstate Función que enciende una maquina virtual a un estado que teníamos guardado previamente aunque no fuese inmediatamente anterior.
- VBoxManage snapshot Crea, modifica o borra una imagen instantánea de una maquina virtual apagada o encendida, con un disco nuevo independiente.
- VBoxManage closemedium Elimina del registro de una maquina virtual un disco duro, DVD, CD, USB, etc.


- VBoxManage storageattach Modifica, elimina o pone en funcionamiento un dispositivo de almacenamiento en el registro de una maquina virtual.
- VBoxManage storagectl Crea, modifica o elimina un dispositivo nuevo en el registro de una maquina virtual.
- VBoxManage bandwidthctl Crea, modifica o elimina un ancho de banda de conexión a red para las maquinas virtuales.
- VBoxManage showhdinfo Muestra información de los discos duros virtuales.
- VBoxManage createhd Crea un nuevo disco duro virtual.
- VBoxManage modifyhd Modifica un disco duro de una maquina virtual.
- VBoxManage clonehd Copia integramente un disco duro a otro perteneciente o no a la misma máquina virtual.
- VBoxManage convertfromraw Convierte un Raw Disk en un disco duro nuevo.
- VBoxManage getextradata/setextradata Permite poner y mostrar información adicional a tu maquina virtual.
- VBoxManage setproperty Permite modificar a nivel general opciones y herramientas en el Virtual Box que afectaran a todas las maquinas virtuales.
- VBoxManage usbfilter add/modify/remove Añade, modifica o borra filtros para USB de manera individual a una maquina virtual o a todo el Virtual Box como una orden general.
- VBoxManage sharedfolder add/remove Permite mirar las carpetas internas del SO huésped de Virtual Box, se debe de tener Guest Addtions instalado.
- VBoxManage guestproperty Permitir modificar y mostrar información detallada de una maquina virtual en funcionamiento.
- VBoxManage guestcontrol Permite controla ciertos aspectos del huésped de la maquina virtual.
- VBoxManage debugvm Es quizás el comando más avanzado y para más expertos, pues permite un control totl sobre la creación, modificación de la estructura de una maquina virtual así como del hardware que la va a tener.
- VBoxManage metrics Permite monitorizar los recursos de las maquinas virtuales.
- VBoxManage hostonlyif Modifica la configuración IP de la tarjeta de red.
- VBoxManage dhcpserver Permite activar y controlar el servidor DHCP que tiene incorporado el Virtual Box.
- VBoxManage extpack Permite añadir o eliminar los packs de extensión que se añaden a Virtual Box.

Esta documentación va orientada a la solución de problemas que puedan ocasionar los discos duros virtuales y que no puedan ser solventados con las herramientas disponibles en el SO instalado en la maquina virtual o la aplicación grafica del Virtual Box.



Los 'UUID' son los nombres otorgados por Virtual Box a cada parte que se crea en una maquina virtual, y los 'filename' son las dirección en las que se ubican los archivos en la maquina huésped. Las palabras precedidas por – son palabras reservadas que deberán de aparecer en el comando si gueremos utilizar esa opción.

Para mostrar toda la información de todos los discos duros virtuales introducimos el comando:



VBoxManage showhdinfo – Muestra información de los discos duros virtuales.

```
_ =
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe showhdinfo "C:\users\aandujar\
VirtualBox VMs\W2003\w2003SRV.vdi"
UUID:
                             fc27eb2d-a72d-4d10-a8dd-cea6adb0c75d
                            yes
20480 MBytes
8194 MBytes
normal (base)
VDI
Accessible:
Logical size:
Current size on disk:
Type:
Storage format:
Format variant:
In use by VMs:
Location:
                             dynamic default
W2003 (UUID: 38b5a22e-b5cd-415b-ab06-3c2bdc4cc66b)
                             C:\Users\aandujar\VirtualBox VMs\W2003\w2003SRV.vdi
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe showhdinfo "C:\users\aandujar\
VirtualBox VMs\WXP\WXPSP3.vdi"
UUID:
                             382dddda-3f43-4d7b-a9b7-ef4ba318c1e3
Accessible:
                            yes
20562 MBytes
7508 MBytes
normal (base)
UDI
Logical size:
Current size on disk:
Type:
Storage format:
Format variant:
In use by VMs:
Location:
                             dynamic default
WXP (UUID: b72fa7fa-0c37-4a26-8a82-166b6ebe6646)
                             C:\Users\aandujar\VirtualBox UMs\WXP\WXPSP3.vdi
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe showhdinfo "C:\users\aandujar\
VirtualBox VMs\W7\W7.vdi"
UUID:
                             3eed5854-1088-4e81-abe7-40d44c92c644
Accessible:
                            yes
20480 MBytes
10352 MBytes
Logical size:
Current size on disk:
                             normal (base)
VDI
Type:
Storage format:
Format variant:
In use by UMs:
                             dynamic default
W7 (UUID: 435fc827-73f4-40bb-8f42-6d9f8c26266f)
                                                                                                          H
                             C:\Users\aandujar\VirtualBox UMs\W7\W7.vdi
Location:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

Con esta opción podemos ver las propiedades detalladas de los discos duros que tiene las maquinas virtuales. Se debe de indicar el disco duro mediante su UUID o su ruta de ubicación.

VBoxManage createhd – Crea un nuevo disco duro virtual.

```
Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Program Files\Oracle\UirtualBox>UBoxManage.exe createhd --filename "C:\users\andujar\VirtualBox UMs\prueba.vdi" --size 1024

0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

Disk image created. UUID: a84a7591-bceb-4a94-8cee-f909d287295a

C:\Program Files\Oracle\UirtualBox>
```

Cuando se vaya a crear un disco duro siempre se deberá de especificar --filename, que será su ubicación, y el tamaño del disco mediante --size que será en Megabytes o --sizebyte que será en bytes. Las opciones de formato y variante, son opcionales pero por defecto siempre serán --format .vdi y --variant Standart.

La creación de un disco vendrá finalizada con un aviso de éxito en el proceso, y su UUID.

VBoxManage modifyhd – Modifica un disco duro de una maquina virtual.

La modificación de un disco duro virtual siempre deberá de ir precedida de su UUID o ruta de ubicación y a continuación los parámetros que queramos modificar:

- --type: modifica la accesibilidad del disco duro virtual para su uso desde solo lectura a completo acceso, etc.
- --autoreset: se trata de un parámetro que obligo a la maquina a guardar su punto de lectura del disco duro virtual cuando fue apagada o a volver a empezar en el sector 0 del disco duro virtual, por defecto esta en ON.
- --compact: se trata de un desfragmentado del disco duro virtual con la maquina virtual apagada, haciéndote ganar espacio para la próxima vez que sea encendida.
- --resize o --resizebyte: se trata de una extensión del volumen del disco duro virtual, siempre hasta el máximo posible de la capacidad, si está lleno no aumentará ya que no tiene espacio para hacerlo.

VBoxManage clonehd – Copia íntegramente un disco duro a otro perteneciente o no a la misma máquina virtual.



La clonación de un disco duro virtual por este método tiene dos posibilidades, que el nuevo disco duro virtual sobre el que vamos a clonar el antiguo exista o no, esa opción deberemos de especificarla con --existing.

a) Sin disco duro virtual nuevo – Indicaremos el UUID o la ruta de ubicación del disco duro virtual antiguo, y la ruta donde ubicaremos el nuevo disco duro virtual; si utilizamos la opción --format podremos darle un nuevo formato al nuevo disco duro virtual sino pondrá por defecto el antiguo; con --variant ocurre lo mismo que con --format si no le especificamos nada adoptará el mismo que tenía el disco duro virtual antiguo; --existing no será usado en esta opción de clonación.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe


C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe clonehd "C:\Users\aandujar\VirtualBox VMs\prueba.vdi" "C:\Users\aandujar\VirtualBox VMs"\cloneprueba
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Clone hard disk created in format 'VDI'. UUID: 9c0f229f-a144-4d9a-9605-d61f2f663
89a

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

b) Con disco duro virtual nuevo – Indicaremos el UUID o la ruta de ubicación del disco duro virtual antiguo, y la ruta donde está ubicado el nuevo disco duro virtual; la opción --format no podrá ser utilizada aquí pues el disco duro virtual nuevo ya tiene formato; con --variant ocurre lo mismo que con --format el disco duro virtual nuevo ya tiene especificada esta opción; --existing le dirá que sobrescriba encima del nuevo disco duro virtual, si no ponemos este parámetro no se hará la clonación.

Las clonaciones van a ocupar el mismo espacio que tenía el disco duro virtual antiguo ocupado por lo que el disco duro virtual nuevo deberá de tener como mínimo el mismo espacio o más de lo ocupado en el antiguo.

Para más información sobre VBoxManage ir a:



Saludos,

Departamento Técnico

Departamento Técnico



Technology Group, s.l.

C/ Canoa, 14 · 28220 Majadahonda · Madrid

Tlf: + 34 916 029 243 · Fax: + 34 916 029 244 · email: info@tecgroup.es · web: http://www.tecgroup.es · Mapa de Localización









CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. Cualquier opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso.

This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed. Any opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Technology Group, S.L. If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses and other defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use.