Autenticación usando PAM

Sea cual sea el sistema operativo usado, múltiples aplicaciones y servicios necesitan una identificación y una autenticación del usuario, es decir, comprobar que el usuario está autorizado a acceder a un servicio o a una aplicación, y que este usuario prueba su identidad.

Al principio, en entorno Unix, las aplicaciones y los servicios desarrollaban su propio método de identificación y de autentificación del usuario y de control de acceso. Algunos programas validaban la cuenta del usuario a partir de la base de cuentas local (/etc/passwd) y otros a partir de una base de cuentas distribuida (NIS, LDAP). Algunas aplicaciones comprobaban que la cuenta que presentaba el usuario no era la cuenta del superusuario, o al contrario que se trataba del superusuario, otras aplicaciones daban el acceso a los usuarios según que existiera o no el archivo (/etc/nologin, por ejemplo), o la declaración de su terminal en otro archivo (/etc/securettys), etc.

En las primeras versiones Unix, la contraseña estaba almacenada directamente en la línea de la cuenta del usuario, cifrada, en el archivo /etc/passwd . No obstante, como todos los usuarios debían poder acceder a este archivo en lectura, se creó un archivo específico de gestión de contraseñas, /etc/shadow , con funcionalidades suplementarias (duración mínima, máxima, etc.). Es el método implementado en Linux.

Para simplificar y racionalizar los métodos de control de acceso de las aplicaciones, se concibió una capa intermediaria, que permite a las aplicaciones y los servicios delegarle estas operaciones: PAM (*Pluggable Authentication Modules*). Creada por Unix, ha sido implementada en Linux.

PAM está compuesta por un conjunto de módulos de software especializados, que podemos combinar en un orden específico y según reglas precisas, a través de archivos de configuración que son asociables a las diferentes aplicaciones.

Este método permite a los administradores de sistemas configurar las reglas de control de acceso a los servicios que utilizan PAM, independientemente de los propios programas, para adaptarlos a la política de seguridad de su organización.

1. El principio

PAM es una capa de software que asegura la interfaz entre las aplicaciones y los diversos métodos de identificación, autentificación y de control de acceso disponibles en el sistema.

Una aplicación compatible con PAM no administra los procedimientos de identificación, autentificación y control de acceso del usuario ella misma. Delegará en la biblioteca PAM este conjunto de operaciones. La capa PAM, en función del archivo de configuración asociado a la aplicación y definido por el administrador de sistemas, ejecutará sucesivamente un conjunto de módulos para comprobar la identidad del usuario y determinar si está habilitado para acceder a la aplicación. La capa PAM devuelve a la aplicación el resultado del control, positivo o negativo.

La capa PAM dispone de un gran número de módulos autónomos (se trata de módulos objeto que se pueden compartir, de tipo .so), que pueden estar apilados y ser ejecutados en un orden preciso. La elección y el orden de ejecución de los módulos, la estrategia de pasar de un módulo a otro o de salir del procedimiento de control (positivo o negativo), depende del archivo de configuración asociado a la aplicación.

2. Los módulos PAM

Los módulos PAM que se pueden usar en un sistema Linux son muy numerosos (algunas decenas) y de uso variado. Algunos son muy utilizados, otros son más específicos.

a. Los tipos de acción de PAM

PAM administra cuatro tipos de operaciones, para los servicios o las aplicaciones. La aplicación que hace una llamada a la biblioteca PAM especifica el tipo de acción que se tiene que efectuar. PAM ejecuta el o los módulos configurados y que corresponden a esta acción. Devuelve un código de autorización (éxito) o de rechazo (fallo) a la aplicación.

Los tipos de acciones son las siguientes:

account : gestión de la identidad del usuario. Los módulos consiguen la identidad del usuario y se aseguran de que está autorizado a acceder a la aplicación.

- auth: los módulos de autentificación controlan la identidad efectiva del usuario (control de la validez de los elementos de autentificación proporcionados, contraseña o de otro tipo).
- session: configuración de la apertura de la sesión (variables de entorno, límites de recursos, etc.).
- password: gestión de la contraseña (número de caracteres, historial, respeto de las reglas de complejidad, etc.).

b. Las pilas de módulos

Los módulos PAM son conectables, se pueden ejecutar sucesivamente, bajo la forma de una pila de módulos. Durante el procedimiento de autentificación, la capa PAM ejecuta sucesivamente cada módulo de la pila, en el orden de declaración que se encuentra en el archivo de configuración.

Cada módulo devuelve un código, que puede ser positivo o negativo. El paso al módulo siguiente depende del código devuelto por el módulo y de la regla de prioridad asociada al módulo (obligatoria, opcional, suficiente, etc.).

Para una acción en concreto, la autentificación por ejemplo, pueden ser llamados distintos módulos PAM. En ese caso se dirá que nos encontramos ante una pila de módulos PAM. El funcionamiento en modo de pila es una de las mayores contribuciones de los servicios PAM.

c. Los módulos principales PAM

Los módulos se encuentran en archivos de módulos objetos que se pueden compartir (.so), cuya ubicación por defecto es el directorio security, en la arborescencia /usr/lib*.

Los módulos más utilizados son los siguientes:

pam_unix.so Autenticación usando los archivos de cuenta de usuarios locales /etc/passwd y /etc/shadow.

pam_securetty.so	La apertura de sesión con la cuenta de superusuario solamente será aceptada por los terminales que se encuentren listados en /etc/securetty .
pam_nologin.so	Si el archivo /etc/nologin existe, solamente podrá abrir una sesión el superusuario.
pam_listfile.so	Aplica reglas de control de acceso definidas en el archivo usado como argumento del módulo.
pam_limits.so	Aplica limitaciones de recursos a usuarios o a grupos, definidos en el archivo /etc/security/limits.conf
pam_cracklib.so	Controla el nivel de seguridad de una contraseña.
pam_selinux.so	Si SELinux está activado, controla el contexto de seguridad del terminal de conexión.
pam_sss.so	Módulo de interfaz con el daemon SSSD (System Security Services Daemon).
pam_deny.so	Rechaza la conexión. Se ejecuta generalmente si ningún otro módulo ha conseguido autenticar al usuario.
pam_permit.so	Autoriza la conexión. Se ejecuta generalmente si ningún otro módulo ha fallado en la autenticación del usuario.
pam_env.so	Declara variables de entorno leídas en /etc/environment o en el archivo al que se hace referencia con el parámetro envfile=.

```
pam_lastlog.so Muestra los datos de la última apertura de sesión exitosa.

pam_mail.so Comprueba la presencia de nuevos mensajes en la cuenta de mensajería local del usuario.
```

3. Configuración de PAM

Las primeras versiones de PAM tenían como archivo de configuración /etc/pam.conf . La generalización del uso de PAM y el aumento del número de módulos ha hecho necesario que se distribuyan las configuraciones en archivos independientes. En la mayoría de las distribuciones recientes, los archivos de configuración de PAM se encuentran en el directorio /etc/pam.d (si este directorio existe, se ignorará el archivo /etc/pam.conf).

<u>Ejemplo</u>

Contenido del directorio /etc/pam.d para una distribución CentOS 8:

```
ls /etc/pam.d
                  gdm-launch-environment login
                                                  postlogin
smartcard-auth sudo
                        vlock
       cups
chfn
                  gdm-password
                                     other
                                               remote
         sudo-i vmtoolsd
squid
chsh
        fingerprint-auth gdm-pin
                                      passwd
                                                runuser
sshd
                  xserver
cockpit gdm-autologin gdm-smartcard
                                          password-auth runuser-1
sssd-shadowutils system-auth
config-util gdm-fingerprint liveinst
                                     polkit-1
                                               samba
         systemd-user
```

Contenido del directorio /etc/pam.d para una distribución Debian 10:

Is /etc/pam.d

chfn common-auth cron gdm-password passwd runuser-l sudo gdm-autologin chpasswd common-password login polkit-1 samba su-l gdm-fingerprint chsh common-session newusers sshd systemd-user ppp common-account common-session-noninteractive gdm-launch-environment other runuser su

Los archivos de configuración tienen nombres derivados de las aplicaciones correspondientes (sshd, login, passwd, etc.).

a. Estructura de los archivos de configuración

Cada aplicación que usa PAM está asociada a un archivo de configuración en el directorio /etc/pam.d.

Se trata de un archivo de texto; cada línea útil describe un módulo PAM y su configuración, según el formato siguiente:

TipoAcción TipoCtrl|Include Módulo|ArchivoPAM [Args]

donde:

TipoAcci ó n	Tipo de acción PAM (auth, account, session o password).
TipoCtrl	Tipo de control según el resultado del módulo (required, requisite, sufficient u optional).
M ó dulo	Nombre del módulo PAM.
Include ArchivoPAM	Línea de inclusión de otro archivo de configuración PAM.
Args	Argumentos que se pasarán al módulo (opcional).

El orden de las líneas de configuración de los módulos determina su orden de ejecución.

Cuando la biblioteca PAM recibe una solicitud de parte de la aplicación, esta ejecuta el primero de los módulos que corresponde al tipo de la solicitud (tipo de acción). Este último devuelve un valor después de su ejecución, que solo puede ser éxito o fallo. Según el resultado del módulo y el tipo de control que se le ha asociado, la biblioteca pasará o no al módulo siguiente de la pila.

Cuando la pila de los módulos ejecutados termina en un resultado definitivo, la biblioteca PAM devuelve a la aplicación: éxito o fallo en el procedimiento de autentificación.

b. Encadenamiento de los módulos

Para una aplicación y un tipo de acción dado, el encadenamiento de los módulos está determinado por el parámetro de control (control flag) de cada módulo ejecutado.

Este parámetro, obligatorio, puede presentar los valores siguientes:

required: el módulo tiene que devolver obligatoriamente un código de éxito. Si falla, los módulos siguientes de la pila no se ejecutarán y la acción devolverá un código de fallo.

- requisite : el módulo tiene que devolver obligatoriamente un código de éxito. Si falla, los módulos siguientes de la pila serán ejecutados, pero la acción devolverá un código de fallo.
- sufficient : si el módulo devuelve un código de éxito y si ningún módulo requisite anterior ha fallado, los módulos siguientes de la pila no son ejecutados, la acción devuelve un código de éxito.
- optional: el código devuelto por el módulo será ignorado, excepto si se trata del único módulo de la pila, en este caso la acción devolverá su código de retorno.

c. Ejemplo

Numerosas aplicaciones estándar se basan en la biblioteca PAM. Vamos a usar sshd para explicar el funcionamiento de los módulos con un ejemplo.

El archivo de configuración PAM usado por el daemon sshd es /etc/pam.d/sshd . He aquí su contenido por defecto en una distribución CentOS 8:

```
auth
       substack password-auth
auth
       include postlogin
account required pam_sepermit.so
account required pam_nologin.so
account include password-auth
password include password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session required pam_selinux.so close
session required pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed
in the user context
session required pam_selinux.so open env_params
session required pam_namespace.so
session optional pam_keyinit.so force revoke
session optional pam_motd.so
session include
                  password-auth
session include
                 postlogin
```

Para el tipo de acción account (control de la cuenta de usuario), encontramos dos

módulos required, y la inclusión del archivo de configuración general password-auth.

El primer módulo obligatorio es sobre SELinux. El siguiente prohíbe la conexión a los usuarios cuyo UID es diferente de 0, si hay un archivo /etc/nologin que existe.

Podemos comprobar el efecto de ese módulo creando el archivo:

> /etc/nologin

Después, probamos la conexión al servidor local sshd con una cuenta de no superusuario:

ssh -l pba localhost

Bienvenido al servidor CentOS8. El acceso está reservado a personas autorizadas. pba@localhost's password: Connection closed by::1 port 22

La conexión ha sido denegada.

Modificamos el archivo de configuración PAM de sshd, poniendo en comentario la línea del módulo pam_nologin.so

Volvemos a lanzar de nuevo el comando de conexión:

ssh -l pba localhost

Bienvenido al servidor CentOS8.

El acceso está reservado a personas autorizadas.

pba@localhost's password:

Bienvenido al servidor CentOS 8

Last failed login: Thu Jun 4 13:20:27 CEST 2020 from::1 on ssh:notty There were 7 failed login attempts since the last successful login.

Last login: Thu Jun 4 09:16:14 2020

Esta vez, la conexión ha sido aceptada.

4. ConfiguraciónPAM para SSSD

SSSD (System Security Services Daemon) es un servicio de software que permite gestionar diferentes mecanismos de autentificación de los usuarios, usando fuentes remotas (LDAP, NIS, Samba, Kerberos, etc.), de manera transparente para las aplicaciones.

Su conexión con las aplicaciones se hace gracias a la configuración NSS (Name Service Switch) y usando un módulo PAM.

a. Configuración NSS

Una vez que el servicio SSSD, administrado por el daemon ssd, esté instalado y configurado (archivo /etc/ssd/ssd.conf), el uso de este servicio para la autenticación tiene que ser especificado en el archivo de configuración NSS: /etc/nsswitch.conf .

Este archivo de texto contiene una línea por cada tipo de servicio (nombre de host, contraseñas, cuentas de grupos, etc.). Cada línea define cuáles son las fuentes que se tienen que usar para obtener el tipo de información y en qué orden hay que interrogarlas.

Para el procedimiento de autentificación de un usuario, se tienen que configurar cuatro tipos de servicios: la cuenta de usuario (passwd), la gestión de la contraseña del usuario (shadow), los grupos de usuarios locales (group) y, si fuera necesario, los grupos de usuarios de red (netgroup).

La palabra clave para la fuente SSSD es SSS.

<u>Ejemplo</u>

passwd: files sss group: files sss shadow: files sss

En este ejemplo, la autenticación y la gestión de la contraseña se hacen primero mediante los archivos locales (/etc/passwd , /etc/group o /etc/shadow) y, si el usuario no se encuentra, mediante una llamada al daemon sssd.

b. Configuración PAM

Los procedimientos de identificación y de autentificación de una cuenta de usuario y de gestión de su contraseña están generalmente definidos en dos archivos de configuración de PAM, incluidos si fuera necesario con la directiva include en los archivos de configuración PAM de las aplicaciones:

/etc/pam.d/system-auth y /etc/pam.d/password-auth para las distribuciones de tipo

Red Hat, /etc/pam.d/common-password y /etc/pam.d/common-auth para las distribuciones de tipo Debian.

El módulo pam_sss.so tiene que estar declarado en los archivos de configuración, para el tipo de acción auth o password. El tipo de control es generalmente sufficient, y el módulo toma un argumento que puede ser, entre otros, use_first_pass (evita que el usuario tenga que teclear de nuevo la contraseña) o use_authtok (considera que la contraseña ha sido validada por un módulo anterior).

<u>Ejemplo</u>

En el archivo de configuración /etc/pam.d/system-auth de una distribución CentOS 8 donde sssp está instalado:

```
[...]

auth sufficient pam_sss.so use_first_pass
[...]
```

En el archivo de configuración /etc/pam.d/common-password de una distribución Debian 10 donde sssp está instalado:

password sufficient pam_sss.so use_authtok