# Trabajos prácticos

Aquí se proponen ejercicios para implementar algunos de los puntos abordados en el capítulo. En cada uno de ellos se da un ejemplo comentado de la realización del ejercicio, que deberá adaptar a la configuración de sus sistemas.

## 1. Gestión de un módulo de núcleo LKM

En un sistema donde corre una distribución Debian, decidimos comprobar el funcionamiento del módulo dinámico de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs.

Para ello, utilizamos una memoria USB (o un espacio de almacenamiento disponible) para crear un sistema de archivos de tipo Btrfs. Iremos comprobando poco a poco el comportamiento en las operaciones del módulo dinámico correspondiente.

#### Comandos y archivos útiles

- /proc/modules
- lsusb
- blkid
- mkfs
- mount
- umount
- lsmod
- modinfo
- modprobe
- /lib/modules

### Etapas

- 1. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs no está cargado en memoria. Compruebe que forma parte de los módulos instalados.
- Después de haber insertado la memoria USB, muestre su información, especialmente su archivo especial asociado.
- 3. Cree un sistema de archivos de tipo Btrfs en la memoria USB.
- 4. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs haya sido automáticamente cargado en memoria.
- 5. Descargue el módulo de la memoria.
- 6. Monte el sistema de archivos de la memoria USB en la arborescencia global. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs esté cargado en memoria. Intente descargarlo.
- 7. Desmonte el sistema de archivos. Descargue el módulo btrfs. Renombre su archivo en el directorio de los módulos. Intente montar de nuevo el sistema de archivos de la memoria USB en la arborescencia global. Corrija el problema.

#### Resumen de los comandos y resultados en pantalla

1. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs no está cargado en memoria. Compruebe que forma parte de los módulos instalados.

El servidor debian10 no tiene ningún sistema de archivos de tipo Btrfs, el módulo no debería estar cargado en memoria.

Usamos el pseudoarchivo /proc/modules para asegurarnos:

```
root@debian10:~# grep -i btrfs /proc/modules
```

El módulo no está cargado en memoria, pero debería estar instalado en el sistema.

Buscamos el archivo de ese módulo en el directorio de los módulos de la versión actual del núcleo:

```
root@debian10:~# uname -r
4.19.211
root@debian10:~# ls /lib/modules
4.19.0-8-amd64 4.19.211
root@debian10:~# find /lib/modules/4.19.211 -name '*btrfs*'
/lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs
/lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs.ko
root@debian10:~#
```

El módulo está correctamente instalado con la versión de núcleo actual, su archivo es btrfs.ko.

Usamos el comando modinfo para visualizar las características del módulo:

root@debian10:/# modinfo btrfs

filename: /lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs/btrfs.ko

license: GPL

alias: devname:btrfs-control alias: char-major-10-234

alias: fs-btrfs

depends: libcrc32c,zstd\_compress,zstd\_decompress,raid6\_pq,xor

intree: Y name: btrfs

vermagic: 4.19.211 SMP mod\_unload modversions

2. Después de haber insertado la memoria USB, muestre su información, especialmente su archivo especial asociado.

Después de haber conectado una memoria USB, comprobamos que el sistema la ha tomado en cuenta:

```
root@debian10:~# Isusb

Bus 002 Device 002: ID 04f2:b015 Chiconet Electronics Co., Ltd VGA 24fps UVC Webcam

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 001 Device 003: ID 18a5:0302 Verbatim, Ltd Flash Drive

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 003 Device 002: ID 0b05:17a9 ASUSTek Computer, Inc.

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

root@debian10:~# blkid | grep sd

/dev/sda1: UUID="912527a1-daaf-4735-8995-41d2933c1eb6" TYPE="ext2"

PARTUUID="b402ad25-01"

/dev/sda5: UUID="qat3CM-JYKG-vhND-Yuq3-YOU8-RGd4-xokJiY" TYPE="LVM2_member"

PARTUUID="b402ad25-05"

/dev/sdb: UUID="92D3-B09B" TYPE="vfat"
```

El comando lsusb da la lista de los dispositivos USB detectados por el sistema.

El comando blkid nos indica que una memoria USB (sistema de archivos vfat) se encuentra asociada a /dev/sdb.

3. Cree un sistema de archivos de tipo Btrfs en la memoria USB.

Usamos el comando mkfs para crear un sistema de archivos de tipo Btrfs en la memoria USB, asociada al archivo especial dev/sdb:

```
root@debian10:~# mkfs -t btrfs -f /dev/sdb
btrfs-progs v4.20.1
See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.
```

Label: (null)

UUID: e2885cbf-2fcd-4bf7-b497-69bfc44b6f1f

Node size: 16384 Sector size: 4096 Filesystem size: 14.46GiB

Block group profiles:

Data: single 8.00MiB

Metadata: DUP 1.00GiB

System: DUP 8.00MiB

SSD detected: no

Incompat features: extref, skinnet-metadata

Number of devices: 1

Devices:

ID SIZE PATH
1 14.46GiB /dev/sdb

La opción – f fuerza la supresión del sistema de archivos existente.

Comprobamos que el sistema de archivos se ha creado correctamente:

4. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs haya sido automáticamente cargado en memoria.

El comando mkfs ha tenido que llamar al driver de sistema de archivos de tipo Btrfs, lo que ha provocado la carga automática del módulo LKM correspondiente:

```
root@debian10:~# grep -i '^btrfs' /proc/modules
btrfs 1282048 0 - Live 0xfffffffc0b82000 (E)
```

El módulo se ha cargado en la memoria viva. Se puede confirmar gracias al comando 1smod:

```
Ismod | grep btrfs
btrfs 1282048 0
```

```
zstd_compress 163840 1 btrfs
zstd_decompress 77824 1 btrfs
libcrc32c 16384 2 btrfs,raid456
xor 24576 2 async_xor,btrfs
```

raid6\_pq 118784 4 async\_pq,btrfs,raid456,async\_raid6\_recov

El módulo no está siendo usado (o en la última columna) y depende de varios módulos.

5. Descargue el módulo de la memoria.

Como el módulo no está siendo usado, podemos descargarlo de la memoria viva:

```
root@debian10:~# rmmod btrfs
root@debian10:~# Ismod | grep btrfs
```

El módulo ya no está cargado en memoria.

 Monte el sistema de archivos de la memoria USB en la arborescencia global. Compruebe que el módulo de gestión de los sistemas de archivos de tipo Btrfs esté cargado en memoria. Intente descargarlo.

Usamos el comando mount para montar el sistema de archivos de la memoria USB asociado al archivo especial /dev/sdb:

```
root@debian10:~# mount /dev/sdb /mnt
```

Comprobamos si el módulo se ha cargado en memoria:

```
root@debian10:~# lsmod | grep btrfs
btrfs 1282048 1
zstd_compress 163840 1 btrfs
```

```
zstd_decompress 77824 1 btrfs
libcrc32c 16384 2 btrfs,raid456
xor 24576 2 async_xor,btrfs
raid6_pq 118784 4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
```

El módulo está cargado en memoria, y es usado por una entidad (el mismo núcleo). No deberíamos poder descargarlo:

```
modprobe -r btrfs
modprobe: FATAL: Module btrfs is in use.
```

El comando ha fallado.

7. Desmonte el sistema de archivos. Descargue el módulo btrfs. Renombre su archivo en el directorio de los módulos. Intente montar de nuevo el sistema de archivos de la memoria USB en la arborescencia global. Corrija el problema.

Usamos el comando umount para desmontar el sistema de archivos de la memoria USB asociada al archivo especial /dev/sdb.

```
root@debian10:/# umount /dev/sdb
```

Comprobamos si el módulo es usado todavía.

```
Ismod | grep btrfs
btrfs 1282048 0
zstd_compress 163840 1 btrfs
zstd_decompress 77824 1 btrfs
libcrc32c 16384 2 btrfs,raid456
xor 24576 2 async_xor,btrfs
raid6_pq 118784 4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
```

Ya no se usa el módulo, podemos descargarlo de la memoria:

```
root@debian10:/# modprobe -r btrfs
root@debian10:/# lsmod | grep btrfs
root@debian10:/#
```

El módulo ya no está en la memoria viva.

Renombramos el archivo del módulo:

```
root@debian10:/# mv /lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs/btrfs.ko /lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs/No-btrfs.ko
```

Intentamos montar el sistema de archivos de la memoria USB:

```
root@debian10:/# mount /dev/sdb /mnt
mount: /mnt: tipo de sistema de archivos «btrfs» desconocido.
```

El comando falla porque el núcleo no ha encontrado el archivo del módulo btrfs, asociado al tipo de sistema de archivos Btrfs.

Renombramos correctamente el archivo del módulo e intentamos montar el sistema de archivos de la memoria USB de nuevo:

```
root@debian10:/# mv /lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs/No-btrfs.ko /lib/modules/4.19.211/kernel/fs/btrfs/btrfs.ko root@debian10:/# mount /dev/sdb /mnt root@debian10:/#
```

El sistema de archivos ha sido montado.