لجمهورية الجزائرية الديموووقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

□ العة 1 الإخوة انتوري كلية علو الطبيعة و الحياة قسم يولو إيا النبات و البيئة

محضرات في طريقة التحليل الفسيولوجي

physiological analysis method course

رنة الثالثة ليسانس (L3)

Coefficients: 2

Crédits: 4

Pr Chougui Saida

2020-21

Summary

Chapter 1 : Methods of sampling, collecting and storing samples

Chapter 2 : Spectrophotometry

Chapter 3 : Conductimetry

Chapter 4: pHmetry

Chapter 1

.Methods of sampling, collecting and storing samples

□قد ة :

□فهو العينة

يعتبر اختيار الباحث للعينة Sample من الخطوات والمراحل الهامة للبحث ، والباحث يفكر في عينة البحث منذ ان يبدأ في تحديد مشكلة البحث. الباحث هنا يفكر في العديد من القضايا منها نوع العينة ، هل هي عينة واسعة وممثلة ام عينة محددة ، هل سيطبق دراسته على كل الأفراد ام يختار قسما منهم فقط.

□عريف العينة:

تمثل المجتمع الأصلي وتحقق أغراض البحث وتغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع الأصلي. وتعرف العينة بأنها جزء ممثل لمجتمع البحث الأصلي.

الاهداف العلة □ن اختيار العينة:

- الحصول على المعلومات منها عن المجتمع الأصلي للبحث ومن الضروري ان تكون العينة ممثلة للمجتمع الأصلي وذات حجم كاف وان يتجنب الباحث المصادر الممكنة للخطأ في اختيارها والتحيز في ذلك
- من خلال در اسة العينة يتم التوصل إلى نتائج ومن ثم تعميمها على مجتمع الدر اسة لأنه قد يتعذر على الباحث در اسة جميع عناصر المجتمع وذلك لعدة أسباب منها:
 - 1. قد يكون المجتمع كبيرا جدا لدرجة انه يصعب دراسة الظاهرة على جميع أفراد هذا المجتمع
 - 2. قد يكون من المكلف جدا در اسة جميع افراد المجتمع وتحتاج الى وقت وجهد
 - 3. قد يكون من الصعب الوصول الى كافة عناصر المجتمع
- 4. تحتاج أحيانا إلى اتخاذ قرار سريع بخصوص ظاهرة معينة مما يتعذر معه دراسة كافة عناصر المجتمع

الأهداف الرئيسية لإعداد وحضير العينة

- فصل المادة المراد تحليلها عن بقية مكونات المحلول الأم.
 - إزالة أنواع التداخلات التي يمكن أن تحدث.
- زيادة تركيز المادة المراد تحليلها في حال كان تركيزها أخفض من حساسية جهاز التحليل، أو تخفيض تركيزها في حال كانت موجودة بتراكيز عالية مقارنة بحساسية جهاز التحليل.

شروط اختيار العينة:

العمر الفسيولو□ى للنبات (رحلة نمو عينة)

ونعنى بالعمر الفسيولوجى مرحلة نمو معينة وليس العمر الزمنى (على سبيل المثال وليس الحصر قبل طرد السنابل او قبل التزهير)

الوضع الموفولو□ى للورقة على النبات □ك□ اخذ العينة)

بمعنى انه فى اى مرحلة من مراحل النمو يختلف تركيب الاوراق .. اى تختلف الورقة الاولى فى التركيب الكيميائى عن الثانية و هذه تختلف عن الثالثة و هكذا . اى ان الوضع المورفولوجى للورقة له اثر كبير فى تركيزات العناصر المختلفة الموجودة بها

□لاحظات ها ة عند أخذ العينات:

- يجب أن تكون العينة متجانسة بشكل جيد وممثلة لكامل المواد المراد در استها.
 - ان تكون متوفرة بكميات كافية لاتمام اجراء الاختبارات المطلوبة.
- من المهم الحفاظ على سلامة ونوعية مكونات العينة عند جمعها وتحضيرها ومن ثم تحليلها.
 - ضمان الحد الأدني من الخسائر الناتجة عن تدهور، تبخر أو تلوث مكونات العينة.
- يجب وضع العينة في حاوية نظيفة تماما وخالية من أي ملوثات يمكن أن تؤثر في صحة النتائج.
- في النهاية يجب أن لا ننسى وضع ملصق يعبر عن محتوى العينة والتسمية الصحيحة وتفاصيل عن مكان و زمن و نوع العينة المراد تحليلها.

طرق اختيار العينة

- .1اختيار العينة عشوائيا
 - .2اختيار العينة طبقيا
- . 3 اختيار العينة بالفئات
- .4اختيار العينة المنتظمة
- .1 اختيار العينة عشوائيا: معناه ان جميع افراد مجتمع البحث تتاح لهم فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا العينة اي إن لكل فرد في المجتع نفس الاحتمال في الاختيار وان اختيار اي فرد لا يؤثر في اختيار الفرد الأخر

□ الاختيار العشوائي هو افضل طريقة وددة للحصول على عينة مثلة

وهي ضرورية حتى تستخدم الاساليب الاحصائية الاستدلالية وهذا امر مهم لان الاحصاء الاستدلالي يتيح للباحث ان يتوصل الى استدلالات عن مجتمعات البحوث مستندا في ذلك الى سلوك العينات وخصائصها

خطوات اختيار العينة عشوائيا: يتطلب اختيار عينة عشوائية

- تحديد مجتمع البحث
- تحدید او تمییز کل عضو فیه
- اختيار الافراد في العينة على اساس الصدفة وحدها

وهناك عض الاراءات التي يجب اباعها عند اخذ العينات النباية

- تستبعد الاوراق صغيرة السن والكبيرة السن او البذور
- تستبعد النباتات المصابة بالامراض او الحشرات او التي تعرضت للتلف الميكانيكي
 - كذلك النباتات التي تعانى من زيادة او نقص شديد في الرطوبة
- يجب ان تؤخذ الاوراق من عدد كبير من النباتات في الحقل وليس من مجموعة نباتات في مساحة معينة

ناى الا الا تعراض كا اخذ العينة ن عض المحاصيل الحقلية والخضر واشجار الفاكهة

□ك□ اخذ العينة	العينة
الثلاث ورقات العليا كاملة النضج مكان	القمح والشعير والارز
مور فولوجي (قبل بداية طرد السنابل)عمر	
فسيولو جي	
الورقة كاملة النضج)عمر فسيولوجي (تحت	الذره
الكوز)مكان مورفولوجي(و هكذا	
الثلث العلوى من النبات قبل الحش	البر∟يم
الاوراق الوسطية كاملة النمو قبل بدء تضخم	□نجر السكر
الجذور	
الورقة الثالثة والرابعة من القمة النامية خلال	الطماطم
بداية التزهير	
الورقة الثالثة من القمة النامية خلال بداية	البطاطس
تكوين الدرنة	
احدث اوراق كاملة النضج في منتصف موسم	الفراوله
النمو	
الاوراق كاملة النصج من الافرع الثمرية	الموالح
(عمر من 4 الى 5شهور) من النموات	
الطبيعية	
الاوراق من الخامسة حتى السابعة من قمة	العنب
الفرع ـ كاملة النمو بعد بداية العقد باسبوع	
الورقة من 4 الى 6 من النموات الجديدة (الزيتو
الافرع الربيعية)	
الوريقات الوسطية من الورقة (الجريدة) التي	نخيل البلح
في اباطها السوباطة وذلك في شهر نوفمبر	
وتقطع اطراف الوريقات ويؤخذ الجزء	
الوسطى منها	
م تأثر المحصول بدرجة كبيرة اما محاصيل	محاصيل الحقل والخضر يمكن تدارك العلاج لعد

الفاكهة فيكون ذلك للموسم القادم.

يراعى عند اخذ عينات اشجار الفاكهة ان تكون من الاتجاهات الاربعة و على ارتفاع ثابت من الاشجار ويجب الاتقل العينة عن 100 ورقة

توضع في اكياس نظيفة من الورق وتكتب عليها البيانات اللازمة كتاريخ العينة وعدد الاوراق بالعينة وغيرها من البيانات

التعل ل عينة:

- في البداية وقبل قبول العينة لاعدادها وتحليلها يجب توثيق وكتابة تفاصيل العينة بشكل صحيح ودقيق وذلك من خلال فحص العينة بصرياً لمعرفة لونها وماهيتها ودرجة تجانسها ومدى تخربها بملوثات أخرى في حال وجودها، بالإضافة إلى كميتها (هل هي كافية لاختبارها بالأجهزة المتوفرة في المختبر).
- ويجب أن لا ننسى اجراء اختبارات في بيئة نظيفة، حساسة، خالية من الملوثات ومؤمنة بشكل جيد من أجل العينات السامة والخطرة.

إعداد وعبئة وخزين العينات

- غسل الفواكه / الخضار مع الماء النقي والحرص على إزالة كل آثار التربة
- تقسيم العينة الى جزئين: قطع النباتات دائما في الاتجاه طول من أجل ضمان تساوي القيمة والاتساق في تحليل (تجنب التلوث التدرج في حالة الجذور، الدرنات، سيقان، .(...للأوراق سبيل المثال يتقلصان إلى النصف احترام الأخدود الوسطى (انظر الشكلين أدناه. (سيتم الإحتفاظ بالعينة للتحليل والآخر الاحتفاظ بها كمكرر للتدقيق الممكن، لاحقة
 - وزن المادة الغضة للعينات
 - التفاف كل عينة على حدى في كيس من البلاستيك
 - تتم تسمية كل عينة على حدى (اسم العينة ،تاريخ أخذ العينات، ونوع العينة،)

يتم وضع جميع العينات في الثلاجة عند درجة حرارة -20 درجة مئوية حتى $^{\circ}$ (لمدة قصيرة قدر الإمكان، كحد أقصى يومان)

□داير وقائية

- على أرض الواقع، لتجنب التلويث العينات النباتية، فمن الأفضل يصاحب اخذ العينات شخص اخر (شخص ياخذ عينات التربة والأخرى يجمع النباتات)
 - تجنب التعامل مع التربة والعينات، الأعشاب لا بد من استخدام قفازات المتاح
- تخزين العينات في اماكن نظيفة و مهواة و تسجيل البيانات بإعطاء اسامي يدل على هوية العينة
 - عدم وضع العينات في الحاويات التي مصدر ها غير معروف و لا يؤمن نظافتها (كيس من البلاستيك جديد مثلا)
 - بعد اخذ كل العينات يجب أن تحلل بسرعة. و إلا يمكن تخزينها في غرفة باردة

يوجد العديد من التقنيات التي يمكن من خلالها فصل وتنقية العينة المراد تحليلها عن باقي المكونات الأخرى:

- الاستخلاص سائل سائل: عن طريق تجزيء أصناف مواد العينة بين سائلين غير قابلين للامتزاج (العينة المراد تحليلها تنحل في أحدهما ولا تنحل في الأخر)
 - الاستخلاص صلب سائل: يعتمد نفس آلية الاستخلاص السابقة.
- ترسيب المادة المراد تحليلها عن طريق تفاعلها مع مادة اخرى تشكل معها راسب لاينحل في الطور السائل الموجودة فيه ثم يتم فصلها بالترشيح أو بالطرد المركزي.
 - التقطير المجزأ لفصل السوائل عن بعضها البعض اعتماداً على نقطة الغليان لكل سائل.
 - الفصل بالطرق الأنزيمية.

زيادة ركيز العينة أو مديدها:

- 1. يجب زيادة تركيز العينات ذات التراكيز المنخفضة لجعلها قابلة للتحليل والقياس بأجهزة التحليل، وأكثر الطرق شيوعاً لهذا الغرض هي التبخير
- 2. أما بالنسبة لتمديد العينة لتخفيض تركيز العينات ذات التراكيز العالية)فوق مدى قياس جهاز التحليل) ويتم تمديد العينة بمرحلة واحدة أو على عدة مراحل. لكن عند التمديد عدة مرات يجب

الانتباه إلى الدقة في القياس وذلك لأن الخطأ سيتضاعف في كل مرحلة من مراحل التمديد (يفضل استخدام ماصة ميكروية لضمان الدقة في القياس)

□رشيح العينة:

يمكن أن يحتوي محلول العينة على جسيمات صلبة صغيرة ميكروية يؤدي وجودها إلى انسداد أعمدة الكروماتو غرافيا أو فتحات أنظمة التحليل. لذلك يتم أخذ العينة في حقنة ليصار إلى ترشيحها عبر مرشحات ميكروية وتجمع الرشاحة في قارورة نظيفة.

□خزين العينة:

- يفضل البدء بالتحليل مباشرة بعد تحضير العينة للقياس والاختبار.
- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند تخزين العينة من حيث درجة الحرارة و مدى حساسيتها للضوء.
 - يجب تخزين العينات في أوعية مغلقة بإحكام لضمان عدم تلوثها أثناء التخزين.


في النهاية يجب أن نضع في أذهاننا أنه حتى الأجهزة الأكثر تطوراً يمكن أن تنتج عنها بعض الأخطاء إذا لم يراعى الدقة والاحتياطات الضرورية عند أخذ العينة وتحضيرها

Chapter 2

Spectrophotométry

⊓قد ٍ لة

: يسلك الضوء المرئي سلوك الضوء فوق البنفسجي في كثير من مظاهره حيث أن كلاهما ينتج عن إمتصاص. وإثارة إلكترونية في الجزيئات. كما أن أغلب الأجهزة التي تستخدم في طرق التحليل الطيفي في مجال الأشعة المرئية هي نفسها التي تستخدم في طرق التحليل الطيفي في مجال الأشعة فوق البنفسجية. لذا فقد جرت العادة على دراستهما معاً. ويغطي هذان الطيفان المجال من 100 إلى 700 نانو ميتر (ميلي ميكرون)



□ طيافية فوق البنفسجية والمرئية UV and Visible Spectroscopy

: المطيافية الإلكترونية هي أحد أنواع الدراسات الطيفية والتي تعتمد على إمتصاص الأشعة فوق البنفسجية أو المرئية ، ولقد سميت بهذا الإسم لأن إمتصاص الأشعة في هاتين المنطقتين يؤدي إلى إثارة الإلكترونات في الجزيء الذي يمتص تلك الأشعة.

الإثارة الإلكترونية:

كما هو معروف تتكون الجزيئات من ذرات كل منها يتألف من نواة ومن إلكترونات تدور حولها في مستويات طاقة محددة . فإذا إمتصت الجزيئات طاقة معينة إنتقلت الإلكترونات من مستوى الطاقة الأدنى (ground state) وهذا مايدعى بالإثارة الإلكترونية .

ولكي يسبب شعاع ضوئي إثارة إلكترونية ينبغي أن يكون هذا الشعاع في مجال الأشعة المرئية أو فوق البنفسجية

الأطياف الإلكترونية Electronic Spectra

الطيف الإلكتروني لمركب ما عبارة عن منحنى يوضح تغير شدة الإمتصاص (الإمتصاصية) مع تغير طول موجة الأشعة المارة في محلول المركب تحت الدراسة . ويهمنا من هذا المنحنى معرفة طول الموجة التي تكون عندها شدة الإمتصاص أكبر مايمكن ويرمز لها بالرمز $\max \lambda$ وطول الإمتصاص المولي α عند هذه الموجة . وترتبط شدة الإمتصاص (α) بتركيز المحلول (α) وطول الخلية (α) بالمعادلة التالية:

$A = \varepsilon cl$

وتعرف هذه المعادلة أحياناً بإسم قانون Loi de Beer- Lambert ومنها يتضح أن شدة الإمتصاص للمركب (أو إمتصاصية المركب) تتناسب تناسباً طردياً مع كل من التركيز المولي (C) وطول الخلية (L)، وأن معامل الإمتصاص المولي لمركب ما يساوي شدة الإمتصاص لمحلول المركب الذي تركيزه L مول / لتر وموضوع في خلية طولها L سم.

ويعتبر كلاً من λ من الثوابت الفيزيائية التي تميز المركبات العضوية عن بعضها. ولا تصلح هذه العلاقة في حالة التركيزات المرتفعة جداً. لذا ينصح في التطبيق العملي إستعمال المنحنى العياري) (Calibration curve) لإمتصاص بدلالة التركيز عند قمة الإمتصاص الضوئي للمركب. كما يمكن تقدير الكثير من المواد التي لا تمتص الضوء مباشرة وذلك بإضافة مركبات معينة لتكون مركبات ماصة للضوء أو تكون مجموعة إمتصاص. (Chromophore)

□كونات □ هاز UV- Visible الأ□ا الية:


-1المصدر الضوئي

2- خلية العينة

3_ وحد طول المو ة

4_ الكشاف

5 ـ الشاشة Monitor)



المصادر الضوئيه:

يوجد نوعين من المصادر الضوئية

- 1. الأول عبارة عن منبع تنجستن (lamp Tungsten -) بالنسبة لقياس الأشعة المرئية) (Visible في المدى (350 – 800)
- 2. الثاني هو مصدر ضوئي عبارة عن منبع ديوتيريوم (lamp D2 -)لا يفضل مشاهدتها بالعين المجردة لأنها يمكن أن تسبب العمى المؤقت نظراً لقوة إشعاعها . هذا بالنسبة لقياس الأشعة فوق البنفسجية في المدى (200- 350)

خلية العينة

وهي إما أن تكون مصنوعة من الزجاج أو تكون مصنوعة من الكوار تز والكوار تز أفضل لأن الخلية المصنوعة من الزجاج من ضمن مكونات صنعها الصوديوم الذي يمتص في مجال UV لذلك يفضل إستخدام خلايا مصنوعة من الكوار تز وهذه الخلايا لايكون من ضمن مكونات صنعها الصوديوم

□وحد طول المو ة Monochromator

و هو عبارة عن المنشور الزجاجي وظيفتة أنه يقوم بفحص العينة لتحديد الطول الموجي الذي حدث عنده أعلى إمتصاصة فعندما يسلط الضوء سواءً ضوء من منبع تنجستن لقياس الأشعة المرئية أو من منبع ديوتيريوم لقياس الأشعة فوق البنفسجية تتجة للموحد طول الموجة حزم كثير من الضوء يقوم Monochromator بعملية إستقبال الحزمة التي تكون زاوية سقوطها مناسبة على موحد طول

الموجة ومن ثم يقوم موحد طول الموجة بعملية إنعكاس للأشعة الساقطه عليه موجهاً إياها إلى فلتر يقوم هذا الفلتر بإختيار الحزمة المناسبة بشكل دقيق جداً ومن ثم يستمر انتقال الحزمة إلى مرأة عاكسة تقوم بإرسال الحزمة الضوئية الساقطة إلى خلية العينة ومن ثم إلى الكشاف.

المذيبات المستخرة لتسجيل الأطياف الإلكترونية:

لتسجيل الطيف الإلكتروني لمركب ما يجب إستخدام محلول المركب تحت الدراسة في مذيب مناسب. والمذيبات المستخدمة لهذا الغرض يجب أن تتميز بإمتصاصية ضعيفة جداً أو لا تمتص على الإطلاق الأشعة في المنطقة التي يمتص فيها المركب. ومن أمثلة هذه المركبات الإيثانول ، والكلوروفورم.

الكشاف

وهو الكشاف الذي يبين كمية الضوء الخارج من خلية العينة ويقوم بتوضيح ماإذا كانت كمية الضوء الخارج من خلية العينة مساوي لكمية الضوء الداخل للعينة فإذا حدث ذلك وكانت كمية الضوء الداخل للعينة مساوي لكمية الضوء الخارج من العينة أنه لم يحدث إمتصاص وبالتالي لانحصل إلا على خط مستقيم ليس به أي إمتصاص . إأما أذا حدث العكس وكان الضوء الخارج من خلية العينة أقل من الضوء الداخل للعينة نستدل من ذلك حدوث إمتصاص.

أنواع أهزة التحليل الطيفي للأشعة المرئية وفوق البنفسجية

1- أهزق قيس طيف الأشعة المرئية فقط أو قيس طيف الأشعة فوق البنفسجية فقط وهي أجهزة وحيدة الشعاع . وهي نوعين

النوع الأول يستخدم أنابيب (Test tube) في عملية التحليل

والنوع الأخر يستخدم خلايا (Cell) من الكوارتز أو الزجاج في عملية التحليل .

وفكرة هذا الجهاز أنه لإجراء عملية التحليل لا بد في البداية من القيام بتصفير الجهاز ويتم ذلك بإستخدام البلانك Le blanc أو المذيب وبعد تصفير الجهاز ترفع أنبوبة أو خلية البلانك Le blancويوضع في مكانها أنبوبة أو خلية العينة المراد إجراء القياس لها. في الأجهزة التي تقيس فقط الأشعة المرئية المصدر الضوئي فيها عبارة عن منبع تنجستن.

بينما المصدر الضوئي في الأجهزة التي تقيس الأشعة فوق البفسجية عبارة عن منبع الديو تيريوم.

2- □هزة تيس طيف الأشعة المرئية وطيف الأشعة فوق البنفسجية □عاً في □هاز واحد وهي أجهزة ثنائية الشعاع وهذه الأجهزة ميزتها أنه لاداعي لعملية تصفير الجهازيدويا حيث يقوم الجهاز بذلك أتوماتيكياً . كما أن هذه الأجهزة تحتوي على فتحتين الأولى لخلية البلانك Le blanc والفتحة الثانية لخلية العينة المراد قيلسها . فلو أردنا قياس الطيف المرئي في هذا الجهاز كل ماعلينا فعله هو أن نقوم بإختيار المصدر الضوئي المناسب وهو هنا منبع التنجستن فقط ونضع خلية البلانك Le blanc في فتحتة الخاصة ونضع خلية العينة في الفتحة الثانية ونقوم بإجراء التحليل . أما إذا أردنا إجراء قياس الطيف فوق البنفسجي فقط فما علينا إلا أن نختار منبع الديوتيريوم فقط

□طبيقات طيف الأشعةالمرئية وفوق البنفسجية:

يعتبر طيف إمتصاص الأشعة في المجال المرئي وفوق البنفسجي وسيلة مفيدة لتأييد دليل على تركيب بنائي معين لمركب ما ويندر وجود إمتصاص مختار يعطي برهاناً قاطعاً على تفاصيل تركيب معين لكن بالطبع يمكن أن تساعد في ترجيح أحد الإحتمالات المتعددة . وعلى سبيل المثال فإن عدم وجود إمتصاص في المجال 270 – 280 نانو ميتر يعتبر دليلاً قاطعاً على عدم وجود حلقة بنزين في المركب . كما أن إنعدام الإمتصاص من 210 نانوميتر حتى المجال المرئي دليل قاطع على عدم وجود روابط ثنائية متناوبة . وإن عدم وجود الإمتصاص حتى 180 نانوميتر فإن هذا دليل على عدم وجود رابطة ثنائية في المركب قودي إلى ريادة في المول الموجي كما أن وجود أو دخول إحدى المجموعات الوظيفية على المركب تؤدي إلى تؤدى أيضاً إلى زيادة في الطول الموجى



Violet: 400 - 420 nm

Indigo: 420 - 440 nm

Blue: 440 - 490 nm

Green: 490 - 570 nm


Yellow: 570 - 585 nm

Orange: 585 - 620 nm

Red: 620 - 780 nm

لماذا حلول رانجنات البواري هو الأرواني

- التحقيق في الطيف من محلول برمنجنات البوتاسيوم
 - بمتص محلول بر منجنات البوتاسيوم بعض الأشعة
- يمتص محلول برمنجنات البوتاسيوم اللون الأخضر



Le violet, le bleu et le rouge غير ممتصة و على هذا فان مجموع هذه الألوان يعطي اللون الأرجواني Le pourpre

□ ثال على | شروب النعناع


- الألوان الغير ممتصة هي jaune + bleu = vert) le bleu, le vert et le jaune
 - الألوان الممتصة هي violet, l'orange et le rouge

□ ثال على حلول ثنائي اليود la solution de diiode




- لون هاذا المحلول بتوقف على تركيزه فهو بكون بين الأصفر الفاتح الى البني jaune pâle au brun
 - يمتص اللون le violet et le bleu foncé
 - لونه هو حصيلة مزج الألوان الغير ممتصة

كيفية التنبئ للو□ حلول ضاع إضاءة يضاء و الهي الأشعة الممتصة ؟



Couleur du BBT en milieu basique


Chapter 3
Conductimétry




□عريف الناقلية الكهلائية:


الناقلية _الكهربائية هي عبارة عن اصطلاح عددي لقابلية محلول مائي لحمل تيار كهربائي وهذه القابلية تعتمد على الأتي: • نوع الأيونات • درجة تركيز الأيونات • تكافؤ الأيونات • درجة حرارة المحلول . معظم محاليل الأحماض الغير عضوية والقواعد والأملاح عامة تكون لها الناقلية جيده

□بدأ شغيل الموصلية الكهرائية





المحلول الجزيئي لا يوصل الكهرباء بينما المحلول الإلكتروليتي يوصله: الأيونات هي التي تضمن النقل الكهربائي على مستوى هذه المحاليل لتقدير ذالك نستعمل خلية ناقلية




$$K (m) = \frac{S (m^2)}{L (m)}$$

الناقلية


هي مقلوب المقاومة ؛ (المقاومة 1/)و هي مقياس جودة توصيل المعدن للتيار الكهربائي. ويعبر عنها في العادة بالحرف اللاتيني سيجما $\sin \sigma$. ويعبر عنها في العادة بالحرف اللاتيني سيجما $\sin \sigma$. $G = \sigma \frac{L}{A}$ سيمنز لكل متر لكل متر $G = \sigma$ siemens per meter (S/m).

التيار الكهرائي المار السلك:

جميع المواد تتكون من ذرات (atoms), ولكل ذرة مركز يسمى النواة (nucleus). النواة تتكون من جزيئات لها شحنات موجبة تسمى بروتونات (protons), وجزئيات ليس لها شحنة (متعادلة) تسمى نيترونات (neutrons). يحيط بالنواة جزئيات لها شحنة سالبة تسمى إليكترونات. الشحنة السالبة للإلكترونات تساوي مقدار الشحنة الموجبة للبروتونات, وعدد الإلكترونات في الذرة في الغالب يساوي عدد البروتونات, ويكون هناك قوة متزنة داخلية بين الشحنتين بالذرة. عند تعرض الذرة لقوة خارجية فإن ذلك يؤثر على تلك القوة المتزنة الداخلية, ويؤدي ذلك إلى أن الذرة قد تكتسب أو تفقد إليكترون. عندما تفقد الذرة إليكترون, فإن الحركة الحرة لهذه الإلكترونات تشكل التيار الكهربائي.



générateur de basse fréquence



_ حليل الدائرة الكهرائية circuit analysis:

هناك العديد من القوانين التي تحكم العلاقة بين عناصر الدائرة الكهربائية:

- 1- حساب شدة التيار المار في الدائرة الكهربائية (أمبير) A
 - 2- حساب فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة (فولت) V
 - 3- حساب قدرة الأجهزة المستخدمة في الدائرة (وات) W

المقاورة الكهرائية

هي خاصية فيزيائية تتميز بها الموصلات المعدنية في الدوائر الكهربائية تعرف على أنها قابلية المواد لمقاومة مرور التيار الكهربائي فيها وهي إعاقة المادة لمرور التيار الكهربائي (الإلكترونات) خلالها. وتحدث الإعاقة في المادة سواء أكانت من الموصلات (كالفازات) أو غير الموصلات ولكن بدرجات مختلفة. يلزم للألكترونات التغلب على هذه المقاومة للوصول إلى تعادل في الشحنة. وحدة المقاومة هي الأوم. يرمز لها بالحرف اللاتيني R ، تعطى قيمتها بالأوم (Ω) ترتبط هذه الخاصية بمفهومي المقاومية والتوصيل الكهربائيين.

خصائص المقاو ة و الناقلية الكهرائية

• ومكن حسالها بعا لقانو ا la loi d'ohm ومكن حسالها بعا

G: Conductance en S

R: Résistance en O

I: Intensité du courant en A U: Intensité du courant en U: tension délivrée en V

• □لوك أى حلول يتوقف على علي الخلية و نقولية هذا المحلول

G: Conductance en S

σ: conductivité en S.m⁻¹

S: Surface des électrodes en m² L: distance entre les électrodes en m

• نقولية أى حلول توقف علم ركيز الأيونات في المحلول و طبيعتها

 $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$

σ: conductivité en S.m⁻¹

λ: Conductivité molaire ionique en S.m².mol-1

[X_i]: concentration molaire de l'ion en mol.m⁻³

الناقلية

The control of the

هي ثابت االخلية σ هي الناقلية النوعية، K

sigma **o** الناقلية النوعية وحدتها S m-1

الناقلية النوعية الأيونية تعرف المواصلة المكافئة Λ بمواصلة مكافئ غرامي واحد من المذاب موجود بين قطبين تكون المسافة بينهما سنتيمترا واحدا تصبح Λ مساوية إلى عند وضع مكافئ غرامي واحد من المذاب بين قطبين تكون المسافة بينهما سنتيمتر واحدا أن حجم المحلول V بوحدة Δ الذي يحوى مكافئ غرامي واحد من المذاب

الناقلية النوعية الأيونية (تعلق نقل الأيو) توقف على عدة عوال

- الحركة الطبيعية للأيون
- درجة الحرارة تزيد هيجان الأيون الأمر الذي يزيد في حركته
 - المذيبات يعني هل هذه الأيونات محاطة جيدا بجزيئة الماء
- الشحنات الكهرباءية للأيون فالأيون الذي يحمل شحنتين كهرابيتين ذو فاعلية أكبر من الأيون الذي يحمل شحنة واحدة
- عدد الأيونات في المحلول أي تركيزه في المحلول كلما كان أكبر كلما تم نقل الشحنات الكهر ابائية أكثر

 $\mathbf{NaCl}(\mathbf{s}) \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{Na^{+}}(\mathbf{aq}) \qquad \qquad + \qquad \mathbf{Cl^{-}}(\mathbf{aq})$

-
$$C = [Cl^-] = [Na^+]$$

-
$$\sigma = \lambda (Cl^-) \cdot [Cl^-] + \lambda (Na^+) \cdot [Na^+]$$

-
$$\sigma = \{\lambda (Cl^-) + \lambda (Na^+)\}$$
.C

لناقلية النوعية المولية الشاردية Lambda ✓ الناقلية النوعية المولية الشاردية S/ m²/mol-1

- حيث و□د جريبيا أ لكل شاردة ناقلية نوعية خاصة ها
 - الناقلية النوعية المولية الشاردية): λ) □ميت:
 - ناقلية نوعية: لأنه□خص نوعان المحاليل
 - ولية: لأنه خص ولا واحدا ن الشوارد.
 - شاردية: لأنه□ميّز شاردة واحدة.
 - □تعلق الناقلية النوعية المولية الشاردية -: -
 - ✓ در ة حرارة المحلول
 - √ نوع الشاردة

eau
$$\mathbf{BaCl}_{2}(\mathbf{s}) \longrightarrow \mathbf{Ba}^{+}(\mathbf{aq}) + \frac{\mathbf{2} \mathbf{Cl}^{-}}{(\mathbf{aq})}$$

Ba
$$^{2+}$$
] = C et [Cl $^{-}$] = 2 C

-
$$\sigma = \lambda$$
 (Cl⁻). [Cl⁻] + λ (Ba²⁺). [Ba²⁺]

- Expression en fonction de C:

-
$$\sigma = \lambda (Cl^{-}).2 C + \lambda (Ba^{2+}). C$$

-
$$\sigma = (2 \lambda (Cl^{-}).+ \lambda (Ba^{2+})).C$$

□ تطبيق قانو □ Kohlrausch

الناقلية النوعية σ لمحلول شاردي تنا ب ع ركيزها المولى

- $\sigma = k \cdot C$


□ن خلال قياس الناقلية لمحلول يمكن حديد ركيزه


$$C$$
; concentration en mol . L^{-1}

 $\sigma = k$. C k : coefficient de proportionnalité en S .

 $.m^{-1}. mol^{-1}$

σ : conductivité de la solution en S . m -
1





نرید اثلا عرفة رکیز حلول آئی (
$$S$$
) اکلور البو آیو (K^+ , Cl^-) واطة قیاس ناقلیته ان آل هذا الغرض نحض آتداء ان حلول لو K^+ , Cl^- (المحلول الأ) رکیزه المولی $C_0 = 1,00 \times 10^{-2}$ mol. L^{-1}

•
$$C_1 = 10 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$


•
$$C_2 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

•
$$C_3 = 2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

•
$$C_4 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

•
$$C_4 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

C (mmol.L ⁻¹	10	5	2	1	0.5
σ(Ms /m)	1.71	1.05	0.81	0.52	0.31



 $\sigma = K \cdot C$

التركيز المولي للمحلول: S



جهاز T D S

وهذا الجهاز متخصص في قياس نسبة الأملاح الذائبة الكلية الموجودة في الماء حيث يمكن استعماله في المنزل أو في محلات التحلية أيضا فهو يقيس نسبة الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في الماء كما يمكنه التعرف على صلاحية الماء ويمكن استخدامه للماء العذب أو المالح



-جهاز E C

هذا الجهاز يعمل بشكل آخر حيث يقيس درجة توصيل الكهرباء الناتجة من الماء فهو

يعتمد على قياس نسبة كلوريد الصوديوم الموجودة بالماء والتي تعمل على زيادة درجة التيار الكهربي فالمعروف أن هذه النسلة تزيد بزيادة ملوحة الماء كما يبين الجهاز درجة نقاوة الماء وصلاحيته للشرب



-جهاز EC. TDS

هذا الجهاز هو جهاز شامل ومتكامل يمكنه قياس نسبة الأملاح الموجودة في الماء بدرجة عالية جدا كما يمكنه أيضا معرفة درجة نقاوة الماء ونسبة الشوائب الموجودة به كما أن الجهاز يمكنه قياس درجة الحرارة أيضا فهو من الأجهزة المتكاملة لقياس نسب الملوحة في الماء



يمكن شراء هذا الجهاز لأنه مكون من جهازين وهما جهاز لقياس درجة حرارة الماء والأخر لقياس نسبة الأملاح الموجودة في الماء كما يعمل أيضا الجهاز على قياس نسبة المحلول المغذي في الزراعة المائية لذلك فهو يصلح للاستخدام المنزلي وفي معامل تحلية مياة الشرب



-6جهازDIGITAL TDS METER

و هو جهاز لقياس درجة الأملاح الموجودة في الماء فهو من إصدار شركة HANNA ويعتبر الجهاز الأول المتخصص في قراءة النسبة الصحيحة للأملاح بالماء ويمكن استخدامه في المنزل أو في معامل تحلية المياة كما يعتبر الجهاز الأول المستخدم في قياس نسبة الأملاح الذائبة في أحواض الأسماك



-جهاز CALIBRATE WITH NACI

يعمل هذا الجهاز على قياس نسبة الأملاح الموجودة في مياة الشرب حيث ثبت فعالية كبيرة جدا في الوصول إلى النسبة الصحيحة فهو جهاز متخصص في معرفة نقاوة مياة الشرب حيث يقيس هذا الجهاز من نسبة صفر إلى 9990



-جهازTRAKER

يعمل هذا الجهاز على قياس درجة الحرارة في الماء كما يعمل أيضا على قياس نسبة الأملاح الذائبة بالماء ويقيس أيضا الأكسجين المذاب فهو جهاز ثلاثي متكامل لا يمكن الاستغناء عنه في معامل تحلية مياة الشرب وحتى في الاستخدام المنزلي.

Chapter 4


pHmétry

_قد_ة:

□ هاز الأس الهيدرو□يني (بالإنجليزية (pH meter : هي أداة إلكترونية تستعمل لقياس الأس الهيدروجيني) درجة الحموضة أو القاعديّة لسائل معيّن. عادة ما يتكون من قطب خاص (قطب زجاجي) متصل بمقياس إلكتروني يقيس ويعرض رقم الأس الهيدروجيني.

القطب

القطب يقيس الأسّ الهيدروجيني تبعا لنشاط الأيّونات الهيدروجينيّة المحيطة بالبصيلة الزّجاجية (bulb) ذات الجدار الرّقيق. هذه البصيلة موجودة على طرف القطب. ينتج القطب فرق كمون صغير (حوالي 0.06 فولط لكلّ وحدة من الأسّ الهيدروجيني). هذا الفرق في الكمون يتمّ قياسه وعرضه على شاشة الجهاز كوحدات للأسّ الهيدروجيني.



المقياس


ينحصر دور المقياس في قياس فرق الكمون، مثل مقياس الجهد الكهربائي، غير أنّه يعرض القياسات كوحدات الأسّ الهيدروجيني بدلا من وحدات الفولط. مع ملاحظة أن الأسّ الهيدروجيني للمحاليل المنظّمة صالحة فقط عند درجة الحرارة 25C. عند قياس PH لمحلول يكون (7) للمحلول المتعادل مثل الماء واقل من (7) للمحاليل الحامضية واكثر من (7) للمحاليل القاعدية وان قيمة PH العددية تقل بزيادة حموضة المحلول اي زيادة تركيز H وتزداد بزيادة قاعدية المحلول اي بزيادة تركيز H

□عايرة الجهاز وا تعماله

نتمّ المعايرة على الأقلّ بمحلولين منظّمين ولكن من الأفضل استعمال ثلاث محاليل منظّمة. يحتاج الجهاز للمعايرة تقريبا عند كلّ استعمال. هناك بعض الأجهزة الحديثة الصّنع التّي يمكن أن تحتفظ بالمعايرة لمدّة شهر. المحلول المعياري المنظّم والنّموذجي يملك أسّا هيدروجينيا متعادلا. (pH 7) يتمّ اختيار المحلول المنظّم الثّاني تبعا لمجال الأسّ الهيدروجيني الّذي ستتمّ فيه القياسات. في معظم الأحيان، الأسّ الهيدروجيني 10 للمحاليل القاعديّة و 4 للمحاليل الحمضيّة.

أس هيدرو□يني

الأس الهيدروجيني (أو درجة الحموضة أو القوة الهيدروجينية) بالإنجليزية power of hydrogen (pH) متعادلا. pH هي القياس الذي يحدد ما إذا كان السائل حامضا أم قاعديا أم متعادلا. تعتبر السوائل ذات درجة حموضة أقل من 7 أحماضا وتعتبر السوائل ذات درجة حموضة أعلى من 7 محلولا قلويا أو قواعد أما درجة الحموضة 7 فهي تعتبر متعادلة و هي تساوي حموضة الماء النقي عند درجة حرارة 25 مئوية ويمكن معرفة درجة حموضة أي محلول باستخدام مؤشر الرقم الهيدروجيني. (در ق الحموضة) يسمونها أحيانا الأس الهيدرو إيني (هي سالب لو غاريثم تركيز أيون الهيدروجين في محلول ما ويشير الي درجة حموضة ذلك المحلول ، ويمكن قياسه عن طريق مؤشر الأس الهيدروجيني.



□ وشر الأس الهيدرو ينى

هي مادة كيميائية تمتلك خاصية التلون الحمضي مما يمكن التعرف على الرقم الهيدروجيني بسهولة لمحلول ما عند إضافتها إليه، سواء أكان حامضي أو قاعدي وبمعنى آخر فإن مؤشر الرقم الهيدروجيني هو كاشف كيميائي عن أيونات الهيدروجين وعادة ما يؤدي إضافة هذه المادة إلى تغيير لون المحلول تبعا لرقمه الهيدروجيني.

تتكون مؤشرات الرقم الهيدروجيني عادة من أحماض أو قواعد ضعيفة والتي ترتبط عند إضافتها إلى المحلول بأيونات الهيدوركسيد وينتج تغير اللون من التشكيلات المختلفة التي يمكن أن يرتبط بها المؤشر بهذه الأيونات.

نظرا لأن نتيجة فحص المحاليل باستخدام هذا المؤشر تعتمد على تحديد اللون الناتج عن الإضافة فإن النتيجة لا تكون ذات دقة عالية. ويلجأ عن الحاجة إلى دقة أكبر في معرفة الرقم الهيدروجيني إلى مقاييس الحموضة.

تسخدم مؤشرات الرقم الهيدروجيني عادة في عمليات المعايرة الكيميائية في تجارب الكيمياء التحليلية والعلوم الحياتية لمعرفة مدى تقدم التفاعل الكيميائي.

يبين الجدول التالي عدد من مؤشرات الرقم الهيدروجيني المستخدمة في المخابر. عند الكشف عن محاليل ذات رقم هيدروجيني متوسط بين مدخلين من مدخلات الجدول فإن اللون الناتج يكون متوسطا بين اللونين. فعلى سبيل المثال، عند الكشف باستخدام الفينول الأحمر على محلول ذي رقم هيدروجيني بين 6.6 و 8.0 يكون اللون الناتج برتقاليا وكذلك فإن التغيير في اللون قد يعتمد على عوامل خارجية عدا عن الرقم الهيدروجيني كتركيز المؤشر في المحلول ودرجة الحرارة التي يستعمل عندها.

العلاقة ين pH و: HOq

ترتبط فاعليتي الأس الهيدروجيني والأس الهيدروكسيلي بمعادلة التفاعل) تفكك الماء: (

$$2 \text{ H}_2\text{O} \implies \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$$

هذا تفاعل عكوس ويتميز بثابت توازن:

$$K_{\mathrm{W}} = \frac{a_{\mathrm{H_3O^+}} \cdot a_{\mathrm{OH^-}}}{a_{\mathrm{H_2O}}}$$

وبأخذ اللوغاريثم للأساس 10 السالب نحصل على:

 $-\log_{10} K_{W} = -\log_{10} a_{H_{3}O^{+}} - \log_{10} a_{OH^{-}} + \log_{10} a_{H_{2}O} = pH + pOH$ أي أن التركيز ان مر تبطان ببعضهما البعض بحيث تكون:

$$\log_{10} K_W = \mathrm{pH} + \mathrm{pOH}_{-}$$

ونظرا لأن نشاط الماء في المحلول المخفف نعتبره 1 ، فيكون لو غاريتمه صفرا. ونحصل على ثابت التوازن في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط ، أي عند 25 درجة مئوية والضغط الجوي العادي:

$$K_W = 10^{-14}$$

,أي أن العلاقة بين pH و pOHهي:

$$pH + pOH = 14$$

طرق قیاس]pH

تستخدم عدة طرق لتعيين .pH

الفلتمتر

تعتمد طريقة معظم الأجهزة المستخدمة على طريقة الفولتمتر. وفيها تُملاً كرة غشائية زجاجية بمحلول منظم وتغطس في المحلول المراد قياسه. ونظرا لميول أيونات الهيدروجين للالتصاق بالطبقة الرقيقة من السيليكات لسطح الزجاج ينشأجهد كهربائي بحسب فرق ال PHبين داخل وخارج الكرة الزجاجية. وتقاس تلك القوة الدافعة الكهربائية بواسطة قطبين مرجعيين ، أحدهما داخل الكرة الزجاجية والأخر خارجها في محلول العينة المراد قياس ال PHها. (أنظر إلكترودph).


□قحل حقلي حساس

عمل المقحل الحقلي يشبه عمل قطب الكرة الزجاجية. تتراكم أيونات الهيدروجين على السطح الحساس لغشاء المدخل Gate Membran للمقحل ISFET فينشأ جهد كهربائي عليه ، مما يغير مرور التيار

الكهربائي في الترانسيستور. ويمكن تحويل ذلك التغير في التيار إلى إشارة كهربية بواسطة جهاز مناسب بحيث تعطى قيمة ال PHمباشرة.

□ عيين ال PHكاشف لوني |

يمكن تعيين الأس الهيدر وجيني لمحلول بواسطة استخدام طريقة مقارنة اللون تستخدم فيها كواشف لونية



المحلول المنظم:

هو محلول كيميائي يُقاوم أيّ تغيير في تركيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد، عند إضافة كميات قليلة من حمض قوي أو قاعدة إليها، أو عند تخفيف المحلول. وبذلك «يُنظّم» أيْ يُحافظ على درجة الحموضة) الرقم الهيدروجيني (عند (أو قريبًا من) قيمة ثابتة. يتكون المحلول المنظم من خليط لحمض ضعيف وأحد أملاحه أو خليط لقاعدة ضعيفة وأحد أملاحها.

يتكون محلول منظم من مخلوط تتغير فيه قيمة pH قليلا عند إضافة حمض أو قاعدة إليه ، أي يكون تغييره في المحلول المنظم أقل من تغييره في حالة عدم كونه محلولا منظما. وينشأ عمل المحلول المنظم من تفاعل أيونات أكسونيوم (H_3O^+) المضافة مع حمض إلى حمض ضعيف ، أو تفاعل ايون هيدروكسيد (OH^-) المضافة بواسطة إضافة قاعدة إلى قاعدة ضعيفة والتي لا تميل إلى إنتاج أيونات أوكسونيوم أو أيونات هيدروكسيد بنفسها على التوالي.

تنتج المحاليل المنظمة في الكيمياء باستخدام محلول مائي منظم. كما يوجد في جسم الإنسان والحيوان محاليلا منظمة معقدة التركيب طبيعيا في الدم.

pН	□حلول A	□حلول B	يكمل
			الحجم
			الماء
1	25 ml de KCl à 0,2 mol/L	+ 54,2 ml d'HCl à 0,2 mol/L.	100
			mL
2	25 ml de KCl à 0,2 mol/L	+ 5,9 ml d'HCl à 0,2 mol/	100
			mL
3	50 ml d'hydrogénophtalate de	+ 22.3 ml d'HCl à 0,1 mol/L.	100
	potassium à 0,1 mol/L		mL
4	50 ml d'hydrogénophtalate de	-	100
	potassium à 0,1 mol/L		mL
5	50 ml d'hydrogénophtalate de	+ 22.6 ml de NaOH à 0,1	100
	potassium à 0,1 mol/L	mol/L.	mL
6	50 ml d'hydrogénophtalate de	+ 45 ml de NaOH à 0,1	100
	potassium à 0,1 mol/L	mol/L.	mL
7	50 ml dihydrogénophosphate de	+ 29,1 ml d'e NaOH à 0,1	100
	potassium (KH ₂ PO ₄) à 0,1 mol/L	mol/L.	mL
8	50 ml dihydrogénophosphate de	+ 46.7 ml d'e NaOH à 0,1	100
	potassium (KH ₂ PO ₄) à 0,1 mol/L	mol/L. Compléter à 100 mL	mL
		avec de l'eau.	
			100
9	50 ml de borax à 0,025 mol/L	+ 4,6 ml d' HCl à 0,1 mol/L	100
4.0		100 11 21 27 27	mL
10	50 ml de borax à 0,025 mol/L	+ 18,3 ml de NaOH à 0,1	100
4.1		mol/L.	mL
11	50 ml de di-sodium hydrogéno	+ 4,1 ml de NaOH à 0,1	100
1.5	phosphate à 0,05 mol/L	mol/L.	mL
12	50 ml de di-sodium hydrogéno	+ 26,9 ml de NaOH à 0,1	100
	phosphate à 0,05 mol/L	mol/L.	mL

أهمية المحلول المنظم في النبات

2. معالجة التربة لنمو المحاصيل المختلفة.

^{1.} أن الأنزيمات تحتاج لوسط تكون فيه قيمة PHثابتة تقريباً لتعمل بنشاط