ملخص نظري سويتش

التصميم الهرمي: تقسيم الشبكة الي طبقات منفصلة كل طبقة لها وظائف وهذا يسهل الأداء و يقسم الى ثلاث طبقات

طبقة الوصول: يتم توصيلها بالاجهزة الطرفية والغرض منها توصيل هذه الأجهزة بالشبكة والتحكم في هذا الاتصال(بيانات قليلة عدد أجهزة كبير)

طبقة التوزيع: حلقة الوصل بين طبقة الوصول والطبقة الأساسية وتكون عالية السرعة (بيانات متوسطة عدد اجهزة متوسط)

الطبقة الأساسية: العمود الفقري للتصميم الهرمي ويتم التواصل بين أجهزة طبقة التوزيع من خلالها لذلك يجب ان تكون قادرة ع شحن كميات كبيرة من البيانات وبسرعة كبيرة (بيانات كبيرة عدد أجهزة قليل)

اهداف تصميم الشبكات

في تصميم شبكة محلية تكون الأهداف حسب كل مؤسسة

<u>ا ـ الأداء الوظيفي :</u> إمكانية الاتصال من مستخدم لأخر او من مستخدم الي تطبيق وذلك بسرعة معقولة

٢- القابلية للتوسعة: قدرة الشبكة علي النمو و عند حدوث نمو لا يحدث تغييرات في التصميم الكلي

٣- سهولة الصيانة: يجب تصميم الشبكة في وحدات يسهل صيانتها

ع- قابلية الإدارة : يجب تصميم الشبكة بشكل يسهل مراقبة وإدارة الشبكة

٥- التأمين : يجب تصميم الشبكة بشكل يسهل تأمين الشبكة وتتحكم في الوصول من خلال تأمين المنافذ

<mark>٦-التكرار:</mark> يجب تصميم الشبكة بحيث يضمن اتاحية المسارات بين الأجهزة

ليس مجرد تصميم الشبكة بشكل هرمي يجعل الشبكة تعمل بشكل جيد ولكن يوجد مبادئ في التصميم

مبادئ التصميم الهرمي

ا ـ قطر الشبكة : عدد الاجهزة التي تعبرها حزمة البيانات للوصول الي وجهتها وجهتها

۲- تجميع عرض النطاق الترددي: تجميع مجموعة من المسارات في مسار واحد ولكن له سرعة اكبر

٣- التكرار: تعدد المسارات بين الأجهزة

* الطبقة الأساسية عشان تكلم طبقة التوزيع محتاجة محول والتوزيع عشان تكلم الوصول محتاجة محول ونلاحظ ان كل طبقة لها وظائف لذلك كل محول له وظائف تختلف باختلاف الطبقة فمثلا طبقة الوصول تحتاج فيها المحولات الكثير من المنافذ لانها تتصل بالكثير من الأجهزة والمحول هو السويتش .

* الطبقة الثانية التعامل مع MAC والثالثة مع

والاعتبارات التي يمكن اخذها لاختيار المحول

- ١ ـ عدد المنافذ التي نحتاج اليها
- ٢ إمكانية تجميع عرض النطاق الترددي
- ٣-إمكانية نقل الطاقة الكهربية الي الأجهزة POE (تعمل فقط في طبقة الوصول (ACCESS)
 - ٤- استخدام سويتش طبقة ثالثة بدل من طبقة ثانية لزيادة السرعة

خصائص أجهزة الطبقات للتصميم الهرمي

- 1 خصائص أجهزة طبقة الوصول ACCESS
 - جودة النقل وخاصة الصوت QOS
 - تجميع عرض النطاق الترددي
 - السرعة ١٠٠٠ ميجا ١٠٠٠ ميجا
- تأمين منافذ الراوتر نقل الطاقة الكهربية POE عمل VLAN
 - Y خصائص أجهزة التوزيع DISTRIBUTION
 - جودة النقل وخاصة الصوت QOS
 - تجميع عرض النطاق الترددي
 - السرعة ١٠٠٠ ميجا ــ ١٠٠٠٠ ميجا
- التأمين اعلي والتحكم في الوصول معدل الشحن مرتفع التكرار-وظائف طبقة ثالثة ..L3FUN
 - ٣- خصائص أجهزة الطبقة الأساسية CORE
 - جودة النقل وخاصة الصوت QOS
 - تجميع عرض النطاق الترددي
 - السرعة ١٠٠٠ ميجا ــ ١٠٠٠٠ ميجا
- التكرار معدل الشحن مرتفع جدا وظائف طبقة ثالثة .L3FUN.

الارسال بين الأجهزة ينقسم الي نوعين:

- ١ الارسال المزدوج: ارسال واستقبال في نفس الوقت
- ٢ الارسال نصف مزدوج : ارسال فقط او استقبال فقط
- * ومن الممكن ان يترك تلقائى AUTO : على حسب الجهاز المتصل به

* لو جينا نرتب أجهزة الشبكات طبقا للذكاء هيكون الراوتر اولا لانه يقدر يعمل أي حاجه مثلا يتعامل مع IP و MAC ثم يجي سويتش طبقة ثالثة ثم سويتش طبقة ثانية ثم HUB ثم PC و PRINTER وهكذا

نطاق بث واحد يعني بيسمح ب SINGLE BROADCAST DOMAIN الارسال للكل

SINGLE COLLISION DOMAIN نطاق تصادمي واحد يعني بيسمح بالتصادم

MULTIPLE BROADCAST DOMAIN نطاق بث متعدد يعني كل منفذ يقدر يعمل بث وبالتالي لا يسمح بالارسال للكل

MULTIPLE COLLISION DOMAIN نطاق تصادمي متعدد يعني كل منفذ ممكن يعمل نطاق تصادمي منفصل وبالتالي لا يسمح بالتصادم

الراوتر و L3 SWITCH : كلاهما لايسمح بالتصادم او الارسال للكل يعملا في الطبقة الثالثة التي تعتمد علي IP

السويتش L2: لايسمح بالتصادم لكن يسمح بالارسال للكل يعمل في الطبقة الثانية التي تعتمد على MAC

الهب: يسمح بالتصادم و الارسال للكل يعمل في الطبقة الاولي أي لا يستطيع التعامل مع عناوين FRAME

الفرق بين الراوتر وسويتش طبقة ثالثة

الراوتر يدعم توجيه الطبقة الثالثة L3 ROUTING ـ يدعم تقليل الازدحام ـ يدعم بروتوكولات التوجيه المتقدمة

سويتش طبقة ثالثة – يدعم توجيه الطبقة الثالثة L3 ROUTING – يدعم تقليل الازدحام – يدعم التوجيه اللاسلكي * سويتش طبقة ثالثة يستخدم للربط بين شبكات VLAN وهو اسرع واسهل من الراوتر

أنظمة التحويل للسويتش I - STORE AND FORWARD

يخزن البيانات حتى تكتمل ثم يتأكد من وصول المعلومة ثم يرسل. لذلك بطئ

CUT-THROUGH - Y

اول حزمة تاتي يرسلها اول بأول ولا ينتظر اكتمال الحزم ولا يتأكد من وصول المعلومة. لذلك سريع

التوجيه: توجيه حزم البيانات معتمد علي IP زي ROUTER -L3SW التوجيه : توجيه حزم البيانات معتمد علي MAC إلتحويل : توجيه حزم البيانات معتمد علي MAC إلتحويل :

نظرية عمل السويتش

بينما الراوتر يعتمد علي ROUTING TABLE يعتمد السويتش علي MAC TABLE فارغ وعندما تأتي له MAC TABLE يقوم بفحص ال MAC ADDRESS (اللي هوه كل الأجهزة المتصل بها) ان لم يجد عنوان الهدف في الجدول MAC TABLE اللي هيبعت ليه الرسالة دي اللي هي (FRAME) هيرسل ال FRAME علي كل المنافذ لحد ميلاقي الهدف المراد لو موجود هيرد علي عنوان السويتش.. يعني هيكون الجهاز SOURCE محرود هيرد علي عنوان السويتش.. يعني هيكون الجهاز SOURCE مكنش عارفه ويسجله في الجدول وده اسمه (LEARNING)

ونستتنج من ذلك ان التوجيه (FORWARDING) يعتمد علي عنوان الهدف DES.MAC لما يكون موجود

ولو مش موجود برسل للكل FLOODING

و LEARN تعتمد علي SOURCE MAC (لما الهدف يردع السويتش)

*يتم تخزين جدول السويتش في الرام.

منافذ السويتش ممكن ان تكون متماثلة او غير متماثلة

متماثلة : كل المنافذ توصل بنفس السرعة

غير متماثلة :المنافذ مختلفة السرعة

ويكون المنفذ له وضع وحاله اتصال

الوضع MODE : ينقسم الي ACCESS و TRUNK

ACCESS : التوصيل مع الأجهزة الطرفية مثل تليفون و طابعة وهكذا ويكون مع وصلة ACCESS فقط

TRUNK : التوصيل بين السويتشات او سويتش وراوتر مع وصلة TRUNK فقط

حاله الاتصال: تنقسم الي STATIC OR DYNAMIC

STATIC : تعريف الجهاز علي منفذ معين اذا تم تغيير المنفذ الجهاز لا يعمل ويعتمد علي PORT NUMBER

DYNAMIC يعتمد علي SOURCE MAC و أي جهاز علي المنفذ يعمل

^{*} الامر SHOW LAN يستخدم في عرض البيانات مثل SHOW VLAN عرض الشبكة التي تم برمجتها

* لألغاء أي امر يتم كتابة NO قبل الامر

المستوي الأول USER MODE (تنفيذ الأوامر الأساسية فقط)

المستوي الثاني PRIVILLIGE MODE (عرض تكوين النظام وإعادة تشغيل النظام)

ا<mark>لمستوي الثالث</mark> GLOBAL CONFIGURATION MODE (القدرة علي تغيير الإعدادات)

خطوات تشغيل السويتش

1 - تحميل ملف الإقلاع boot strap من nvram وتحميل ال boot يؤدي الى

- تهيئة وحده المعالجة المركزية منخفضة المستوي
 - اختبار جميع المكونات المادية
 - تهيئة نظام الملفات flash على لوحة النظام
- تحميل صورة افتراضية من نظام التشغيل في الذاكرة ويقوم بتشغيل السويتش السويتش
 - ٢- تحميل نظام التشغيل من flash للذاكرة RAM
 - ٣- تحميل ملف الإعدادات من FLASH للذاكرة RAM

* يعني السويتش بيستخدم الفلاش في تخزين نظام التشغيل و قاعدة البيانات الخاصة بالشبكة الافتراضية و ملف الاعدادات بينما ال NVRAM بتخزن ال

BOOT LOADER

TELNET AND SSH CONFIGURATION

TELNET: للتحكم في السويتش عن طريق الشبكة ولكن عيبه ان البيانات غير مشفرة وهذا يجعله غير امن لذلك يتم استخدام SSH للتأمين باستخدام احد بروتوكولات التشفير مثل RSA

إعادة تهيئة السويتش

في الراوتر كان ملف الاعدادات في NVRAM فلو عاوز امسح الاعدادات هكتب الامر ERASE NVRAM.. اما في السويتش ملف الاعدادات موجود في الفلاش ومعاه نظام التشغيل + قاعده بيانات الشبكة لذلك لو استخدمت ERASE FLASH همسح كل حاجة لذلك لا نستعمل هذا الامر ونحدد الملف المراد حذفه

* لا يمكن لأي منفذ ان يصل الي سرعة اقصى من سرعته الحقيقية

ىبنى MAC TABLE بطريقتين

ا - ديناميكية : يتم حفظ MAC TABLE في الرام والرام متطايرة فمع إعادة التشغيل للسويتش نفقد الجدول

٢- استاتيكية: يتم حفظ MAC TABLE في ملف الاعدادات الموجود في الفلاش فيكون الجدول ثابت لا يتغير فالبيانات لا تزول وهذا يزود الأمان

تأمين منافذ السويتش:

لمنع الأشخاص الغير مسموح لهم بالدخول علي الشبكة ويتم ذلك كالتالي

ا ـ تحديد المنفذ

٢ - تخصيص العناوين ويتم التخصيص بطريقتين

تفعيل MAC *DYNAMIC SECURE MAC ADDRESSES واحد بس للبورت

يتم تخصيص العناوين بطرق ديناميكية و (يعتمد علي SOURCE MAC) وتخزن في جدول العناوين فقط وجدول العناوين يبني بطريقتين منهم طريقة ديناميكية التي تفقد محتويتها بأعادة التشغيل وهنا سنفقد العناوين لذلك نلجأ الي خاصية اخري لضمان عدم فقد العناوين STICKY

تفعيل STICKY SECURE MAC ADDRESSES ممكن ادي للبورت اكتر من

العناوين هنا أيضا ديناميكيا ولكن تخزن في ملف الإعدادات فعند إعادة التشغيل لا نفقد العناوين..... (يعتمد علي PORT NUMBER)

أهمية الشبكة الافتراضية VLAN

- ا ـ تقلل التكلفة
- ٢ ـ تحسين الأداع
- ٣- تقسيم الشبكة وبالتالى سهولة الإدارة
- ٤- الأمان من خلال تحديد الصلاحيات لكل شبكة

خصائص VLAN

ا ـ رقم مميز لكل شبكة لسهولة التعامل مع الشبكات المختلفة وتنقسم الأرقام الي نوعين

ا ـ مدي طبيعي (NORMAL)

من ۱ الی ۵ ۱۰۰۰

- الشبكة ١ افتراضية وشبكة ١٠٠٢ الى ١٠٠٥ لا يتم حذفهم
- +الشبكة ١٠٠٢ الى ٥٠٠٥ محجوزة من قبل TOKEN RING و FDDI
 - 井 يتم التخزين في ملف VLAN.DAT في الفلاش

۲ ـ مدي ممتد

- و ۱۰۰۱ الی ۹۶
- اتصممت لمزودين الخدمة فقط
- **ليتم التخزين في ملف الاعدادات** -

الوصلات للربط بين الأجهزة

ACCESS: كل شبكة لها خط فيزيائي واحد يحمل معلومة بشبكة واحده فقط – بين السويتش واي جهاز – في الشبكات الصغيرة – لا يشفر البيانات – لا يحتاج الي تغليف TAG – لا يستخدم أي بروتوكول

TRUNK: كل الشبكات لها خط فيزيائي واحد يحمل اكثر من معلومة الاكثر من السويتشات في الاكثر من السويتشات في الشبكات الكبيرة في السيانات يحتاج الي تغليف TAG ويستخدم الروتوكول

أنواع الشبكات الافتراضية

تحدد نوع ال VLAN على حسب الخدمة التي تقدمها

- DATA VLAN 1 : نقل البيانات بين المستخدمين
- ۲- DEFAULT VLAN: شبكة افتراضية ينشئها الراوتر مع بداية التشغيل وبها جميع منافذ السويتش
 - ٣- NATIVE VLAN : الشبكة الوحيدة التي لم تأخذ تغليف لذلك
 تكون سريعة
- ٤- MANAGEMENT VLAN : الغرض منها إدارة الشبكة وليس نقل البيانات
 - VOICE VLAN : شبكة يتم فيها فصل الإشارات الصوتية عن حركة البيانات مثل IP TELEPHONE

وبشكل عام يتم تقسيم الشبكات الافتراضية الي

ا ـ استاتيكية : تخصيص المنافذ للشبكات الافتراضية

٢-ديناميكية: تخصيص الماك للشبكات الافتراضية ولكن يستلزم وجود سيرفر يحتوى على قاعدة بيانات بها العناوين و الشبكات

وممكن عمل مقارنة لتقسم VLAN الى STATIC و

STATIC VLAN: تعتمد علي تخصيص المنافذ (PORT NU) – التحكم بالمستخدمين-اسهل للأعداد والمراقبة – اكثر امان

DYNAMIC VLAN: تعتمد علي الماك – لا تتحكم بالمستخدمين – استخدام برنامج ذكي لوضع VLAN مع الماك – اقل امان – تحتاج

DYNAMIC VLAN MANEGMENT

بروتوكولات التوصيل: الارتباط المادي بين السويتشين يتم ترميز كل اطار تم ارساله علي الارتباط التعريف أي VLAN ينتمي اليها الاطار و نظام الترميز الأكثر شيوعا هما ISL و 802.1Q و نظام الترميز الأكثر شيوعا هما ISL و 1SL و 1SL

802.1<mark>Q :</mark> معيار من معايير IEEE مع سيسكو وغير سيسكو

عدد الشبكات الافتراضية N OF VALN = عدد الارسال للكل N OF BROADCAST



ISL HEADER S.MAC D.MAC PACKET CRC

بروتوكول <mark>802.1Q</mark>

معيار من معايير IEEE لايقوم بإعادة تغليف ال FRAME المضافة TAG عبير من البيانات الاصليه الفاقة TAG عبيت داخل ال FRAME لذلك يغير من البيانات الاصليه في حالة ان ال FRAME ينتمي الي FRAME لايتم إضافة ال مي حالة ان ال FRAME ينتمي الي TAG واذا تمت الإضافة السويتش يعملها DROP ويدعم TELEPHONY وشكله كالتالي

S.MAC	D.MAC	802.1Q	PACKET	NEW FCS
-------	-------	--------	--------	------------

شكل ال FRAME بدون تغليف (ACCESS)

S.MAC	D.MAC	PACKET	FCS
-------	-------	--------	-----

بروتوكول DTP

بروتوكول خاص بسويتشات سيسكو تتبادل السويتشات رسالة لمعرفة حالة المنافذ اما ACCESS OR TRUNK

في بعض الأحيان لا يعرف بروتوكول DTP حاله المنافذ فيلجئ الى جدول

في ص ۲۶

عشان تعرف الجدول من غير أصلا ما تحفظه

اعرف ان الوصلات الأساسية هي ACCESS و TRUNK واكيد انت عارف ان ال TRUNK افضل

ثاني حاجة انك تعرف ان D.DESIREABLE و D.AUTO مش اساسين والأفضل هنا DESIREABLE لانها بتمثل TRUNK ... و AUTO بتمثل ACCESS

يعني من الاخر عشان نرتبهم افضلية يكون كالتالي

- TRUNK 1 اساسی
- ACCESS -Y
- TRUNK غير أساسي يمثل DESIREABLE -٣
 - ACCESS غير أساسي يمثل AUTO ٤

*لو جه أساسي مع أساسي اختار الاعلي في الترتيب *أساسي مع غير أساسي... الأساسي اكيد اللي يكسب *غير أساسي مع غير أساسي حول الاثنين الى ما يمثلهم ورتب افضلية

*طبعا ACCESS مع TRUNK مينفعش

للربط بين الشبكات المختلفة نستخدم أجهزة طبقة ثالثة زي الراوتر وسويتش طبقة ثالثة

الراوتر بيتوصل بالاجهزة بطريقتين

۱ - استخدام منافذ فیزیائیة = عدد ال VLAN ما یعادل مفهوم ACCESS

٢- استخدام منفذ واحد واقسمه علي عدد ال VLAN ما يعادل مفهوم الترنك ويسمي المنفذ المقسم ب (SUB INTERFACE) منفذ فرعي

VTP : بروتوكول لحل مشكلات التشغيل في الشبكة و هو بروتوكول خاص بسيسكو

محتویات VTP:

ا - معلومات خاصة بالنطاق : (اسم النطاق - معلومات عن المرسل - القصي حجم لارسال البيانات - نوع التغليف)

٢- معلومات عن الشبكة: رقم الشبكة واسمها ونوعها وحالتها

٣٠- رقم المراجعة: عبارة عن ٣٢ بت بيزيد عندما يحدث أي تغيير في الشبكة القيمة الافتراضية له ٠

أنواع الرسايل:

<u>۱ ـ اعلان التلخيص :</u> هو اعلان دوري كل خمس دقايق او ۳۰۰ ثانية

٢-اعلان المجموعة الفرعية: معلومات عن التغييرات التي حدثت في الشبكة (حذف او إضافة او تغيير)

"ا- طلب الإعلان: يتم ارسال الطلب الي VTP SERVER ويتم الرد بإعلان المجموعة الفرعية

*طبعا طلما حصل طلب اعلان واتقبل يبقي هيتم الإعلان عن المجموعة الفرعية الجديدة يبقى اسم النطاق هيتغير ويتم إعادة تعيين السويتش

أنظمة VTP

ا - وضع الخادم SERVER MODE الوضع الافتراضي للسويتش

في المود ده اقدر اعمل أي حاجه زي

انشاء او تعديل او حذف الشبكة - ارسال رسائل VTP الي كل منافذ الاتصال- يحفظ معلومات الشبكة في NVRAM - يرسل ويستقبل التحديث

۲-وضع العميل CLIENT MODE

ميقدرش يعمل أي حاجه وميقبلش ياخد حاجه الا من السبيرفر

لايمكن تعديل او انشاء او حذف VLAN - ارسال رسائل VTP الي كل منافذ الاتصال - لا يقوم بالحفظ في NVRAM لانه أصلا مش بيعمل حاجه - يرسل التحديث

۳- شفاف TRANSPARENT MODE

يقدر يعمل أي حاجه وخبيث لو خد حاجه ميقولش لحد ومش بياخد حاجه من حد (السير فر او العميل) - انشاء او تعديل او حذف الشبكة ولكن بدون اعلان (خبيث) - يحفظ معلومات الشبكة في NVRAM - يغير الشبكة الخاصة به فقط - يرسل التحديث

شروط ال VTP <mark>(عشان أقول ان دي VTP واحده لاني ممكن يبقي</mark> عندي اكثر من واحدة)

١ ـ كلمة سر واحدة ـ نطاق واحد ـ الإصدار واحد

Stp: بروتوكول افتراضي لمنع عملية ال loop بحيث يتأكد من وجود مسار واحد ويغلق باقي المسارات

حدوث loop نتیجة وجود اکثر من مسار

عيوب loop

ا ـ يحدث عاصفة البث

۲- حدوث تكرار ال frame لنفس الجهاز

mac table ٣- عدم استقرار ال

نظرية عمل stp

كل سويتش بيبعث رسالة للثاني كل ثانيتين لحد اقصي ٢٠ ثانية والما تخطي ٢٠ ثانية والما معلم المربعث المسويتش له DISCARD وفي حالة الرد يتم تبادل الرسائل وتسمي هذه الرسائل ب BPDU وذلك لتحديد الرئيس (RB) عن طريق اقل BID ثم يكون الباقي غير رئيس (NRB) ويتصل كل غير رئيس بالرئيس عن طريق منفذ يسمي ROOT PORT ثم كل SEGMENT لها منفذ SEGMENT وباقي المنافذ تكون مغلقة

<mark>حالات وقوع STP</mark>

عند حدوث انهيار في أي مسار : المسار المغلق يتم فتحه وهذا يستغرق 30 S لتحويله من BLOCK الي FORWARDING لانه FAST PORT عند حدوث انهيار في الرئيس نفسه (RB) : انتخاب STP جديد تبادل رسائل BPDU الي 20 S والمنافذ تتحول الي BPDU في 30 S في 30 S ليصل الوقت الكلى الى 50 S

* من LISTEN لئي 15 S LEARN ومن LEARN ائي FORWARD 15 S

الكي يصل المنفذ الي حاله استقرار يأخذ 50 وهذا وقت طويل ولتقليله الكي يصل المنفذ الي حاله استقرار يأخذ 50 وهذا وقت طويل ولتقليله الكي يصل المنفذ الكي RAPID STP وهنا يمر بثلاث حالات فقط PORWARDING وياخذ 21 S على المستخدام FAST PORT منفذ يتحول من BLOCK الي FORWARDING وهذة المنافذ لا تسبب LOOP

قواعد STP

- ONE ROOT BRIDGE PER NETWORK •
- ONE ROOT PORT PER NON ROOT BRIDGE (کل غیر رئیس یتوصل بالرئیس بمنفذ RP)
- اکل وصلة فیها ONE DISIGNATED PORT PER SEGMENT (D
- NON DESIGNATED PORTS ARE BLOCKING (الباقي مغلق)
- PVSTP: بروتوكول لعمل STP علي كل VLAN بطريقة منفصلة مع سويتشات سيسكو فقط تغليف ISL
 - + PVSTP: بروتوكول لعمل STP علي كل VALN بطريقة منفصلة مع كل السويتشات (STANDARD IEEE) تغليف ISL و 802.1Q

لأي منفذ خمس حالات

- FRAME : يستقبل BPDU فقط ولايرسل او يستقبل BPDU
 - LISTEN ۲ معالجة BPDU لايرسل او يستقبل ال
- LEARNING ۳- یرسل ویستقبل ویعالج BPDU لایرسل ولا یستقبل FRAME و یعالج FRAME و یعالم الله کا یستقبل FRAME
 - FRAME ويعالج FORWARDING: يرسل ويستقبل ويعالج BPDU يرسل FRAME
 - ٥- DISABLE : المنفذ مغلق

*عند عمل BROADCAST في شبكة كل أجهزة الشبكة دي تتأثر فقط يعني لو في شبكة ثانية مختلفة عنها مش هتتأثر حتى لو في راوتر او SWITCH L 3 لاهما بيربطوا بين الشبكات المختلفة تكلم بعضها فقط لكن بيمنعوا التصادم او الارسال للكل

أسئلة عامة سويتش

- ١ ـ عرف التصميم الهرمي مع ذكر الطبقات و قارن بين هذة الطبقات؟
 - ٢ ـ اذكر اهداف ومبادئ تصميم الشبكة ؟
- ٣- ماهو المحول وما هي الاعتبارات التي يمكن اخذها لاختيار محول ؟
 - ٤ وضح الفرق بين الراوتر وسويتش طبقة ثالثة ؟
 - ٥- ماهي أنظمة التحويل للسويتش ؟
- 7-ما الفرق بين عملتي التوجيه و التحويل مع ذكر اجهزة الاتصال التي تدعم كل عملية ؟
 - ٧- قارن بين المنافذ من حيث السرعة حاله الاتصال الوضع ؟
 - ٨- اذكر خطوات تشغيل السويتش وما النتائج المترتبة علي تحميل BOOT
 - 9 قارن بین STATIC VLAN و STATIC VLAN
 - ۱۰ ـقارن بين ISL و 802.1Q ؟
 - ۱۱ـ عرف VTP مع نكر قواعده ؟
 - ۱۲ ـ عرف STP مع نكر قواعده ؟
 - ۱۳ انکر أنواع رسائل VTP ؟
 - ۱۶ ـ قارن بين أنظمة VTP ؟
- ه 1 ليصل المنفذ الي حالة استقرار يأخذ 505 ما حل تقليل هذه المدة وما هي حالات المنفذ ؟

11- اختر الإجابة الصحيحة ١ - مستوى لتنفيذ الأوامر الأساسية فقط A) GLOBAL CON MOD B) PRIVILLIGE MODE C) USER MODE ٢ ـ للتحكم في السويتش عن طريق الشبكة بطريقة مشفرة نستخدم بروتوكول B) TELNET C) RSA ٣- لعرض بيانات الشبكة نستخدم VLAN B) ENABLE c) SHOW ٤- عملية التوجيه تعتمد على A) SOURCE MAC B) DESTINATION IP C) DESTINATION MAC ٥- سويتش طبقة ثالثة اسرع واسهل من الراوتر اجابة صحيحة (B 7- جهاز PRINTER يكون في طبقة C) ACCESS

B) DISTRIBUTION

٧ ـ من خواص HUB

A) SINGLE COLLSION B) MULTIPLE COLLSION C) BOTH

٨- اذا كان الارسال بين الأجهزة على حسب الجهاز المتصل يكون نوع الارسال

A) AUTO

A) CORE

A) SSH

A) ERASE

الجابة خاطئة (A

B) DUPLEX C) HALF DUPLEX

9- يعتمد الراوتر على IP بينما سويتش طبقة ثالثة يعتمد على

A) IP

B) MAC C) NAME DEVICE

```
١٠ ـ لا تدعم جميع الطبقات التالي ماعدا ACCESS
                  B) L3 FUNCTIONS C) REPETITION
     A) POE
                             NUMBER OF VLAN = .... - 1 1
A) NUM OF ROUTER B) NUM OF SWITCH C) NUM OF BROADCAST
                                ۱۲ ـ بروتوكول ISL يدعم
                        B) PVSTP
                                              C) STP
   A) PVSTP+
                               ۱۳ معیار من معاییر IEEE
                     B) 802.1Q
   A) ISL
                                         C) DTP
  1 1 - اذا اردنا عدم تغير شكل FRAME و البيانات الاصلية نستخدم
   A) ACCESS
                     B) TRUNK C) ISL
   و ١ - اذا تم استخدام منفذ وتم تقسيمه على عدد الشبكات الافتراضية
   A) PORT
                   B) SUB INTERFACE C) FAST PORT
               17 - رقم المراجعة في بروتوكول VTP يتكون من
               لا يوجد إجابة صحيحة B) 30 BYTE C)
   A ) 32 BYTE
                              ١٧ ـ اعلان التلخيص يتم كل
                      B) 300 M C) 300 H
    A) 300 S
                    ١٨ ــ في طلب الإعلان يتم ارسال الطلب الي
A) VTP SWITCH B) VTP ROUTER C) VTP SERVER
```

```
١٩ ـ عند اعلان المجموعة الفرعية يحدث الأتي ماعدا
إعادة تعيين السويتش (c) الحفظ في الذاكرة ( B تغيير اسم النطاق
                            ٢٠ ـ الوضع الافتراضي للسويتش
A) SERVER
                  B) CLIENT C) TRANSPARENT
                          11 - لا يقوم بالحفظ في NVRAM
                              C) TRANSPARENT
                  B) CLIENT
A) SERVER
                  ۲۲ – يتم تبادل رسائل BPDU لحد اقصى .....
                        B)215
                                          C) 20 S
A)25
              ٢٣ ـ بروتوكول لمنع عملية التكرار في الشبكة .....
                        B) PVSTP+ C) BOTH
A) PVSTP
        FORWARDING الي BLOCK مدة تحويل المنفذ من BLOCK الي
                       B ) 21 S
A)305
                                         C) 20 S
                   ۲۰ ـ شرط ان کل SEGMENT تحتوی علی
                     B) BLOCK C) DISIGNATED
A)RP
                     77 ــ لتحديد RB في الشبكة نستخدم اقل
                        B) PORT
 A) COST
                                              C) BID
       ٢٧ ــ ارقام الشبكات المحجوزة من ١٠٠٢ الي ١٠٠٥ بواسطة
                                   C) BOTH
A) FDDI
                   B) TOKEN RING
```

```
٢٨ ــ الأرقام ذات المدي الطبيعي يتم تخزينها في
                    B) CONF FILE C) NVRAM
A) VLAN.DAT
                         ٢٩ ـ الوصلة التي لا تحتاج الي تغليف
                                       C) BOTH
 A) ACCESS
                    B)TRUNK
                       ٣٠ ـ الشبكة الوحيدة التي لا تأخذ تغليف
A) DATA VLAN B) VOICE VLAN C) NATIVE VLAN
٣١- في حالة ارسال FRAME ينتمي الي NATIVE VLAN وتم إضافة
                          TAG يتم عمل ...... لل TAG
                        B) DROP
                                       C) DELETE
 A) FORWARDING
               ۳۲ – بروتوکول یدعم CISCO IP TELEPHONY
 A) ISL
                      B)802.1Q
                                           C) DTP
                         ۳۳ ـ شبکة تدعم IP TELEPHONY
                 B) VOICE VLAN C) NATIVE VLAN
A ) DATA VLAN
                  ۳٤ – عدم استقرار MAC TABLE من عيوب
                      B) STP
                                         C) VTP
A) LOOP
                                 ۳۵ – تدعم طبقة CORE
                   لا يوجد إجابة صحيحة (B)POE C
A) HIGH RATE
                          ٣٦ ـ تدعم طبقة DISTRIBUTION
A )VERY HIGH RATE B ) VLAN C ) لا يوجد إجابة صحيحة
```

