Insper


Sistemas Hardware-Software

Aula 8 – Variáveis na pilha

Engenharia Fabio Lubacheski Maciel C. Vidal Igor Montagner Fábio Ayres

Funções e seus argumentos¶

Argumentos inteiros ou ponteiros são passados nos registradores (**nesta ordem**): **6 primeiros argumentos**



Diane's
Silk
Dress
Costs
\$8 9

Os registradores não estão na memória.


Questões:

- Os ponteiros apontam para região de memória, mas qual região na memoria?
- Só dá pra passar 6 argumentos para funções ? e se tiver mais que 6 ?

retorno da função

%rax

Executável na memória - variáveis



Uso da pilha para argumento função **incremento**

```
long incremento(long *p, long val) {
   long x = *p;
   long y = x + val;
   *p = y;
   return x;
}
```

```
incremento:
   movq      (%rdi), %rax // x = *p;
   addq      %rax, %rsi // y = x + val
   movq      %rsi, (%rdi) // *p = y;
   ret
```

registrador	valor
%rdi	10 arg (p)
%rsi	2o arg (val), y
%rax	x, retorno

Chamada de funções (Estado inicial)

```
long call_incr() {
   long v1 = 351;
   long v2 = incremento(&v1, 100);
   return v1+v2;
}
```

```
Estado inicial Stack (pilha)
```

```
End. retorno <main+8> ←-%rsp
```

```
call_incr:
 subq
         $16, %rsp
         $351, 8(%rsp)
 movq
 movl
         $100, %esi
         8(%rsp), %rdi
 leag
 call
         incremento
 addq
         8(%rsp), %rax
 addq
         $16, %rsp
  ret
```


O valor apontado por **%rsp** é o endereço da instrução imediatamente após a chamada para **call_incr** na função **main**().

Execução da função call_incr (passo 1)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call incr:
 subq
         $16, %rsp
         $351, 8(%rsp)
 movq
 movl
         $100, %esi
         8(%rsp), %rdi
 leag
 call
         incremento
 addq
         8(%rsp), %rax
 addq
         $16, %rsp
  ret
```

aloca espaço -na pilha para variável v1



Apenas a variável local **v1** precisa de espaço na pilha.

Compilador alocou espaço extra, isso pode acontecer por vários motivos, como por alinhamento na memória.

Execução da função call_incr (passo 2)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:
    subq    $16, %rsp
    movq    $351, 8(%rsp)
    movl    $100, %esi
    leaq    8(%rsp), %rdi
    call    incremento
    addq    8(%rsp), %rax
    addq    $16, %rsp
    ret
```

Stack (pilha)

•••

End. retorno <main+8>

351 ←%rsp+8

Não usado

prepara os argumentos para chamar a função incremento

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	100


mov1 é usado porque 100 é um valor que cabe em um registrador de 32 bits **%esi**. Registrador **%rdi** recebe o endereço da variável **v1** na Stack.

←-%rsp

Execução da função call_incr (passo 3)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:
    subq    $16, %rsp
    movq    $351, 8(%rsp)
    movl    $100, %esi
    leaq    8(%rsp), %rdi
    call    incremento
    addq    8(%rsp), %rax
    addq    $16, %rsp
    ret
```



Execução dentro da função **incremento**O endereço de retorno no topo da pilha é o endereço da instrução **addq** imediatamente após a chamada da função **incremento**

incremen	to:
movq	(%rdi), %rax
addq	%rax, %rsi
movq	%rsi, (%rdi)
ret	

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	100
%rax	

Execução da função incremento (passo 4)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:
    subq    $16, %rsp
    movq    $351, 8(%rsp)
    movl    $100, %esi
    leaq    8(%rsp), %rdi
    call    incremento
    addq    8(%rsp), %rax
    addq    $16, %rsp
    ret
```

```
Stack (pilha)

•••

End. retorno <main+8>

451

Não usado

End retorno <call_incr+?> ←%rsp
```

Estado da execução após executar o corpo da função **incremento**.


increment	to:
movq	(%rdi), %rax # x = *p
addq	%rax, %rsi # y = x+100
movq	%rsi, (%rdi) # * p = y
ret	

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	351

Execução da função call_incr (passo 5)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = increment(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call incr:
 subq
         $16, %rsp
         $351, 8(%rsp)
 movq
 mov1
         $100, %esi
         8(%rsp), %rdi
 leag
 call
         incremento
 addq
         8(%rsp), %rax
 addq
         $16, %rsp
  ret
```



Depois de retornar da função para **incremento** Os registros e a memória foram modificados e o **endereço de retorno foi retirado da pilha**

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	351

Insper

Execução da função call_incr (passo 6)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremenot(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:

subq $16, %rsp

movq $351, 8(%rsp)

movl $100, %esi


leaq 8(%rsp), %rdi

call incremento

addq 8(%rsp), %rax

addq $16, %rsp

ret
```




— Atualiza %rax com v1+v2

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	451+351

Execução da função call_incr (passo 7)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
call_incr:
    subq    $16, %rsp
    movq    $351, 8(%rsp)
    movl    $100, %esi
    leaq    8(%rsp), %rdi
    call    incremento
    addq    8(%rsp), %rax
    addq    $16, %rsp
    ret
```



Desaloca espaço para variável local (v1)

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	802

Insper

Execução da função call_incr (passo 8)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
Stack (pilha)

•••

End. retorno <main+8> ←%rsp
```

```
call_incr:
    subq    $16, %rsp
    movq    $351, 8(%rsp)
    movl    $100, %esi
    leaq    8(%rsp), %rdi
    call    incremento
    addq    8(%rsp), %rax
    addq    $16, %rsp
    ret
```

Estado antes de retornar da chamada para **call_incr**

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	802

Execução da função call_incr (passo 9)

```
long call_incr() {
    long v1 = 351;
    long v2 = incremento(&v1, 100);
    return v1+v2;
}
```

```
Stack (pilha)

•••

←%rsp
```

```
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $351, 8(%rsp)
movl $100, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incremento
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
```

Estado imediatamente após retornar da chamada da função **call_incr**O endereço de retorno foi retirado da pilha O controle retornou para a instrução imediatamente após a chamada para **call_incr**

registrador	valor
%rdi	&v1
%rsi	451
%rax	802

Exemplo de função com mais 6 argumentos

```
int call_proc()
{
    int v1=1, v2=2,
        v3=3, v4=4,
        v5=5, v6=6,
        v7=7, v8=8;

    return proc(v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8);
}
```

```
call_proc:
    pushq $8
    pushq $7
    movl $6, %r9d
    movl $5, %r8d
    movl $4, %ecx
    movl $3, %edx
    movl $2, %esi
    movl $1, %edi
    call proc
    addq $16, %rsp
    ret
```

Exemplo de função com mais 6 argumentos

```
proc:
    addl %esi, %edi
    addl %edx, %edi
    addl %ecx, %edi
    addl %r8d, %edi
    leal (%rdi,%r9), %eax
    addl 8(%rsp), %eax
    addl 16(%rsp), %eax
```

Atividade prática

Exercícios de aula

- 1. Identificar funções que usem variáveis locais
- 2. Listar todas as variáveis locais de uma função que foram alocadas na pilha

Atividade prática

Exercícios para entrega

- 1. Identificar funções que usem variáveis locais
- 2. Listar todas as variáveis locais de uma função que foram alocadas na pilha
- 3. Está no seu repositório de atividade

Correção dos exercícios 2 e 3

```
Dump of assembler code for function func1:
   0 \times 05 fe <+0>:
                       sub
                               $0x10,%rsp
   0 \times 0602 < +4>: movl $0 \times a, 0 \times c(%rsp)
   0x060a < +12> : mov1
                              $0xb,0x8(%rsp)
                               0xc(%rsp),%rdi
   0 \times 0612 < +20 > :
                       lea
   0x0617 <+25>:
                       callq 0x5fa <func2>
   0 \times 061c < +30 > :
                       addl
                               $0x1,0x8(%rsp)
                       lea
                               0x8(%rsp),%rdi
   0 \times 0621 < +35 > :
                       callq 0x5fa <func2>
   0 \times 0626 < +40 > :
   0 \times 062b < +45>:
                       add
                               $0x10,%rsp
   0 \times 062 f < +49 > :
                       retq
```

Variáveis auxiliares:

int *p1, *p2;

```
Dump of assembler code for function func1:
   0 \times 05 fe <+0>:
                        sub
                                $0x10,%rsp
   0x0602 < +4>: mov1 $0xa, 0xc(%rsp) \longrightarrow int a = 10;
                                $0xb, 0x8(%rsp) \longrightarrow int b = 11;
   0x060a < +12> : mov1
                                0xc(%rsp), %rdi \longrightarrow p1 = &a;
   0 \times 0612 < +20 > :
                   lea
                                0x5fa < func2 > \longrightarrow func2(p1);
   0 \times 0617 < +25 > : callq
                                $0x1,0x8(%rsp) \longrightarrow b++;
   0 \times 061c < +30 > :
                        addl
                                0x8(%rsp), %rdi \longrightarrow p2 = \&b;
   0 \times 0621 < +35 > :
                       lea
                        callq 0x5fa <func2>
   0 \times 0626 < +40 > :
                                                    → func2(p2);
   0 \times 062b < +45 > :
                                $0x10,%rsp
                        add
   0 \times 062 f < +49 > :
                        retq
```

```
Dump of assembler code for function main:
                            $0x18,%rsp
   0 \times 1149 < +0 > :
                     sub
   0x114d <+4>:
                     lea
                            0xc(%rsp),%rsi
   0 \times 1152 < +9 > :
                     lea
                            0xeab(%rip),%rdi
                                                      # 0x2004
                            $0x0, %eax
   0 \times 1159 < +16 > :
                     mov
   0x115e <+21>:
                 callq 0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
                     cmpl
                            $0x0,0xc(%rsp)
   0x1163 <+26>:
   0x1168 <+31>:
                     js
                            0x1180 < main + 55 >
   0x116a <+33>:
                     lea
                            0xe9f(%rip),%rdi
                                                     # 0x2010
   0x1171 <+40>:
                     callq 0x1030 <puts@plt>
                            $0x0, %eax
   0x1176 <+45>:
                     mov
   0x117b <+50>:
                            $0x18,%rsp
                     add
   0x117f <+54>:
                    retq
   0x1180 <+55>:
                     lea
                            0xe80(%rip),%rdi
                                                      # 0x2007
                     callq
   0x1187 <+62>:
                           0x1030 <puts@plt>
   0x118c < +67>:
                            0x1176 < main + 45 >
                     jmp
```

```
Dump of assembler code for function main:
   0 \times 1149 < +0 > :
                              $0x18,%rsp
                      sub
   0x114d < +4>:
                              0xc(%rsp),%rsi
                      lea
                                                                        int n;
                                                          # 0x2004
   0x1152 <+9>:
                              0xeab(%rip),%rdi
                      lea
                                                                        scanf("%d", &n);
                              $0x0, %eax
   0 \times 1159 < +16 > :
                      mov
   0x115e <+21>:
                      callq
                              0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
                                                                        if (n<0) {
   0x1163 <+26>:
                      cmpl
                              $0x0,0xc(%rsp)
                                                                           goto negativo;
   0 \times 1168 < +31 > : ---is
                              0x1180 < main + 55 >
   0x116a <+33>:
                                                          # 0x2010
                              0xe9f(%rip),%rdi
                      lea
                                                                        printf("Positivo\n");
   0x1171 <+40>:
                      callq
                             0x1030 <puts@plt>
   0x1176 <+45>:
                              $0x0, %eax ←----
                      mov
                                                                        retorno:
   0x117b <+50>:
                              $0x18,%rsp
                      add
                                                                           return 0;
   0 \times 117f < +54 > : I
                      retq
                                                                        negativo:
   0x1180 <+55>: ►-→lea
                                                          # 0x2007
                              0xe80(%rip),%rdi
                                                                           printf("Negativo\n");
   0x1187 <+62>:
                      callq
                              0x1030 <puts@plt>
                                                                           goto retorno;
                              0x1176 <main+45> -
   0x118c < +67>:
                      jmp
```

Insper

www.insper.edu.br