



Après la création du domaine m2l.lan, il est temps d'y inscrire les ordinateurs.

L'opération consiste à intégrer les ordinateurs clients pour devenir membres du domaine m2l.lan. Pour cela, il faut que dns assure sa mission de résolution de noms / adresse IP. Il suffit pour cela de renseigner les adresses IP des serveurs dns dans la configuration IP du client. Or, ces paramètres IP sont fournis par le.s serveur.s dhcp actif.s sur le réseau.

Pensez donc à réactiver le serveur DHCP Windows pour que la flèche devienne verte et à l'autoriser dans l'AD pour que le serveur DHCP réponde aux clients :



L'autorisation se fait par clic-droit sur le nom du serveur puis « Autoriser » et l'activation se fait par « Actualiser » sur IPV4. IPV6 peut rester sur « Désactivé ».



Tests de la configuration réseau du client :

IPCONFIG /ALL

```

Carte Ethernet NAT :


Suffixe DNS propre à la connexion. . . : m2l.lan
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-CA-63-CD
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6827:d4d0:a6f1:ea4a%2(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.2.1(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
Bail obtenu. . . . . : mardi 28 avril 2020 11:28:16
Bail expirant. . . . . : mercredi 6 mai 2020 11:28:17
Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.62
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.2.61
IAID DHCPv6 . . . . . : 268959783
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-25-85-0F-4E-08-00-27-4A-68-C1
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.2.61
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```


On peut lire sur cet écran que le client a obtenu l'adresse IP 172.16.2.1/26 du serveur DHCP 172.16.2.61 et qu'il se réfère aux serveurs DNS 172.16.2.61 et 8.8.8.8

Le détachement de la machine client du réseau Workgroup pour rejoindre le domaine se fait depuis le client par :


Clic-droit sur **cePC / Propriétés**



Puis « **Modifier les paramètres** ».



Cliquer sur « **Modifier** »




On peut profiter de l'occasion pour modifier aussi le nom de l'ordinateur.

Activer le bouton radio « Domaine » et renseigner le nom du domaine, m2l.lan dans notre contexte.

La résolution DNS du nom « m2l.lan » doit s'activer. Il sera impossible de joindre le domaine si cette résolution échoue !

Valider par « OK ».

Si la résolution DNS aboutit, l'écran suivant s'affiche permettant de s'identifier / authentifier en tant qu'administrateur du domaine ou en tant qu'utilisateur possédant le droit d'écrire / d'enregistrer le nom de l'ordinateur client dans l'annuaire AD.



Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.


Nom d'utilisateur

Mot de passe

OK Annuler

Login : administrateur

Mot de passe : celui que vous avez défini lors de la création de l'AD.



Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur


Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

administrateur


●●●●●●●●

OK Annuler


Valider par « OK ».




Le système a effectué l'intégration du client au domaine. L'ordinateur client doit redémarrer pour que le système mette à jour la base de registre.



Valider par « OK » et patienter pendant le redémarrage !




Cliquer sur « Fermer ».



Le système insiste ! Evidemment c'est maintenant qu'il faut redémarrer !!!

Nous allons à présent consulter l'annuaire AD dans la rubrique « Computers » (Ordinateurs membres du domaine).

Dans Outils du serveur, Utilisateurs et ordinateur Active Directory



Développer **m2l.lan** puis **Computers** pour visualiser les ordinateurs ayant rejoint le domaine.

