备忘录壁纸

MEMO WALLPAPER

桌面即看板 轻重缓急一目了然

v1.0

Windows · ·

1 产品概述

备忘录壁纸是一款将待办事项映射到四象限坐标网格的 Windows 桌面工具。它以系统壁纸的形式展示所有事件，开机即见，无需打开任何软件即可掌握全局。

核心理念源自时间管理中的「紧迫度–重要度」矩阵：横轴为紧迫度（1-20），纵轴为重要度（1-20），每个事件依据评分落在网格的精确交点上，以颜色区分优先级等级。

实例展示



图 1：桌面壁纸实拍 —— 事件圆点落在网格交点，四色区分优先级

设计理念

- 0 秒启动 —— 壁纸即界面，开机即见，无加载过程
- 零干扰 —— 不弹窗、不推送、不占用系统托盘
- 本地运行 —— 数据仅存于本机，无网络请求
- 双轨编辑 —— 桌面壁纸看全局 + 浏览器编辑器改详情

2 评分与颜色系统

事件通过「紧迫度」和「重要度」两项打分，每项范围 1-20 分，两者之和为总分（2-40 分）。根据总分自动分配颜色：

红灯区	**总分 ≥ 28**	**红色**	最高优先级：既紧迫又重要，必须立刻处理
蓝灯区	**20 ≤ 总分 < 28**	**蓝色**	高优先级：紧迫度或重要度有一项突出
绿灯区	**12 ≤ 总分 < 20**	**绿色**	中优先级：需要关注但可安排时间
白灯区	**2 ≤ 总分 < 12**	**灰色**	低优先级：日常事务或待定事项

区间下界取等（即下界包含），确保每一分值精确落入唯一区间。事件按创建时间排序，先创建的显示在最上层。

3 网格与壁纸显示

壁纸网格为 20×20 坐标系，每条网格线代表一个整分值，事件圆点精确落在网格交叉点上。X 轴底部标注「紧迫度 →」，Y 轴左侧标注「重要度 →」。

每个事件以圆点形态显示在对应坐标上：纯色填充 + 金色描边边框，圆心位置精确对齐网格线交点。圆点内显示事件简写（楷体加粗），1-3 字单行居中，4-6 字自动拆为双行紧密排列。

重叠处理：同一坐标有多个事件时，先创建的置于顶层并附带金色数字徽章（显示重叠数量）。单击弹出事件选择菜单，右键直接进入编辑。双击空白区域打开编辑器。

壁纸以 BMP 格式输出，4 倍超采样渲染后经 LANCZOS 算法降采样至屏幕物理分辨率，确保高 DPI 显示器下清晰锐利。

桌面元素布局

左上角 「事件备忘」标题 —— 双层金色文字（阴影+主色），楷体

右上角 数字时钟 —— 时:分（HH:MM） + 年月日星期，每分钟自动刷新

右下角 操作提示 —— 淡金色小字，告知如何打开编辑器

网格区 20×20 四象限坐标，事件圆点带简写文字，悬停显示详情

4 事件管理

事件包含五个字段：简写（必填，圆点上显示的文字）、全称、简要描述、截止时间、紧迫度与重要度（1-20）。简写最长 6 个字符，在圆点上根据长度自动单/双行适配。

编辑操作

添加事件 —— 打开编辑器，点击「+ 添加新事件」，填写信息后保存。圆点实时显示在壁纸上。
编辑事件 —— 在网格上右键圆点或从列表选择编辑，修改任意字段后保存。
删除事件 —— 在编辑列表点击删除按钮，确认后圆点从壁纸移除。
导出备份 —— 点击「导出 JSON」，所有事件保存为 .json 文件，可迁移或存档。
导入恢复 —— 点击「导入 JSON」，选择之前导出的备份文件，事件全部恢复。
清空全部 —— 点击「清空全部」，确认后移除所有事件（不可撤销）。

5 运行环境与技术要点

运行平台	Windows 10 / 11（需 Python 3.11+ 及 Pillow 库）
壁纸引擎	Python 后台服务（wallpaper_engine.py），localhost:8899
编辑器	HTML5 Canvas 单页应用，支持 Chrome / Edge 以 App 模式打开
数据存储	localStorage + JSON 文件（%APPDATA%/memo-wallpaper/events.json）
开机自启	Windows 启动文件夹快捷方式，通过 pythonw.exe 无窗口运行
显示质量	4x 超采样 + LANCZOS 降采样，原生高 DPI 适配
多开防护	端口检测 + PID 文件追踪，确保单实例运行

6 快速开始

1. **安装依赖**
   确保系统已安装 Python 3.11+，运行 pip install pillow 安装依赖。

2. **启动引擎**
   双击 launch_wallpaper.py 或运行 pythonw wallpaper_engine.py，桌面壁纸即刻更换。

3. **打开编辑器**
   双击桌面「备忘录编辑器」快捷方式，或浏览器访问 http://127.0.0.1:8899。

4. **添加事件**
   在编辑器中点击「+ 添加新事件」，填写简写并设定紧迫度/重要度分数。

5. **查看成果**
   保存后切换到桌面，圆点和简写已出现在对应坐标上。

6. **开机自启**
   运行 install_startup.bat，下次开机自动启动壁纸引擎。

关键文件

wallpaper_engine.py	壁纸引擎主程序（后台运行）
memo-wallpaper.html	浏览器编辑器（前端界面）
launch_wallpaper.py	编辑器启动器（App 模式浏览器窗口）
restart_wallpaper.bat	安全重启脚本（停止旧进程→启动新引擎）
install_startup.bat	安装开机自启
uninstall_startup.bat	卸载开机自启
%APPDATA%/memo-wallpaper/	运行时数据目录（事件数据 + 壁纸文件 + PID）

桌面即看板

· v1.0 · 2026.05