Team Idea Presentation

Team 4


김민석, 김준혁, 유준열, 최지훈

최적화 방법

• Memory access cost 최소화

• 연산 cost 최소화

• 레지스터 개수 줄이기



- oracle을 이용한 load, store 뭉치기
 - 다수의 load, store가 있을 경우 oracle 함수를 이용하는 것이 효율적

```
define i32 @f(i32* %x, i32* %y, i32 %a, i32 %b)
      entry:
      %cond = icmp eq i32 %a, %b
      %x.val = load i32, i32* %x
                                              Need %x, %y
      %y.val = load i32, i32* %y
      %x.val.add = add i32 %x.val, 1
                                              %x.val, %y.val, %x.val.add, %y.val.add
      %y.val.add = add i32 %y.val, 1
                                              only use in here
      store i32 %x.val.add, i32* %x
      store i32 %x.val.add, i32* %y _
      br i1 %cond, label %true, label %false
true:
                                            false:
%z = add i32 %a, %a
                                            %zz = add i32 %a, %b
br label %end
                                            br label %end
           end:
           %zzz = phi i32 [%z, %true], [%zz, %false]
           ret i32 %zzz
```

define i32 @f(i32* %x, i32* %y, i32 %a, i32 %b) entry: %cond = icmp eq i32 %a, %b call void @oracle(i32* %x, i32* %y). br i1 %cond, label %true, label %false true: false: %z = add i32 %a, %a%zz = add i32 %a, %bbr label %end br label %end end: %zzz = phi i32 [%z, %true], [%zz, %false] ret i32 %zzz

```
define void @oracle(i32* %x, i32* %y)
entry:
%x.val = load i32, i32* %x
%y.val = load i32, i32* %y
%x.val.add = add i32 %x.val, 1
%y.val.add = add i32 %y.val, 1
store i32 %x.val.add, i32* %x
store i32 %x.val.add, i32* %y
ret void
```

```
define i32 @f(i32* %x, i32* %y, i32 %a, i32 %b)
         entry:
         %cond = icmp eq i32 %a, %b
         %x.val = load i32, i32* %x
         %y.val = load i32, i32* %y
                                                  Need %x, %y
         %x.val.add = add i32 %x.val, 1
                                                  %x.val, %y.val, %x.val.add, %y.val.add
         %y.val.add = add i32 %y.val, 1
                                                  only %x.val.add use outside of here
         store i32 %x.val.add, i32* %x
         store i32 %x.val.add, i32* %y _
         br i1 %cond, label %true, label %false
true:
                                               false:
%z = add i32 %a, %x.val.add
                                               %zz = add i32 %a, %b
br label %end
                                               br label %end
              end:
              %zzz = phi i32 [%z, %true], [%zz, %false]
              ret i32 %zzz
```

```
define i32 @f(i32* %x, i32* %y, i32 %a, i32 %b)
         entry:
         %cond = icmp eq i32 %a, %b
         %x.val.add = call void @oracle(i32* %x, i32* %y),
         br i1 %cond, label %true, label %false
true:
                                               false:
%z = add i32 %a, %x.val.add
                                               %zz = add i32 %a, %b
br label %end
                                                br label %end
              end:
              %zzz = phi i32 [%z, %true], [%zz, %false]
              ret i32 %zzz
```

```
define i32 @oracle(i32* %x, i32* %y)
entry:
%x.val = load i32, i32* %x
%y.val = load i32, i32* %y
%x.val.add = add i32 %x.val, 1
%y.val.add = add i32 %y.val, 1
store i32 %x.val.add, i32* %x
store i32 %x.val.add, i32* %y
ret %x.val.add
```

- aload로 cost 줄이기
 - load 하고 많은 시간 뒤에 사용되는 경우, aload로 효율 증가
 - 아예 최대한 load를 앞으로 빼고 aload로 바꾸기

```
define i32 @f(i32* %x, i32 %a)
entry:
%b = add i32 %a, 100
%c = add i32 %b, 100
%d = add i32 %c, 100
%x.val = load i32, i32* %x
%e = add i32 %d, 100
%f = add i32 %e, 100
                                     Too many instructions between
                                     load and use
%z = add i32 %y, %x.val
ret i32 %z
```

```
define i32 @f(i32* %x, i32 %a)
entry:
%b = add i32 %a, 100
%c = add i32 %b, 100
%d = add i32 %c, 100
%x.val = aload i32, i32* %x-
%e = add i32 %d, 100
%f = add i32 %e, 100
                                     Too many instructions between
                                     load and use
%z = add i32 %y, %x.val
ret i32 %z
```

```
define i32 @f(i32* %x, i32 %a)
entry:
%x.val = aload i32, i32*_%x—
%b = add i32 %a, 100
%c = add i32 %b, 100
%d = add i32 %c, 100
%e = add i32 %d, 100
%f = add i32 %e, 100
                                     Too many more instructions between
                                     load and use
%z = add i32 %y, %x.val
ret i32 %z
```

Malloc to alloca promoting

```
int a(int *y) {
int a(int *y) {
    int *x = malloc(...);
                                                        int *x = alloca ...;
int a(int *y) {
                                                   int a(int *y) {
    int *x = malloc(...);
                                                        int *x = alloca ...;
                                                        y = x;
    y = x;
pointer escaping
```

- branch cost 최소화
 - true_bb(cost=6)와 false_bb(cost=1) 교환
 - 현 basic block과 true_bb가 한 loop안에 있으면 true_bb와 false_bb를 교환하고 cond를 not cond로 교환

- 불필요한 branch 제거
 - ternary operation으로 변환

```
br <cond> true_bb false_bb
true bb:
x1 = ...
br after
false_bb:
x2 = ...
br after
after:
z = phi[x1, x2]
```

```
...
x1 = ...
x2 = ...
z = select <cond> x1 x2
...
```

- 다른 값싼 연산으로 치환
 - add -> mul, add -> sum, sum -> mul
 - add/sub 1~4 -> incr/decr
 - add/sub 0 -> mul 1
 - shl, lshr, ashr -> mul/div
 - and -> mul (i1인 경우)

```
x1 = add a, b

x2 = add x1, c

x3 = sum a, b, c, d

x1 = mul a, 2

x2 = mul b, 3

x3 = mul c, 3

x4 = sum x1, x2, x3
```

• 다른 값싼 연산으로 치환

