# PROGRAMAREA CALCULATOARELOR - LIMBAJE

Curs 1 - Introducere

### ÎN ACEST CURS...

- Algoritmi
- Limbaje de programare
- Etapele dezvoltării unui program
- 4. Reprezentarea informaţiei în calculator
- 5. Tipuri de date şi de instrucţiuni in programare

### 1. ALGORITM



- o Problema → Algoritm → Soluţie
- Date intrare → Algoritm → Date ieşire

Mulțime finită și ordonată de operații

### Caracteristici

- Clar
- Universal
- Finit


# Cum reprezentăm algoritmii?

- Limbaje dedicate formalizate –
   ALGOL (ALGorithmical Language)
- Pseudo limbaj, convenţional/neconvenţional
- Scheme logice
- Diferite diagrame: Booch sau mai general UML (succesiunea operaţiilor prin aşa-numitele "activity diagrams")


#### **PSEUDOCOD**

```
Algoritm Examen
begin
read P, T, L
if(P>4) and (T>4) and (L>4) then
   nota= (P+T+L)/3;
else
   nota=4
if(nota \ge 5) then
   write "Ai promovat"
else
   write "Poate data viitoare..."
end
```

### SCHEMA LOGICĂ



# Care sunt elementele cu care lucrează algoritmii?




# 2. Limbaje de programare

# Ce înțelegem printr-un program?

Program = rezultatul exprimării algoritmilor într-un limbaj de programare. Programele (software) se execută pe mașini hardware.

# • Programare:

ansamblul comunicării om-calculator




Programarea - HMI (Human Machine Interaction)

# Ce limbaj înțelege calculatorul?

# Limbaj propriu = *limbaj maşină* (cod maşină):

- programarea dificilă
- programul va funcţiona numai pe acel tip de calculator (neportabil)
- depanarea greoaie

# EVOLUŢIA PROGRAMĂRII



→ valori numerice, fiecare cu o anumită semnificaţie

### $1011000001010101_2 = 45141$

→ programare simbolică folosind mnemonice

MOV BL, 055H

→ vocabular apropiat de limbajul natural reguli precise, lipsite de ambiguităţi

[register] int b=85;

### LP - "compilator"

- verifică corectitudinea unui text scris într-un LP (PS-Program Sursă)
- faza de analiză → obţinerea unei forme intermediare
- faza de sinteză → Programul Obiect (PO) ce poate fi ulterior executat în faza de execuție

Ex: C/C++, C#

LP - "interpretor"

 analizează programul sursă şi execută fiecare instrucţiune fără a genera program obiect

Ex: Basic, PHP, Python, Perl, Ruby

LP mixte

Ex: Java

Un LP poate fi definit prin sintaxa şi semantica sa:

#### Sintaxa

set de reguli ce guvernează **alcătuirea** programelor; pentru descrierea sintaxei se folosesc *metalanguages* cum este BNF (Backus Naur Form) sau van Wijngaarden Form

#### Semantica

set de reguli ce determină **semnificația** propozițiilor unui limbaj

### Clasificarea LP


- după dependenţa de hardware:
  - LP de nivel jos: cod maşină, asamblare
  - LP de nivel înalt: nu depind de hardware
  - LP de nivel mediu: combină avantajele LP de nivel înalt cu funcţionalitatea LP de nivel scăzut
- după prelucrările pe care le efectuează:
  - LP procedurale → Basic, Pascal, C
  - LP declarative → Lisp, Prolog, SQL, HTML, CSS
  - LP obiectuale → C++, C#, Java, Eiffel, Smalltalk
  - LP funcționale, matematizabile → Haskell, ML (metalanguage), etc.

Obs! C++1y are facilități funcționale

### 3. ETAPELE DEZVOLTĂRII UNUI PROGRAM

o Programarea →activitatea de elaborare a unui program


• Etape:



- Etapele implementării:
  - editarea programului -> programul sursă
  - compilarea modulelor 


     modulele obiect
  - legarea modulelor obiect (ediţie de legături sau "linkeditare") → programul executabil final
  - depanare program: cu un depanator
- Mediu de programare: integrează fazele de editare, compilare, editare legături şi depanare

# 4. Reprezentarea informației în calculator




- DOAR CIFRELE BINARE 0,1 --- numite şi biţi
- Aceştia se grupează în:
  - octeţi (bytes) sau
  - cuvinte (words) (2, 4, 8 octeţi)
- Organizarea informaţiei în biţi, octeţi, cuvinte → în toate componentele unui calculator (unitate centrală, memorie internă, dispozitive periferice)

### ARHITECTURA VON NEUMANN



# Unde este stocată o anumită informație în memorie?

- adresa: număr de ordine al unui octet (cuvânt) în memorie (L-value);
- locaţia: zona din memorie rezervată unei anumite informaţii (octet sau cuvânt ce are o valoare estimată, R-value)



Cum poate informaţia de un anumit tip (text, valoare numerică, imagine, sunet, etc.) să fie reprezentată în calculator prin cifre binare (0 şi 1)?

• R: prin codificare

 Cu ajutorul cifrelor binare se pot reprezenta direct numai numere naturale

 Reprezentarea numerelor întregi negative, a numerelor reale sau a caracterelor → folosind convenţii de reprezentare

### o Codul:

 o corespondenţă între simbolurile a două alfabete, având drept scop trecerea de la o formă de reprezentare a informaţiei la alta

### La calculatoare - codificarea:

 realizează reprezentarea informaţiei într-o formă accesibilă calculatorului pornind de la forma uzuală de reprezentare

### Cod alfanumeric

- Se foloseşte pentru reprezentarea caracterelor (cifre, litere şi alte caractere)
- Codul ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
  - o foloseşte 7 cifre binare pentru a reprezenta cifre zecimale, litere mari şi mici, semne de punctuaţie, operatori aritmetici şi logici, simboluri pentru controlul comunicării şi simboluri pentru editare
- Pentru reprezentarea caracterelor speciale → codul ASCII8 (ASCII extins) pe 8 cifre binare
- Exemple:

A - 41h a - 61h 0 - 30h
B - 42h b - 62h 1 - 31h
LF - 0ah CR - 0dh ESC - 1bh

### Cod alfanumeric

Codul UNICODE ( din 15 Septembrie 2021 – 14.0.0):

https://www.unicode.org/versions/Unicode14.0.0/ standard pe 32 de biți ce permite reprezentarea și manipularea textelor în majoritatea sistemelor de scriere (144,697 caractere în prezent)

-8 biţi (UTF-8), 16 biţi (UTF-16) şi 32 biţi (UTF-32)


"UTF" - Unicode Transformation Format (modul de codificare)

Fiecare dintre cele 3 forme de codare oferă un mecanism pentru reprezentarea caracterelor Unicode, fiecare prezintă anumite avantaje în medii diferite

! poate fi folosit și în limbajul C/C++ prin setarea unei opțiuni 23

# **Cod complement**

- Numerele întregi pozitive sunt reprezentate în calculator în binar, pe multiplu de 8 biţi
- Conversia numerelor întregi pozitive din baza 10 în baza 2
  - regula împărţirii cu baza
    - împărțiri succesive la 2, până când câtul împărțirii este egal cu 0
    - restul fiecărei împărțiri = un simbol din reprezentarea numărului binar
    - rezultatul se obține prin considerarea simbolurilor în ordine inversă (de la ultimul rest la primul)



Rezultat pe 8 biţi: 00010111

# **Cod BCD (Binary Coded Decimal)**

Permite codificarea binară a numerelor zecimale, fără a le transforma efectiv în binar

- Fiecare cifră zecimală este codificată separat în binar
- Exemplu: 245 0010.0100.0101
- In general se poate folosi structura:

| Semn | Nr. cifre | Cifre...|

Exemplu: -12345

*1111.0101*.0001.0010.0011.0100.0101

Formatele de reprezentare BCD în virgulă fixa şi mobilă - domeniile financiar, comercial şi industrial (evită erorile prin rotunjire)

### Reprezentarea numerelor întregi negative

- Deoarece nu se pot reprezenta semnele +, se foloseşte o cifră binară (prima din stânga) pentru semn, cu următoarea convenţie:
  - 0 pozitiv
  - 1 negativ
- Există mai multe posibilităţi, dintre care s-a impus reprezentarea în C2 (Complement faţă de 2)

# Reprezentarea în complement față de 1 (C1)

- Se reprezintă numărul pozitiv în baza 2
- se complementează fiecare cifră binară (0->1 şi 1 ->0)
- Ex. reprezentarea numărului întreg -7

```
POZ: (7)_{10} = (00000111)_2
C1: (-7)_{10} = (11111000)_2
```

# Reprezentarea în complement față de 2 (C2)

- Se reprezintă numărul în C1
- Se adună numărul 1 în binar

```
POZ: (7)_{10} = (00000111)_{2}
C1: (-7)_{10} = (11111000)_{2}
+1
C2: (-7)_{10} = (11111001)_{2}
```

#### Reprezentarea numerelor intregi

N = 1 0001

C1 1110 + 1

C2: 1111 → -1

N = 0 0000

C1 1111 + 1

C2:  $0000 \rightarrow 0$  (ultimul 1 se pierde)

N = 7 0111

C1 1000 + 1

C2:  $1001 \rightarrow -7$ 

N = 8 (!!! un număr pozitiv nu poate fi reprezentat cu 1 pe prima poziție (pozitia de semn))

C1 0111 + 1

C2:  $1000 \rightarrow -8$ 

**OBS:** Pentru 4 biţi :  $-2^3 <= N <= 2^3 - 1$ 

In general n biţi :  $-2^{n-1} \le N \le 2^{n-1} - 1$ 

# Operaţii în C2

- Adunarea:
  - se adună cele două numere în mod obişnuit, cifră cu cifră, inclusiv pentru poziţia de semn, ignorând transportul de la poziţia de semn
- Scăderea:
  - se adună descăzutul cu C2 al scăzătorului
- Inmulțirea/Impărțirea: reprezentarea în C2 a numerelor
  - La efectuarea de operații poate să apară fenomenul de depășire aritmetică (Arithmetic overflow) când se depășește domeniul de valori alocat numărului

• Exemple:

4 Ad: 0100+ Sc: 0100+

3 0011 1101 C2(-3)

-----

0111 = 7 1← 0001

Inmulţire 0100 \*

0011

-----

0100 +

0100

\_\_\_\_\_

1100 = 12

### Inmulțire:

```
-4x3 = -12
```

4: 00000100;

-4 (C2) → inversare și adunare 1: 11111011 + 1 = 11111100

3: 00000011

înmulțire: 11111100 \*

00000011

\_\_\_\_\_

111111110100 eliminare biţii cei mai semnificativi
11110100 => bitul cel mai semnificativ este 1, deci e un număr
negativ; se inversează şi se adună 1: 00001011 + 1 = 00001100 =
12<sub>10</sub>

=> **1**1110100 = **-**12

### Reprezentarea numerelor reale

 Orice număr real X poate fi exprimat in baza b sub forma:

$$X = X' *b exp$$

- o unde:
  - X' este mantisa (semnificant) şi dă precizia de reprezentare
  - o exp este exponentul și dă ordinul de mărime
- o Diferite standarde de reprezentare
- Mantisa normalizată: un singur digit se află înaintea punctului zecimal
- Acum în C++: un singur bit (cu valoarea 1) înaintea virgulei în reprezentarea binară (baza 2)

Ex: 
$$5.75_{10} = 101.11_2 * 2^0 = 1.0111_2 * 2^2$$

Formatul IEEE pe 32 biţi: (754)

```
31 30 ... 23 22 ... 0
|S | Exponent | Mantisa |
```

o Domeniul de reprezentare:

```
\circ +-(3,4x10<sup>-38</sup> ... 3,4x10<sup>+38</sup>)
```

- Precizia: 7 cifre zecimale
- Această reprezentare se mai numeşte şi reprezentarea în virgulă mobilă sau flotantă
- Tipuri:
  - simplă precizie (32 biţi)/ precizie 7 cifre zecimale
  - dublă precizie (64 biţi)/ precizie 15 cifre zecimale
  - precizie extinsă (80 biţi)

- Reprezentarea pe 32 biţi tipul float în C
- 1 bit: semnul (0  $\rightarrow$  pozitiv, 1  $\rightarrow$  negativ)
- 8 biţ: exponent + 127
- 23 biţi: partea fracţionară în reprezentare binară
- Reprezentarea pe 64 biţi tipul double în C
- 1 bit: semnul (0 → pozitiv, 1 → negativ)
- 11 biţi: exponent + 1023
- 52 biţi: partea fracţionară în reprezentare binară
  - Limitarea preciziei → nu se pot reprezenta toate cifrele.
  - Aproximările făcute → erorile de rotunjire (rounding errors)

- o Pentru numărul:  $5.75_{10} = 101.11_2 * 2^0 = 1.0111_2 * 2^2$
- Deoarece normalizarea oricărui număr binar (excepţie 0) este de forma 1.xxxxx, 1 din faţă nu este necesar ->1 din faţă nu este salvat în calculator (hidden bit) -> spatiu suplimentar de 1 bit – posibilitatea unei precizii mai mari
- Reprezentarea în calculator
  - S = pentru **Semn** = 0 ( număr pozitiv )
  - Exponent binar  $\rightarrow 2^{K} = 2^{Exponent 127}$

Exponent = 
$$2 + 127 = 129 = (1000\ 0001)_2$$

- Mantisa (întreagă) 1.0111
- o Mantisa (fără bitul ascuns) 0111

- 4 0 B 8 0 0 0 0 (hexazecimal)

### Erori de reprezentare (rotunjire)

- Exemplu: valoarea lui  $\pi$  are un număr infinit de zecimale
- C/C++ poate stoca maximum 64/80 de biţi de informaţie pentru o valoare reală
- rezultă o eroare de aproximare a numărului exact

### Erori de depăşire

- presupunem că avem două numere întregi stocate în memorie pe câte 4 biţi fiecare -> valoarea maximă stocată = 15
- rezultatul adunării celor două numere doresc să îl stochez tot pe 4 biţi
- care este rezultatul adunării 15+1?

# 5. Date și tipuri de Instrucțiuni în Programare

- -Tipuri de date elementare:
  - numerice
  - logice
  - caracter
  - pointer
  - referințe

- -Tipuri de date agregate (structurate):
  - tablouri
  - șiruri de caractere
  - liste
  - articole
  - fișiere

# Instrucțiuni

- o asignare
- condițională/generalizată (if, switch...case)
- cicluri (anterioare, posterioare): while(), for (...),do...while()
- o alte tipuri

# DE REȚINUT...

- Ce este un algoritm
- Ce este un limbaj de programare
- Etapele dezvoltării unui program
- Cum este reprezentată informația într-un calculator (numere întregi pozitive și negative – reprezentarea in C2)
- Cum sunt reprezentate numerele reale (reprezentarea in virgula mobila, mantisa si exponent)
- Cum se realizează operaţiile aritmetice în binar
- o Care sunt datele și instrucțiunile de bază în programare

