
Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos



Diorgenes de Abreu MAIS FLUXO



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Sumário

Informações Gerais	2
Scripts Python (*.py)	2
Scripts MSDos (*.bat)	2
Hardware Servidor	3
Arquivos de configuração e área de contagem	3
Configuração Aplicação	5
Biblioteca OpenCV	5
Arquivo de configuração	5
Configuração Áreas de Contagem e Tempo de Permanência	6
Área de Contagem	6
Área de Tempo de Permanência	7
Execução da Aplicação	9
Exportação dos Dados	10
Fluxo	10
Tempo de Permanência	10
Banco de Dados Local	12
Tabelas	12
Consultas	13
Contatos	17
Pix Force Desenvolvedor	17
Mais Fluxo Suporte	17



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Informações Gerais

O sistema é desenvolvido em linguagem Python, rodando em um servidor com hardware especificado abaixo, consumindo o streaming de câmeras IP. Máximo de 3 câmeras por servidor, 2 faixas por câmera. A aplicação principal, bem como os scripts de apoio à configuração, é executada através de scripts .bat. Um script para cada câmera, ou seja, uma instância da aplicação principal é iniciada para cada câmera.

O diretório da aplicação: C:\Users\maisfluxo\Desktop\Executavel

Scripts Python (*.py)

- Aplicação: yolo<versão_app>.py
- Configurador Área Contagem: desenho.py
- Configurador Área Tempo de Permanência: desenhar_area.py
- Exportação Fluxo: formatar_dbread.py
- Exportação Tempo de Permanência: api_tempopermanencia.py

Scripts MSDos (*.bat)

- Aplicação: mfvc_camera<id_camera>.bat
- Configurador Área Contagem: mfvc desenhar-area camera<id camera>.bat
- Configurador Área Tempo de Permanência: mfvc_desenhar-areatp_camera<id_camera>.bat
- Exportação Fluxo: mfvc_db_exportaTXT.bat
- Exportação Tempo de Permanência: mfvc_db_exportaTempoPermanencia.bat
- Matar Aplicação Principal: mfvc_killapp.bat

A aplicação escreve os registros de fluxo e o tempo de permanência (tabelas separadas) em um banco de dados local (SQLite). Cada evento é registrado individualmente no banco de dados. O fluxo é exportado para um arquivo .txt através de script .bat que executa um script python a cada 30min, agrupando as informações de fluxo por ponto de contagem por meia-hora. O arquivo .txt exportado é salvo no diretório C:\MaisFluxoLocal\RetornoTXT, onde o Windows Service MaisFluxoLocal fará o envio da informação para o MFWeb. O tempo de permanência é enviado via API.

Localização do banco de dados: <diretório_aplicação>\yolo8.db



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Hardware Servidor

Processador: Intel Core i5 12^a gen

Memória RAM: 16GBGPU: NVidia RTX 3060

• Armazenamento: 1 SSD 240GB (Sistema Operacional) + 1 SSD 1TB (armazenamento vídeos)

Obs.:

- Este servidor está em um rack da Mais Fluxo, instalado na guarita da portaria, contendo um monitor de 15 polegadas, teclado, mouse, nobreak e switch.
- A internet é fornecida pelo cliente, sendo um cabo de rede conectado ao switch no rack Mais Fluxo.
- A placa de rede do computador está com o IP fixado de acordo com o IP que pegou da rede do cliente e com a adição de rota para a rede 192.168.1.0/24 (rede configurada nas câmeras IP)

Arquivos de configuração e área de contagem

O arquivo de configuração e de área deverá ser único para cada câmera. No arquivo de configuração conterá a URL do streaming da câmera, bem como os pontos de contagem por classe de veículo, agrupados por faixa e no arquivo de área conterá as coordenadas (x,y) de cada área de contagem por faixa.

Localização:


- Arquivos de Configuração: <diretório_aplicação>\config
 - Padrão nome arquivos: camera<id_camera>_config.json
- Arquivos de Área de Contagem e Tempo de Permanência: <diretório aplicação>\area
 - o Padrão Nome Arquivos:
 - Área de Contagem: camera<id_camera>_area.json
 - Área de Tempo de Permanência: camera<id_camera>_area_tp.json



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Exemplo Arquivo de configuração:

Exemplo Arquivo de Área:





Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Configuração Aplicação

Biblioteca OpenCV

Para instalar a biblioteca de visão robótica, abra o msdos, com permissões administrativas e execute o comando abaixo.

pip install opencv-python

Arquivo de configuração

O arquivo de configuração é um arquivo .json (chave/valor) onde conterá o código do cliente, a URL de acesso a câmera e os pontos de contagem para cada classe de veículo. Os nomes das classes devem estar exatamente iguais ao exemplo abaixo. Caso contrário, a classe não será contabilizada pelo sistema.

```
{
       "codigocliente": 1724,
       "cameras": {
              "camera1": {
                     "url":
"rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0",
                     "faixas": {
                            "faixa1": {
                                   "motorcycle": 26053,
                                   "cars": 26052,
                                   "truck": 26051,
                                   "bus": 26054
                           },
"faixa2": {
    "~otc
                                   "motorcycle": 26058,
                                   "cars": 26057,
                                   "truck": 26056,
                                   "bus": 26059
                            }
                     }
            }
      }
}
```



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Configuração Áreas de Contagem e Tempo de Permanência

Repetir o processo para cada câmera

Área de Contagem

- 1. Entrar no diretório da aplicação: C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel
 - a. Abra o script .bat mfvc_desenhar-area_camera<id_camera>.bat e verifique os
 parâmetros câmera e url para se certificar de que estejam apontando para a câmera
 correta.

```
rem Parâmetros
set camera-cameral
set url="rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0"
title MaisFluxo_PixForce_DesenharArea_%camera%
cls
```

- 2. Desenhar área de contagem (máximo 2 áreas por câmera):
 - a. Executar o script msdos: mfvc_desenhar-area_camera<id_camera>.bat
 - b. Conhecendo os parâmetros informados no .bat para a execução do script python:
 - i. --source: fonte do arquivo de vídeo ou a URL do streaming da câmera.
 - ii. --output: onde o arquivo de configuração da área será salvo.
 - c. Exemplo:
 - i. python.exe desenho.py --source
 "rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&su
 btype=0" --output
 ""C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel\area\camera1_area.json"
 - d. Será carregado o frame do vídeo para que possamos desenhar a área de contagem. Esta área deverá ser um retângulo, de preferência com altura bem pequena. Deverá ser marcado os 4 pontos para delimitar a área, começando de cima para baixo, da esquerda para direita.
 - i. Exemplo para ordem dos cliques para delimitação da área:
 - 1 4 2 3
 - e. Ao terminar de delimitar a primeira área, pressione [r] para habilitar a delimitação de nova área. Ao final, pressione [s] para salvar a configuração.



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Exemplo do script .bat

Área de Tempo de Permanência

- 1. Entrar no diretório da aplicação: C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel
 - a. Abra o script .bat mfvc_desenhar-area-tp_camera<id_camera>.bat e verifique os parâmetros câmera e url para se certificar de que estejam apontando para a câmera correta.

```
rem Parâmetros

set camera=cameral
set url="rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0"
set app_dir=C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel
title MaisFluxo_PixForce_DesenharArea_TempoPermanencia_%camera%
```

- 2. Desenhar área de tempo de permanência (máximo 2 áreas por câmera):
 - a. Executar o script msdos: mfvc desenhar-area-tp camera<id camera>.bat
 - b. Conhecendo os parâmetros informados no .bat para a execução do script python:
 - i. --source: fonte do arquivo de vídeo ou a URL do streaming da câmera.
 - ii. --output: onde o arquivo de configuração da área será salvo.
 - c. Exemplo:
 - i. python.exe desenhar_area.py --source
 "rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&su
 btype=0" --output
 ""C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel\area\camera1_area-tp.json"
 - d. Será carregado o frame do vídeo para que possamos desenhar a área de contagem. Esta área deverá ser um retângulo. Deverá ser marcado os 4 pontos para delimitar a área, começando de cima para baixo, da esquerda para direita.
 - i. Exemplo para ordem dos cliques para delimitação da área:

1 4




Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

e. Ao terminar de delimitar a primeira área, pressione [r] para habilitar a delimitação de nova área. Ao final, pressione [s] para salvar a configuração.

Exemplo do script .bat

```
echo off
     rem
     rem Mais Fluxo Vehicle Counter
    rem Criado por: Diorgenes de Abreu <diorgenes.abreu@maisfluxo.com.br>
    rem Data: 2024-08-12 11h00min
    rem =
8
    rem Parâmetros
10
    set camera=cameral
11
    set url="rtsp://admin:mf6538dm@192.168.1.11:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0"
    set app_dir=C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel
12
13
    title MaisFluxo_PixForce_DesenharArea_TempoPermanencia_%camera%
14
15
16
    rem Execução App
17
    cd %app_dir%
18
    python.exe desenhar_area.py --source %url% --output %app_dir%\area\%camera%_area_tp.json
19
    exit
```

A área rosa é a área de contagem e área verde é a área de tempo de permanência.





Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Execução da Aplicação

A aplicação será executada uma instância por câmera. Abaixo os nomes dos scripts .bat de inicialização do sistema bem como a explicação dos parâmetros.

- mfvc camera<id camera>.bat
- Conhecendo os parâmetros informados no .bat para a execução do script python:
 - o --video_path: fonte do arquivo de vídeo ou a URL do streaming da câmera.
 - o --model path: localização do arquivo de modelo de treinamento de IA.
 - o --config path: localização do arquivo de configuração de pontos de contagem.
 - --area_config_path: localização do arquivo de configuração de áreas (linhas de contagem).
 - --db_path: localização do arquivo de banco de dados local.
 - --output_dir: diretório onde serão salvos os arquivos de vídeos.
 - --save_video: flag para informar se é pra salvar ou não o vídeo processado. (True or False).
 - o --video_interval: intervalo de tempo que será gravado o vídeo.
 - --output_width: resolução horizontal do vídeo gravado.
 - --output_height: resolução vertical do vídeo gravado.
 - --permanencia_config_path: localização do arquivo com as áreas do tempo de permanência.

Exemplo do comando:

```
python.exe yolo13.py --video_path %url% --model_path %app_dir%\model_super.pt --
config_path %app_dir%\config\%camera%_config.json --area_config_path
%app_dir%\area\%camera%_area.json --db_path %app_dir%\yolo8.db --output_dir
%video_dir%\%camera% --save_video true --video_interval 30 --output_width 640 --
output_height 358 --permanencia_config_path %app_dir%\area\%camera%_area_tp.json
```

Exemplo do script .bat:

Os atalhos para os arquivos .bat da aplicação estarão no diretório de inicialização do S.O.

 ${\tt C:\backslash Users\backslash Maisfluxo\backslash AppData\backslash Roaming\backslash Microsoft\backslash Windows\backslash Start\ Menu\backslash Programs\backslash Startup}$

O SystemScheduler está configurado para iniciar a aplicação todos os dias à 00h e matar às 23h59min.



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Exportação dos Dados

Fluxo

A consolidação e exportação do dado no formato Mais Fluxo se dá por execução de script .bat agendado no System Scheduler para executar a cada 30min.

- mfvc db exportaTXT.bat
- Conhecendo os parâmetros informados no .bat para a execução do script python:
 - o --client_code: código do cliente.
 - o --db_path: localização do arquivo de banco de dados local.
 - --output_directory: diretório onde serão salvos os arquivos consolidados e formatados no padrão Mais Fluxo. Padrão: C:\MaisFluxoLocal\RetornoTXT
 - --days-to-keep: quantidade de dias de histórico de fluxo a manter no banco de dados local.

Exemplo do comando:

```
python.exe formatar_dbread.py --client_code %empresa% --db_path %app_dir%\yolo8.db --
output directory %txt dir% --days to keep %days keep%
```

Exemplo do script .bat

Tempo de Permanência

O envio do tempo de permanência é feito através de script .bat, executando o script python, agendado no System Scheduler para ser executado a cada 3min.

- mfvc_db_exportaTempoPermanencia.bat
- Conhecendo os parâmetros informados no .bat para a execução do script python:
 - --db_path: localização do banco de dados local

Exemplo de comando:

python.exe api_tempopermanencia.py --db_path %app_dir%\yolo8.db



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Exemplo do script .bat:

```
@echo off
3
   rem Mais Fluxo Vehicle Counter
   rem Criado por: Diorgenes de Abreu <diorgenes.abreu@maisfluxo.com.br>
   rem Data: 2024-08-12 11h00min
   rem =====
   rem Parâmetros
9
10 set app dir=C:\Users\maisfluxo\Desktop\executavel
11 set days keep=120
   title MaisFluxo_PixForce_ExportTempoPermanencia
12
13
    cls
14
   rem Execução App
15
16 cd %app dir%
17 python.exe api tempopermanencia.py --db path %app dir%\yolo8.db
18 exit
```




Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Banco de Dados Local

O arquivo de banco de dados local é um arquivo no formato SQLite (.db). Neste arquivo de banco, registramos o fluxo e tempo de permanência por evento, bem como o log da última exportação realizada. Este log faz o controle para que dados que já tenham sido exportados não o sejam novamente.

Para acessar a estrutura de banco de dados utilizamos o aplicativo SQLite Studio.



Tabelas

- export_log: registra a última exportação do fluxo de veículos;
- vehicle_counts: registra os eventos de fluxo;
- vehicle_permanence: registra os eventos de tempo de permanência; e
- vehicle_permanence_log_export_exportacao: registra a última exportação do tempo de permanência.



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Consultas

Podemos consultar o fluxo de veículos usando uma query como a descrita abaixo. Para cada caso, é necessário alterar os valores de pontos de contagem no CASE WHEN.

```
SELECT
        strftime('%Y-%m-%d', timestamp) AS DATA,
                WHEN vehicle code = 26051 THEN 'ENT1-CAMINHÃO'
                WHEN vehicle code = 26052 THEN 'ENT1-CARRO'
                WHEN vehicle code = 26053 THEN 'ENT1-MOTO'
                WHEN vehicle_code = 26054 THEN 'ENT1-ÔNIBUS'
                WHEN vehicle code = 26055 THEN 'ENT1-VUC'
                WHEN vehicle code = 26056 THEN 'ENT2-CAMINHÃO'
                WHEN vehicle_code = 26057 THEN 'ENT2-CARRO'
                WHEN vehicle_code = 26058 THEN 'ENT2-MOTO'
                WHEN vehicle_code = 26059 THEN 'ENT2-ONIBUS'
                WHEN vehicle_code = 26060 THEN 'ENT2-VUC'
        END VEHICLE,
        CASE
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:00' AND '00:29' THEN '00:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:30' AND '00:59' THEN '01:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:00' AND '01:29' THEN '01:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:30' AND '01:59' THEN '02:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:00' AND '02:29' THEN '02:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:30' AND '02:59' THEN '03:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:00' AND '03:29' THEN '03:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:30' AND '03:59' THEN '04:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:00' AND '04:29' THEN '04:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:30' AND '04:59' THEN '05:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:00' AND '05:29' THEN '05:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:00' AND '05:29' THEN '05:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:30' AND '05:59' THEN '06:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:00' AND '06:29' THEN '06:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:30' AND '06:59' THEN '07:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:00' AND '07:29' THEN '07:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:30' AND '07:59' THEN '08:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:00' AND '08:29' THEN '08:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:30' AND '08:59' THEN '09:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:00' AND '09:29' THEN '09:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:30' AND '09:59' THEN '10:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:00' AND '10:29' THEN '10:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:30' AND '10:59' THEN '11:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:00' AND '11:29' THEN '11:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:30' AND '11:59' THEN '12:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:00' AND '12:29' THEN '12:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:30' AND '12:59' THEN '13:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:00' AND '13:29' THEN '13:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:30' AND '13:59' THEN '14:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:00' AND '14:29' THEN '14:30'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:30' AND '14:59' THEN '15:00'
                WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:00' AND '15:29' THEN '15:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:30' AND '15:59' THEN '16:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:00' AND '16:29' THEN '16:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:30' AND '16:59' THEN '17:00'
```



Mais Fluxo

Pix Force Vehicle Counter

Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

```
WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:00' AND '17:29' THEN '17:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:30' AND '17:59' THEN '18:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:00' AND '18:29' THEN '18:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:30' AND '18:59' THEN '19:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:00' AND '19:29' THEN '19:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:30' AND '19:59' THEN '20:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:00' AND '20:29' THEN '20:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:30' AND '20:59' THEN '21:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:00' AND '21:29' THEN '21:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:30' AND '21:59' THEN '22:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:00' AND '22:29' THEN '22:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:30' AND '22:59' THEN '23:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:00' AND '23:29' THEN '23:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:30' AND '23:59' THEN '23:59'
       END AS TIMESTAMP,
       SUM(count_in) AS ENT,
       SUM(count_out) AS SAI
FROM vehicle counts
WHERE
       timestamp BETWEEN '2024-11-09 00:00:00' AND '2024-11-10 23:59:59'
       AND vehicle_code IN (26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058,
       26059, 26060)
GROUP BY
       strftime('%Y-%m-%d', timestamp),
       WHEN vehicle code = 26051 THEN 'ENT1-CAMINHÃO'
       WHEN vehicle_code = 26052 THEN 'ENT1-CARRO'
       WHEN vehicle_code = 26053 THEN 'ENT1-MOTO'
       WHEN vehicle_code = 26054 THEN 'ENT1-ÔNIBUS'
       WHEN vehicle_code = 26055 THEN 'ENT1-VUC'
       WHEN vehicle_code = 26056 THEN 'ENT2-CAMINHÃO'
       WHEN vehicle_code = 26057 THEN 'ENT2-CARRO'
       WHEN vehicle_code = 26058 THEN 'ENT2-MOTO'
       WHEN vehicle_code = 26059 THEN 'ENT2-ÔNIBUS'
       WHEN vehicle_code = 26060 THEN 'ENT2-VUC'
       END,
       CASE
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:00' AND '00:29' THEN '00:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:30' AND '00:59' THEN '01:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:00' AND '01:29' THEN '01:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:30' AND '01:59' THEN '02:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:00' AND '02:29' THEN '02:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:30' AND '02:59' THEN '03:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:00' AND '03:29' THEN '03:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:30' AND '03:59' THEN '04:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:00' AND '04:29' THEN '04:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:30' AND '04:59' THEN '05:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:00' AND '05:29' THEN '05:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:30' AND '05:59' THEN '06:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:00' AND '06:29' THEN '06:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:30' AND '06:59' THEN '07:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:00' AND '07:29' THEN '07:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:30' AND '07:59' THEN '08:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:00' AND '08:29' THEN '08:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:30' AND '08:59' THEN '09:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:00' AND '09:29' THEN '09:30'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:30' AND '09:59' THEN '10:00'
               WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:00' AND '10:29' THEN '10:30'
```



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos


```
WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:30' AND '10:59' THEN '11:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:00' AND '11:29' THEN '11:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:30' AND '11:59' THEN '12:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:00' AND '12:29' THEN '12:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:30' AND '12:59' THEN '13:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:00' AND '13:29' THEN '13:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:30' AND '13:59' THEN '14:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:00' AND '14:29' THEN '14:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:30' AND '14:59' THEN '15:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:00' AND '15:29' THEN '15:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:30' AND '15:59' THEN '16:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:00' AND '16:29' THEN '16:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:30' AND '16:59' THEN '17:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:00' AND '17:29' THEN '17:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:30' AND '17:59'
                                                                                    THEN '18:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:00' AND '18:29'
                                                                                    THEN '18:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:30' AND '18:59'
                                                                                    THEN '19:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:00' AND '19:29' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:30' AND '19:59'
                                                                                    THEN '19:30'
                                                                                    THEN '20:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:00' AND '20:29' THEN '20:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:30' AND '20:59' THEN '21:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:00' AND '21:29' THEN '21:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:30' AND '21:59' THEN '22:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:00' AND '22:29' THEN '22:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:30' AND '22:59' THEN '23:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:00' AND '23:29' THEN '23:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:30' AND '23:59' THEN '23:59'
       END
ORDER BY
       strftime('%Y-%m-%d', timestamp),
       CASE
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:00' AND '00:29' THEN '00:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '00:30' AND '00:59' THEN '01:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:00' AND '01:29' THEN '01:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '01:30' AND '01:59' THEN '02:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:00' AND '02:29' THEN '02:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '02:30' AND '02:59' THEN '03:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:00' AND '03:29' THEN '03:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '03:30' AND '03:59' THEN '04:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '04:30'
                                                                      AND '04:29'
                                                                                    THEN '04:30'
                                                                      AND '04:59'
                                                                                    THEN '05:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:00' AND '05:29' THEN '05:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '05:30' AND '05:59' THEN '06:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:00' AND '06:29' THEN '06:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '06:30' AND '06:59' THEN '07:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:00'
                                                                      AND '07:29' THEN '07:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '07:30'
                                                                      AND '07:59' THEN '08:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:00'
                                                                      AND '08:29' THEN '08:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '08:30'
                                                                      AND '08:59' THEN '09:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:00'
                                                                      AND '09:29' THEN '09:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '09:30'
                                                                      AND '09:59' THEN '10:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:00' AND '10:29' THEN '10:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '10:30' AND '10:59' THEN '11:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:00' AND '11:29' THEN '11:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '11:30' AND '11:59' THEN '12:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:00' AND '12:29' THEN '12:30'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '12:30' AND '12:59' THEN '13:00'
              WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:00' AND '13:29' THEN '13:30'
```



Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

```
WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '13:30' AND '13:59' THEN '14:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:00' AND '14:29' THEN '14:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '14:30' AND '14:59' THEN '15:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:00' AND '15:29' THEN '15:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '15:30' AND '15:59' THEN '16:00' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:00' AND '16:29' THEN '16:30' WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '16:30' AND '16:59' THEN '17:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:00' AND '17:29' THEN '17:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '17:30' AND '17:59' THEN '18:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:00' AND '18:29' THEN '18:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '18:30' AND '18:59' THEN '19:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:00' AND '19:29' THEN '19:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '19:30' AND '19:59' THEN '20:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:00' AND '20:29' THEN '20:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '20:30' AND '20:59' THEN '21:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:00' AND '21:29' THEN '21:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '21:30' AND '21:59' THEN '22:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:00' AND '22:29' THEN '22:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '22:30' AND '22:59' THEN '23:00'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:00' AND '23:29' THEN '23:30'
       WHEN strftime('%H:%M', timestamp) BETWEEN '23:30' AND '23:59' THEN '23:59'
END,
vehicle code, timestamp;
```

Exemplo de resultado da consulta acima:





Tutorial configuração da aplicação de contagem de veículos

Contatos

Pix Force Desenvolvedor

• **Desenvolvedor**: Rafael Santi

• E-mail:

• **Cel**.: (11)97765-5095

Mais Fluxo Suporte

• **Suporte**: Diorgenes de Abreu

• **E-mail**: diorgenes.abreu@maisfluxo.com.br

• **Cel**.: (21)96746-4915

•