





Escola Secundária Frei Heitor Pinto



Curso Profissional: Programador/a de Informática

PSD - 10.º ano: UFCD 0810 - Programação em C/C++ - avançada

Ficha de Trabalho 5

Ano letivo 21/22

Apontadores: Definição e declaração de apontadores; operações elementares sobre apontadores

Definição e declaração de apontadores

Um apontador é uma variável cujo objetivo é armazenar o endereço de outra variável, o qual é, por sua vez um número.

Um apontador, por armazenar um número (o endereço de outra variável), ocupa algum espaço em memória, pelo que tem de ser declarado.

Sintaxe:

tipo *ptr;

Sendo:

ptr o nome da variável do tipo apontador;

tipo o tipo de variável para a qual apontará;

* o operador conteúdo indica que ptr é uma variável do tipo apontador (só pode ser usado neste tipo de dados!).

Notas:

- a declaração de apontadores pode ser realizada no meio de outras variáveis do mesmo tipo;
- O símbolo * usado na declaração de apontadores é o mesmo que é utilizado para a operação de multiplicação, o seu significado só depende do contexto em que é usado:
- Uma vez declarado, podem ser realizadas, sobre o apontador, praticamente todas as operações que podemos realizar sobre inteiros. No entanto, este serve, sobretudo, para permitir aceder a outros objetos, através dos seus endereços;
- O * pode ser colocado onde quisermos, desde que antes da variável do tipo ponteiro e após a declaração do tipo.

Exemplo: char a, b, *p, c; int * idade;







A inicialização de apontadores faz-se através do operador endereço de - &

O operador endereço & só pode ser usado numa única variável. Não pode ser usado em expressões como, por exemplo, &(x+y)

Este operador pode também ser utilizado para inicializar uma variável do tipo apontador, no momento da sua declaração.

Exemplo: float x=5, *prt_x=&x; char a,*p=&a;

Um bom hábito para evitar problemas de programação é proceder à inicialização dos apontadores.

Se quisermos que um apontador não aponte para nenhuma variável, colocamo-lo a apontar para **NULL** (representando o <u>endereço de memória número 0</u>).

Exemplo: int *ptr=NULL;

Exemplificação (resumo):

```
a)
#include<stdio.h>
main()
{
    char ch='A', *ptr=&ch; /*ptr aponta para
ch*/
```

Fig.1

ptr p ch

450 NULL ... 'A' ...

100 101 102 ... 450

int p=NULL; /*p aponta aponta para NULL*/

•••

Expressão	Valor	Descrição
ch	'A'	Valor de ch
&ch	450	Endereço de ch
ptr	450	Valor de ptr
&ptr	100	Endereço de ptr
*ptr	'A'	Valor apontado por ptr



```
b)
#include <stdio.h>
main()
{
 int a=5, b=7, *ptr;
 ptr = &a;
 printf("%d",a);
```




fig.2

/* é equivalente a printf("%d", *ptr);*/

Expressão	Valor	Descrição
a	5	Valor de a
ptr	1002	Valor de ptr
ptr=&a	1002	ptr aponta para a
*ptr	5	Valor apontado por ptr, isto é, aquilo que está na casa para o qual aponta ptr, ou seja, o valor da variável cujo endereço está armazenado em ptr. Deve ler-se "o apontado por ptr"

Nota: Se declarássemos outro apontador denominado ptr2 e este apontasse também para a, era idêntico fazer: ptr2=&a; ou ptr2 = ptr;

EXERCÍCIOS:

- 1. Tendo em conta os dados anteriores responde às seguintes questões:
 - a) Qual o output da seguinte instrução? printf("%d %d %d", a,b,*ptr);
 - b) Qual o output depois de fazermos ptr = &b?
 - c) E se executássemos a instrução

*ptr = 20; Qual seria o output?

d) Completa o quadro, tendo em conta os dados atuais:

Expressão	a	&a	b	&b	ptr	&ptr	*ptr
Valor							



2. Escreve um programa que ilustre a fig.2 e de modo a imprimir os valores das expressões da tabela da alínea 1.d) com a respetiva descrição.

Operações elementares sobre apontadores

Apontadores e tipo de dados

As variáveis do tipo apontador, declaradas nos 2 primeiros exemplos, ocupavam apenas 1 byte de memória. Sabemos que os tipos de dados em C (char, int, float e double) ocupam diferentes n.ºs de bytes em memória, podendo, inclusive, o mesmo tipo ocupar um n.º diferente de bytes em diferentes arquiteturas, como é o caso do inteiro: 2 ou 4 bytes).


Quando declaramos as seguintes variáveis:

char a = 'A'; char ocupa 1 byte

int num = 123; int ocupa 2 bytes (ou 4 bytes)

float pi = 3.1418; float ocupa 4 bytes

Estamos a indicar ao compilador qual o espaço que este deverá reservar para cada uma das variáveis.




Um apontador para o tipo xyz, endereça sempre o nº de bytes que esse ocupa em memória, isto é, endereça sempre sizeof(xyz) bytes (aponta sempre para o menor endereço)

char *ptr_a = &a; /*considera sizeof(char) bytes a partir do endereço contido em ptr_a */

int *ptr_num = # /*considera sizeof(int) bytes a partir do endereço contido em ptr num */

float *ptr_pi = π /*considera sizeof(float) bytes a partir do endereço contido em ptr pi */





Incremento

Se ptr é um apontador para um determinado tipo, quando ptr é incrementado, por exemplo de 1 unidade, o endereço que passa a conter é igual ao endereço anterior de ptr MAIS sizeof(tipo) para que o apontador aponta, isto é, o apontador avança, não 1 byte mas sim, a dimensão do tipo do objeto para o qual aponta.

Um apontador para o tipo xyz avança sempre sizeof(xyz) bytes por cada unidade de incremento

Exemplo

```
#include <stdio.h>
main()

{
    int x = 5, *p_x = &x;
    float y = 5.0, *p_y = &y;
    printf("%d %d\n", x, p_x);
    printf("%d %d\n", x+1, p_x+1);
    printf("%.2f %d\n", y, p_y); /* o endereço de uma variável é sempre um nº inteiro! */
    printf("%.2f %d\n", y+1, (p_y+1));
    getchar();
}
```

Decremento

O decremento funciona da mesma forma que o incremento.

Um apontador para o tipo xyz recua sempre sizeof(xyz) bytes por cada unidade de decremento

EXERCÍCIO:

3. Escreve um programa semelhante ao anterior que ilustre o decremento de apontadores.

Diferença

A operação de diferença entre 2 apontadores para elementos (só) do mesmo tipo permite saber quantos elementos existem entre um endereço e outro.

Por exemplo, o comprimento de uma string pode ser obtido através da diferença entre o endereço do caráter '\0' (que indica o fim da string) e o endereço do 1° caráter.



Comparação

É também possível a comparação de 2 apontadores para o mesmo tipo, utilizando os operadores relacionais (>, >=, <, <=, == e !=).

Exemplos:

RESUMO

Operação	Exemplo	Observações
Atribuição	ptr = &x	Podemos atribuir um valor (endereço) a um apontador. Para
		apontar para nada atribuímos-lhe o valor da constante NULL
Incremento	ptr+=2	Incremento de 2 x sizeof (tipo) da variável apontada por ptr
Decremento	Ptr-=ptr	decremento de 1 x sizeof (tipo) da variável apontada por ptr
Apontado por	*ptr	Permite obter o valor existente na posição cujo endereço está
		armazenado em ptr
Endereço de	&ptr	Endereço que o apontador ptr ocupa em memória
Diferença	ptr1-	N.º de elementos entre ptr1 e ptr2 (diferença entre os endereços)
	ptr2+1	
Comparação	ptr1>ptr2	Permite, por exemplo, verificar a ordem de 2 elementos num
		vetor, através do valor dos seus endereços.

EXERCÍCIOS

- 4. Indica se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Justifica.
 - a) O operador & permite obter o endereço de uma variável e até de um apontador;
 - b) O endereço de memória que ocupa mais que 1 byte de memória é o seu menor endereço;
 - c) O operador * permite saber qual o valor de um apontador;
 - d) NULL é um outro nome para o caráter de fim de string '/0'.



- e) Se x é um inteiro e p um apontador para inteiros e ambos contêm no seu interior o número 100, então x+1 e p+1 seriam iguais a 101.
- 5. Responde, sucintamente, às seguintes questões.
 - a) Qual o operador que nos permite obter o endereço de uma variável?
 - b) Qual o caráter que se coloca na declaração de uma variável para indicar que é um apontador?
 - c) Onde se coloca esse caráter?
 - d) Qual o símbolo, que podemos colocar num apontador, para indicar que este não aponta para nada?
 - e) O que contém uma variável do tipo apontador?
 - f) Se ptr for um apontador qual o valor de *(&ptr)?
 - g) Se p1 de p2 forem dois apontadores para um vetor então p2-p1-1 indica o número de elementos entre p1 e p2?
 - h) Como declaramos uma variável k que tenha a capacidade de conter o endereço de outra variável do tipo float?
- 6. Considera a seguinte declaração:

int
$$x=2$$
, *px, *py, $y=3$;

A que corresponde o seguinte esquema de memória.

×	рх	ру	У			
2			3			
100	101	102	103	104	105	106

Supõe que a escrita de inteiros e apontadores se pode fazer através da função *printf* , usando o formato %d.

- a) Escreve o código necessário para colocar px a apontar para x e py a apontar para y.
- b) Depois de executada a alínea anterior, qual o output das seguintes instruções?

```
printf("%d %d\n", x, y);
printf("%d %d\n",*px, *py);
printf("%d %d\n", &px, &py);
printf("%d %d\n", px, py);
```



c) Se se fizer px=py qual o output de: printf("%d %d %d %d %d %d %d %d %d , x, &x, px, *px, y, &y, py, *py);