





#### Escola Secundária Frei Heitor Pinto



## Curso Profissional: Programador/a de Informática

PSD - 10.º ano: UFCD 0807 - Programação em Cobol - fundamentos

FICHA DE TRABALHO N.º 2

Ano letivo 21/22

#### Relembra-se que:

Número do Nível	Descrição
01	Descrição do registo entrada
02 a 49	Grupo e itens elementares
66	O nível 66 é utilizado para renomear outras variáveis do programa.
77	É utilizado para declarar variáveis que não irão possuir sub-itens, este nível é utilizado da mesma forma que o nível 01.
78	É utilizado para declarar constantes, ou seja, são referências que não podem ter o seu conteúdo alterado no programa.
88	É utilizado para representações de VERDADEIRO e FALSO.

#### **PROCEDURE DIVISION**

Local onde são processados todos os dados do programa, é aqui que são escritas as instruções.

Dentro da **PROCEDURE DIVISION** podemos separar as rotinas em secções e parágrafos de forma procedimental, ou num corpo de programa só (depende da necessidade). Ou então, manipulamos os ficheiros, recebemos e processamos inputs enviados pelo utilizador.

Para todas estas operações utilizam-se os comandos da linguagem (verbos), que devem também respeitar regras pré-estabelecidas.

Deve haver pelo menos uma declaração nesta divisão! A última instrução para terminar a execução nesta divisão pode ser **STOP RUN** o que implicará o fim da execução do programa (independentemente de existirem outras instruções após a mesma, fechando todos os ficheiros) ou **EXIT PROGRAM** usada em subprogramas devolvendo o controlo ao programa principal.

GOBACK, é também uma instrução que determina o final lógico de um programa específico ou até mesmo um método que foi chamado. Sempre que a instrução GOBACK é inserida no COBOL, é importante tê-la no final de todas as instruções concluídas. Qualquer declaração que apareça após a execução do GOBACK não será executada, tem um efeito semelhante ao EXIT PROGRAM.

# Declarações/instruções

As declarações da linguagem COBOL são referenciadas como verbos.

Uma declaração começa com o nome do verbo e é seguida pelo operando ou operandos nos quais o verbo atua.







Os verbos principais do COBOL – Categorizados por tipo

Aritméticos	Manipulação	Controlo	Atribuição	Manipulação	Manipulação	
	de	de	&	de	de	
	<b>Ficheiros</b>	Fluxo	Input/output	Tabelas	Strings	
COMPUTE	OPEN	lF	MOVE	SEARCH	INSPECT	
ADD	CLOSE	<b>EVALUATE</b>	SET	SEARCH ALL	string	
SUBTRACT	READ	PERFORM	INITIALIZE	SET	unstring	
MULTIPLY	WRITE	GO TO	ACCEPT			
DIVIDE	DELETE	CALL	DISPLAY			
	REWRITE	STOP RUN				
	START	EXIT				
	SORT	PROGRAM				
	RETURN					
	RELEASE					

## Comando/verbo ACCEPT

Existem dois formatos para o comando ACCEPT:

- É utilizado para receber informação do teclado ou outros dispositivos de entrada;
- Permite aceder à data e hora do sistema (do relógio interno do PC), usando certas variáveis do próprio sistema DATE, DAY, TIME, DAY-OF-WEEK). A atribuição tem de seguir as regras do comando MOVE sem a opção CORRESPONDING.


#### **FORMATO 1**

### ACCEPT <item, variável> [FROM nome\_dispositivo]

Caso não se especifique qual o dispositivo de input, será considerado, por defeito, o teclado.

#### FORMATO 2

ACCEPT <item, variável> FROM



**DATE:** Sequência da data no formato: "AAMMDD", a PICTURE implícita é 9(06).

DAY: Data no formato JULIANO "AADDD", a PICTURE implícita é 9(05).

**TIME:** Hora no formato "HHMMSSDD", a PICTURE implícita é 9(08).

DAY-OF-WEEK: Dia da semana em formato numérico PIC 9. Onde 1 = Segunda-feira, 2 = Terça-

feira, etc.

Exemplo:

WORKING-STORAGE SECTION. 77 HOJE PIC 9(06).

PROCEDURE DIVISION.

ACCEPT HOJE FROM DATE.

Neste exemplo o comando ACCEPT irá ler a data do sistema e armazenará essas informações no item HOJE.



## Comando/verbo DISPLAY

O comando display é utilizado para exibir informações no ecrã ou outros dispositivos de output.

SINTAXE:

# DISPLAY OutputItem1\$#il [OutputItem2\$#il]... [UPONMnemonic-Name][WITH NO ADVANCING]

- {} as chavetas indicam que uma ou mais opções podem ser selecionadas;
- [] os parêntesis retos significam que as cláusulas são opcionais;
- As reticências (...) indicam que o item pode repetir-se

Os símbolos usados na sintaxe dos identificadores têm o seguinte significado:

- \$ indica que o item é uma string (alfanumérico);
- # indica um item numérico;
- i indica que o item pode ser um identificador de uma variável;
- I indica que o item pode ser um literal.

A cláusula WITH NO ADVANCING – assegura que o cursor não se desloca para a linha seguinte

#### **Exemplos:**

	_							
DISPLAY PrinterSetupCodes UPON PrinterPort1	MOSTRE PRINTERSETUPCODES PARA O DISPOSITIVO							
	ASSOCIADO AO NOME PRINTERPORT1							
DISPLAY "Um, " WITH NO ADVANCING	MOSTRE 'Um,' sem mudar de linha							
DISPLAY "Dois, " WITH NO ADVANCING	MOSTRE 'Dois,' sem mudar de linha							
DISPLAY "Três."	MOSTRE 'Três,' e neste caso muda de linha							
DICDI AV 1 " " 2 " " 2 " "								
DISPLAY 1 "," 2 "," 3 "."	MOSTRE 1, 2, 3.							
WORKING-STORAGE SECTION.								
77 NOME PIC X(030) VALUE "JOÃO DE SOUZA MELLO".								
PROCEDURE DIVISION.								
DISPLAY "Nome do Cliente: " NOME	MOSTRE "Nome do Cliente:" E O NOME							
GOBACK.	MOSTRE Nome do Cheme. LO NOME							
WORKING-STORAGE SECTION.								
77 DATAATUAL PIC 9(008).								
77 HORAATUAL PIC 9(008).								
PROCEDURE DIVISION.								
ACCEPT DATAATUAL FROM DATE	RECEBA DATAATUAL DA DATA DO COMPUTADOR							
ACCEPT HORAATUAL FROM TIME	RECEBA HORAATUAL DA HORA DO COMPUTADOR							
DISPLAY DATAATUAL	MOSTRE O CONTEUDO DE DATAATUAL							
DISPLAY HORAATUAL	MOSTRE O CONTEÚDO DE HORAATUAL							
DISPLAY DATAATUAL(7:2) "/"	MOSTRE OS CARATERES 7 E 8 DE DATAATUAL							
DATAATUAL (5:2) "/" DATAATUAL(1:4)	"/" OS CARATERES 5 E 6 "/" E OS CARATERES DE 1 A 4							
GOBACK.								

# MODIFICAÇÃO REFERENCIAL (Reference Modification) – ver exemplo acima

Permite trabalhar com partes de campos (substring/subconjunto de dígitos), e isso é determinado informando-se a posição inicial e o número de carateres/digítos a mover/mostrar separados por ":".

O seu formato é: CAMPO (x : y)

Y = Número de bytes à direita, a partir da posição inicial. Se omisso, será a partir da posição inicial até o fim do campo.

X = Posição inicial.

Reference Modification pode ser utilizado apenas em campos no formato DISPLAY.



## Comando/verbo MOVE


Este verbo é um dos mais usados em COBOL pois é o que transfere/move dados, ou seja, associa um determinado valor ou um item a outro ou outros itens de dados.

NOTA: Repara que ao contrário de outras linguagens a transferência de informação é efetuada da esquerda para a direita.

#### SÍNTAXE:

# MOVE Source\$#il TO Destination\$#i...

Combinações válidas e inválidas de aplicação do verbo MOVE



#### **Exemplos:**

1. Dados 2 campos, C1 e C2, sendo C1="TESTE" e C2= "FICHA"

Após a instrução: MOVE C1 TO C2

Obtém-se: C1 = "TESTE" e C2 = "TESTE"

2. Podem-se "mover" dados para vários campos em simultâneo

Exemplo: MOVE VALOR TO PRECO1 PRECO2 PRECO3

3. 01 Surname PIC X(8) VALUE "COUGHLAN". MOVE "SMITH" TO Surname MOVE "FITZWILLIAM" TO Surname

Surname											
C	0 U G H L A N										
S	М	Ι	Т	Н	*	*	*				
F	I	Т	Z	W	I	L	L				

Nota: Como a string "SMITH" é muito curta os restantes bytes são preenchidos com espaços.

Os últimos 3 carateres de "FITZWILLIAM" são truncados porque excedem o tamanho definido para a variável Surname.

4\_

WORKING-STORAGE SECTION.

77 NOME PIC X(030) VALUE SPACES.

77 OUTRONOME PIC X(030) VALUE SPACES.

PROCEDURE DIVISION.

ACCEPT NOME

MOVE NOME TO OUTRONOME

GOBACK.

RECEBA A VARIAVEL
COPIE O CONTEUDO DE NOME PARA OUTRONOME





```
WORKING-STORAGE SECTION.
      01
              CLIENTE.
      05
              CODIGO PIC 9(004).
      05
              NOME PIC X(030).
      05
              NASCIMENTO
                            PIC 9(008).
      05
                            PIC X(018).
              TELEFONE
      PROCEDURE DIVISION.
        MOVE SPACES TO NOME, TELEFONE
                                               MOVA ESPAÇOS PARA NOME E TELEFONE
                    TO CODIGO NASCIMENTO.
        MOVE ZEROS
                                               MOVA ZEROS PARA CODIGO E NASCIMENTO
WORKING-STORAGE SECTION.
    77 DIADASEMANA
                          PIC 9(001).
    77 NOMEDODIA
                          PIC X(010).
PROCEDURE DIVISION.
                                                RECEBA DIADASEMANA DO DIA ATUAL
    ACCEPT DIADASEMANA FROM DAY-OF-WEEK
                                                AVALIE DIADASEMANA
    EVALUATE DIADASEMANA
                                                QUANDO 1 MOVA "SEGUNDA" PARA NOMEDIA
      WHEN 1 MOVE "SEGUNDA" TO NOMEDODIA
                                                QUANDO 2 MOVA "TERCA" PARA NOMEDIA
      WHEN 2 MOVE "TERCA" TO NOMEDODIA
                                                QUANDO 3 MOVA "QUARTA" PARA NOMEDIA
      WHEN 3 MOVE "QUARTA" TO NOMEDODIA
                                                QUANDO 4 MOVA "QUINTA" PARA NOMEDIA
      WHEN 4 MOVE "QUINTA" TO NOMEDODIA
                                                QUANDO 5 MOVA "SEXTA" PARA NOMEDIA
      WHEN 5 MOVE "SEXTA" TO NOMEDODIA
                                                QUANDO 6 MOVA "SABADO" PARA NOMEDIA
      WHEN 6 MOVE "SABADO" TO NOMEDODI
                                                QUANDO 7 MOVA "DOMINGO" PARA NOMEDIA
      WHEN 7 MOVE "DOMINGO" TO NOMEDODIA
                                                AVALIE-FIM
   END-EVALUATE
                                                MOSTRE NOMEDODIA
   DISPLAY NOMEDODIA
    GOBACK.
```

#### Reference Modification usado no comando MOVE:

#### **Exemplos:**

1) MOVE CAMPO (3:7) TO CAMPO2

Movimenta CAMPO do terceiro ao nono byte para CAMPO2, isto é, a partir do terceiro, sete carateres à direita.

2) MOVE CAMPO (5:) TO CAMPO2

Movimenta CAMPO do quinto caráter até o fim para CAMPO2.

**OBS.** O subscritor ou indexador deve ser codificado sempre em primeiro.

4)

MOVE PLACA (1:3) TO LETRAS	MOVA PLACA (A PARTIR DA POSICAO 1: 3 CARATERES) PARA LETRAS
MOVE CODIGO (4:6) TO NUMERO	MOVA CODIGO (A PARTIR DA POSICAO 4: 6 CARATERES) PARA NUMERO

## Regras de utilização do verbo MOVE:

- 1. Quando estamos a mover para "campos alfanuméricos" ou alfabéticos devemos levar em consideração o seguinte:
  - a) Os carateres a serem transferidos são armazenados no campo recetor da esquerda para a direita;
  - b) Se o campo recetor é maior que o campo emissor, as posições restantes (à direita) são preenchidas com espaços
  - c) Se o campo emissor é maior que o recetor, a transferência é terminada no momento em que o campo recetor estiver preenchido.



- 2. Quando estivermos a mover para campos numéricos:
  - a) O alinhamento é feito pelo ponto decimal e as posições não usadas são preenchidas com zeros.
  - b) Se o campo emissor tem mais dígitos à direita ou à esquerda da vírgula decimal, esses dígitos em excesso serão truncados à direita e/ou à esquerda no campo recetor.

#### Exercícios:

1. Apresente o output dos seguintes programas em COBOL:

```
A)
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-A.
DATA DIVISION.
   WORKING-STORAGE SECTION.
   01 WS-NUM1 PIC S9(3)V9(2).
  01 WS-NUM2 PIC PPP999.
  01 WS-NUM3 PIC S9(3)V9(2) VALUE -123.45.
   01 WS-NAME PIC A(6) VALUE 'ABCDEF'.
   01 WS-ID PIC X(5) VALUE 'A121$'.
PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "WS-NUM1 : "WS-NUM1.
   DISPLAY "WS-NUM2 : "WS-NUM2.
  DISPLAY "WS-NUM3 : "WS-NUM3.
  DISPLAY "WS-NAME: "WS-NAME.
  DISPLAY "WS-ID: "WS-ID.
STOP RUN.
```

#### В.

```
IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-B.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 WS-NUM1 PIC 99V9 VALUE IS 3.5.

01 WS-NAME PIC A(6) VALUE 'ABCD'.

01 WS-ID PIC 99 VALUE ZERO.

PROCEDURE DIVISION.

DISPLAY "WS-NUM1: " WS-NUM1.

DISPLAY "WS-NAME: " WS-NAME.

DISPLAY "WS-ID: " WS-ID.

STOP RUN.
```



#### C.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-C.
       DATE-WRITTEN. 12-04-2019.
       DATA DIVISION.
      WORKING-STORAGE SECTION.
       01 DataNasc.
             02 Ano.
                  03 seculoAnt PIC 99.
                  03 anoNasc PIC 99.
             02 mesNas pic 99.
             02 diaNas pic 99.
PROCEDURE DIVISION.
      MOVE 19750218 TO Datanasc
       DISPLAY "Mês: " mesNasc
       DISPLAY "século: " seculoAnt
       DISPLAY "Ano: "ano
       DISPLAY "data de nascimento: "diaNasc"/"mesNasc"/"anoNasc
       DISPLAY "data de nascimento: "Datanasc
STOP RUN.
 END PROGRAM UFCD0807-F2EX1-C.
```

#### D.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-D.
*> Programa para mostrar a declaração MOVE
AUTHOR. TPI3.
date-written. 17/04/2019.
DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
        01 UltimoNome
                        PIC X(9) VALUE "FREI".
PROCEDURE DIVISION.
InicioPrograma.
      DISPLAY UltimoNome
      MOVE "PINTO" TO UltimoNome
      DISPLAY UltimoNome
     MOVE "HEITORHeitor" TO UltimoNome
      DISPLAY UltimoNome
STOP RUN.
```



#### Ε.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-E.
*> Programa para mostrar a declaração MOVE
DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
        01 PrecoVenda PIC 9(4)V99.
PROCEDURE DIVISION.
InicioPrograma.
 DISPLAY PrecoVenda
  MOVE ZEROS TO PrecoVenda
  DISPLAY PrecoVenda
 MOVE 25.5 TO PrecoVenda
  DISPLAY PrecoVenda
 MOVE 7.553 TO PrecoVenda
 DISPLAY PrecoVenda
 MOVE 93425.158 TO PrecoVenda
 DISPLAY PrecoVenda
 MOVE 128 TO PrecoVenda
 DISPLAY PrecoVenda
STOP RUN.
```

#### F)

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-F.
*> Programa para mostrar a declaração MOVE
AUTHOR. Professora.
date-written. 10/03/2018.
DATA DIVISION.
   WORKING-STORAGE SECTION.
         01 NumdeEmpregado
                                 PIC 999.
                                  PIC 9999V99.
         01 Salario
         01 NomePais
                                  PIC X(9).
PROCEDURE DIVISION.
BEGIN.
   MOVE 12.4 TO NumdeEmpregado
   DISPLAY NumdeEmpregado
  MOVE 6745 TO NumdeEmpregado
   DISPLAY NumdeEmpregado
 MOVE NumdeEmpregado TO Salario
 DISPLAY Salario
 MOVE "PERU" TO NomePais
 DISPLAY NomePais
 MOVE ALL "@" TO NomePais
 DISPLAY NomePais
STOP RUN.
```



```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. UFCD0807-F2EX1-G.
*> Programa com a declaração ACCEPT com funções especiais
AUTHOR. Professora.
date-written. 10/03/2018.
DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
                            PIC 9(06).
    77 DATAS
                            PIC 9(05).
    77
        DIA
    77
       HORA
                            PIC 9(08).
    77 DiaSemana
                            PIC 9.
PROCEDURE DIVISION.
BEGIN.
     ACCEPT DATAS FROM DATE.
     DISPLAY DATAS
     ACCEPT DIA FROM DAY.
     DISPLAY DIA
     ACCEPT HORA FROM TIME.
     DISPLAY HORA
     ACCEPT DiaSemana FROM DAY-OF-WEEK.
     DISPLAY DiaSemana
STOP RUN.
Η.
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM.ID. UFCD0807-F2EX1-H.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
                      PIC X(20).
       01 UserName
*>definição das variáveis para armazenar a data: Formato YYMMDD
01 CurrentDate.
       02 CurrentYear
                           PIC 99.
       02 CurrentMonth
                           PIC 99.
                           PIC 99.
       02 CurrentDay
*>definição da variáveL para armazenar o dia da semana: Formato D (1-Monday)
       01 DayOfWeek
                            PIC 9.
*>definição das variáveis para armazenar o dia do ano: Formato YYDDDD
01 DayOfYear.
       02 FILLER
                           PIC 99.
       02 YearDay
                           PIC 9(3).
*>definição das variáveis para armazenar as horas: Formato HHMMSSss com s=S/100
01 CurrentTime.
       02 CurrentHour
                           PIC 99.
       02 CurrentMinute
                           PIC 99.
       02 FILLER
                           PIC 9(4).
*>definição das variáveis para armazenar a data: Formato YYYYMMDD
01 Y2KDate.
       02 Y2KYear
                          PIC 9(4).
                          PIC 99.
       02 Y2KMonth
       02 y2KDay
                          PIC 99.
```







\*>definição das variáveis para armazenar o dia do ano: Formato YYYYDDD

01 Y2KDayOfYear.

02 Y2KYear2 PIC 9(4). 02 Y2KDay2 PIC 999.

PROCEDURE DIVISION.

DISPLAY "Insere o teu nome: " WITH NO ADVANCING

**ACCEPT UserName** 

DISPLAY "\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ACCEPT CurrentDate FROM DATE

ACCEPT DayOfYear FROM DAY

ACCEPT DayOfWeek FROM DAY-OF-WEEK

ACCEPT CurrentTime FROM TIME

ACCEPT Y2KDate FROM DATE YYYYMMDD

ACCEPT Y2KDayOfYear FROM DAY YYYYDDD

DISPLAY "O Nome é "UserName

DISPLAY "a data é "CurrentDay" – "CurrentMonth" – "CurrentYear

DISPLAY "Hoje é "DayOfWeek

DISPLAY "Hoje é o dia "DayOfYear" do ano."

DISPLAY "São "CurrentHour": "CurreentMinute

DISPLAY "Y2KData é "Y2kDay SPACE Y2kMonth SPACE Y2kYear

DISPLAY "Y2kDia2 do ano é "Y2KYear2" do ano de "Y2KYear

- 2- Cria um item elementar com o nome ValorTaxa que aceite um valor entre 0 e 99999.99.
- **3-** Cria um item elementar alfanumérico chamado NomeVideo, com 35 carateres. Define que NomeVideo é inicializado com espaços quando o programa inicia.
- **4.** Um item chamado Minimo é definido com PIC 9V99. Mostra o que acontece ao dado após a execução do programa:

MOVE 123.5 TO Minimo

	Minimo
Antes	
Depois	

5. Considera o grupo de itens chamado Cliente:

01 Cliente.

02 Cliente Id PIC 9(5) VALUE ZEROS.

02 ClienteNome.

03 Iniciais PIC XX VALUE SPACES.

03 Sobrenome PIC X(4) VALUE SPACES.





a) Em baixo está disponível o diagrama do Cliente. Complete o diagrama mostrando como os dados subordinados são distribuídos pelos 19 carateres correspondentes ao armazenamento de Cliente.

	Cliente																	
	Cliente Id			ClienteNome						Genero		Dagamento						
				Iniciais Sobrenome			е	_ deller 0	Pagamento									

- **b)** Na primeira linha do diagrama, mostre como os dados de cada item de Cliente são inicializados com a cláusula VALUE.
- c) Para cada declaração do programa apresentado a seguir, mostre o que acontece aos dados de Cliente. Utilize uma linha para cada declaração.

PROCEDURE DIVISION.

BEGIN.

MOVE "45145MCRyanF23445.67" TO Cliente

MOVE "Male" TO Genero

MOVE "GSPower" TO ClienteNome

MOVE "Fitzroy" TO Sobrenome

MOVE 34 TO Pagamento

STOP RUN.

**6.** Tendo em conta o exemplo da página 2 (sobre datas) e o exercício 1.H, desta ficha, define as alterações necessárias para se conseguir o seguinte output, para a variável HOJE (supondo que a data apresentada corresponde à do relógio do pc, obviamente).

2022/04/04

