### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

### ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

# по дисциплине «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Вариант №3433

Выполнил: Студент группы Р3134 Баянов Равиль Динарович Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

## Содержание

| Цель                     | 3 |
|--------------------------|---|
| Задание                  | 3 |
| Текст исходной программы |   |
| Описание программы       |   |
| Вывод                    |   |

## Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| 4EE: | 050   | 0 | 4FC: | EEF4 |
|------|-------|---|------|------|
| 4EF: | 020   | 0 | 4FD: | 84F0 |
| 4F0: | E00   | 0 | 4FE: | CEF9 |
| 4F1: | 020   | 0 | 4FF: | 0100 |
| 4F2: | + 020 | 0 | 500: | 0000 |
| 4F3: | EEF   | D | 501: | 0000 |
| 4F4: | AF0   | 3 | 502: | 0000 |
| 4F5: | EEF   | A |      |      |
| 4F6: | 4EF   | 7 |      |      |
| 4F7: | EEF   | 7 |      |      |
| 4F8: | ABF   | 6 |      |      |
| 4F9: | F00   | 3 |      |      |
| 4FA: | AEF   | 6 |      |      |
| 4FB: | 070   | 0 |      |      |

# Текст исходной программы

| Адрес | Код<br>команды | Мнемоника | Комментарии   |  |  |  |  |
|-------|----------------|-----------|---|--|--|--|--|
| 4EE   | 0500           |           | Значение А  |  |  |  |  |
| 4EF   | 0200           |           | Значение В  |  |  |  |  |
| 4F0   | E000           |           | Значение С  |  |  |  |  |
| 4F1   | 0200           |           | Значение D  |  |  |  |  |
| 4F2   | + 0200         | CLA       | Обнулить аккумулятор АС (Безадресная)   |  |  |  |  |
| 4F3   | EEFD           | ST EFD    | Записать значение аккумулятора АС в ячейку памяти 4F1 (D) (Прямая относительная)  |  |  |  |  |
| 4F4   | AF03           | LD F04    | Записать значение в аккумулятор АС. АС=4 (Прямая загрузка)  |  |  |  |  |
| 4F5   | EEFA           | ST EFA    | Записать значение аккумулятора АС в ячейку памяти 4F0 (C) (Прямая относительная)  |  |  |  |  |
| 4F6   | 4EF7           | ADD EF7   | Сложить значение аккумулятора АС и значение ячейки памяти 4EE. Результат сохранить в аккумулятор АС. AC = 4+4EE (Прямая относительная)          |  |  |  |  |
| 4F7   | EEF7           | ST EF7    | Записать значение аккумулятора АС в ячейку памяти 4EF (B) (Прямая относительная)  |  |  |  |  |
| 4F8   | ABF6           | LD BF6    | Записать значение ячейки 500 в аккумулятор АС. АС=500 (Косвенная автодекрементная)  |  |  |  |  |
| 4F9   | F003           | BEQ 03    | Переход к ячейке 4FD, если Z==1 (Ветвление)   |  |  |  |  |
| 4FA   | AEF6           | LD EF6    | Записать значение ячейки 4F1 в аккумулятор AC. AC=4F1 (Прямая относительная)  |  |  |  |  |
| 4FB   | 0700           | INC       | Прибавить 1 к аккумулятору АС. АС=4F1+1(Безадресная)  |  |  |  |  |
| 4FC   | EEF4           | ST EF4    | Записать значение аккумулятора АС в ячейку памяти 4F1 (D) (Прямая относительная)  |  |  |  |  |
| 4FD   | 84F0           | LOOP 4F0  | Значение ячейки памяти 4F0 (C) $-1 ->$ 4F0. Переход к адресу 4FE, если значение ячейки памяти 4F0 (C) $<=0$ уменьшается на 1(Прямая абсолютная) |  |  |  |  |
| 4FE   | CEF9           | JUMP EF9  | Переход к адресу 4F8 (Прямая относительная)   |  |  |  |  |
| 4FF   | 0100           | HLT       | Остановка (Безадресная)   |  |  |  |  |
| 500   | 0000           |           | A [0]   |  |  |  |  |
| 501   | 0000           |           | A [1]   |  |  |  |  |
| 502   | 0000           |           | A [2]   |  |  |  |  |
| 503   | 0000           |           | A [3]   |  |  |  |  |

### Описание программы

Подсчёт количества ненулевых элементов массива А.

- D результат подсчёта.
- С количество элементов массива.
- А адрес первого элемента массива.
- В адрес текущего элемента массива.

### Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов: Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

4F2 – адрес первой инструкции

4FF – адрес последней инструкции

500, 501, 502, 4ЕЕ, 4F0 – исходные данные

4EF – промежуточный результат

4F1 – итоговый результат

4F2 - 4FF - команды

#### Область представления:

- А, В, С, D 16ти разрядные целые числа в прямом коде
- А[0], А[1], А[2] 16ти разрядные целые числа в дополнительном коде

#### Область допустимых значений

A[0] - A[3] – знаковые 16 – разрядные элементы массива (-32768; 32767)

C - (1, 255) – кол-во элементов.

Элементы массива начинаются с адреса 500.

2345

**AEEF** 

0000

0009

### Трассировка

| Выполненная<br>Команда |      | Содержание аккумуляторов процессора после<br>выполнение команды |      |     |      |     |      |      | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |      |     |      |
|------------------------|------|---|------|-----|------|-----|------|------|--|------|-----|------|
| Адр                    | Знчн | IP  | CR   | AR  | DR   | SP  | BR   | AC   | PS   | NZVC | Адр | Знчн |
| 4F2                    | 0200 | 4F2   | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004  | 0100 |     |      |
| 4F2                    | 0200 | 4F3   | 0200 | 4F2 | 0200 | 000 | 04F2 | 0000 | 004  | 0100 |     |      |
| 4F3                    | EEFD | 4F4   | EEFD | 4F1 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 004  | 0100 | 4F1 | 0000 |
| 4F4                    | AF04 | 4F5   | AF04 | 4F4 | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 000  | 0000 |     |      |
| 4F5                    | EEFA | 4F6   | EEFA | 4F0 | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 000  | 0000 | 4F0 | 0004 |
| 4F6                    | 4EF7 | 4F7   | 4EF7 | 4EE | 0500 | 000 | FFF7 | 0504 | 000  | 0000 |     |      |
| 4F7                    | EEF7 | 4F8   | EEF7 | 4EF | 0504 | 000 | FFF7 | 0504 | 000  | 0000 | 4EF | 0504 |
| 4F8                    | ABF6 | 4F9   | ABF6 | 503 | 0009 | 000 | FFF6 | 0009 | 000  | 0000 | 4EF | 0503 |
| 4F9                    | F003 | 4FA   | F003 | 4F9 | F003 | 000 | 04F9 | 0009 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FA                    | AEF6 | 4FB   | AEF6 | 4F1 | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 004  | 0100 |     |      |
| 4FB                    | 0700 | 4FC   | 0700 | 4FB | 0700 | 000 | 04FB | 0001 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FC                    | EEF4 | 4FD   | EEF4 | 4F1 | 0001 | 000 | FFF4 | 0001 | 000  | 0000 | 4F1 | 0001 |
| 4FD                    | 84F0 | 4FE   | 84F0 | 4F0 | 0003 | 000 | 0002 | 0001 | 000  | 0000 | 4F0 | 0003 |
| 4FE                    | CEF9 | 4F8   | CEF9 | 4FE | 04F8 | 000 | FFF9 | 0001 | 000  | 0000 |     |      |
| 4F8                    | ABF6 | 4F9   | ABF6 | 502 | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 004  | 0100 | 4EF | 0502 |
| 4F9                    | F003 | 4FD   | F003 | 4F9 | F003 | 000 | 0003 | 0000 | 004  | 0100 |     |      |
| 4FD                    | 84F0 | 4FE   | 84F0 | 4F0 | 0002 | 000 | 0001 | 0000 | 004  | 0100 | 4F0 | 0002 |
| 4FE                    | CEF9 | 4F8   | CEF9 | 4FE | 04F8 | 000 | FFF9 | 0000 | 004  | 0100 |     |      |
| 4F8                    | ABF6 | 4F9   | ABF6 | 501 | AEEF | 000 | FFF6 | AEEF | 008  | 1000 | 4EF | 0501 |
| 4F9                    | F003 | 4FA   | F003 | 4F9 | F003 | 000 | 04F9 | AEEF | 008  | 1000 |     |      |
| 4FA                    | AEF6 | 4FB   | AEF6 | 4F1 | 0001 | 000 | FFF6 | 0001 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FB                    | 0700 | 4FC   | 0700 | 4FB | 0700 | 000 | 04FB | 0002 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FC                    | EEF4 | 4FD   | EEF4 | 4F1 | 0002 | 000 | FFF4 | 0002 | 000  | 0000 | 4F1 | 0002 |
| 4FD                    | 84F0 | 4FE   | 84F0 | 4F0 | 0001 | 000 | 0000 | 0002 | 000  | 0000 | 4F0 | 0001 |
| 4FE                    | CEF9 | 4F8   | CEF9 | 4FE | 04F8 | 000 | FFF9 | 0002 | 000  | 0000 |     |      |
| 4F8                    | ABF6 | 4F9   | ABF6 | 500 | 2345 | 000 | FFF6 | 2345 | 000  | 0000 | 4EF | 0500 |
| 4F9                    | F003 | 4FA   | F003 | 4F9 | F003 | 000 | 04F9 | 2345 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FA                    | AEF6 | 4FB   | AEF6 | 4F1 | 0002 | 000 | FFF6 | 0002 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FB                    | 0700 | 4FC   | 0700 | 4FB | 0700 | 000 | 04FB | 0003 | 000  | 0000 |     |      |
| 4FC                    | EEF4 | 4FD   | EEF4 | 4F1 | 0003 | 000 | FFF4 | 0003 | 000  | 0000 | 4F1 | 0003 |
| 4FD                    | 84F0 | 4FF   | 84F0 | 4F0 | 0000 | 000 | FFFF | 0003 | 000  | 0000 | 4F0 | 0000 |
| 4FF                    | 0100 | 500   | 0100 | 4FF | 0100 | 000 | 04FF | 0003 | 000  | 0000 |     |      |

## Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился работать с циклами, ветвлениями, одномерными массивами, прямой относительной и косвенной адресацией, изучил цикл выполнения таких команд как LOOP и JUMP