Module SY5 – Systèmes d'Exploitation

Dominique Poulalhon dominique.poulalhon@irif.fr

Université Paris Cité L3 Informatique & DL Bio-Info, Jap-Info, Math-Info Année universitaire 2023-2024

QCM $n^{\circ} 2$

vendredi 15 décembre 14h15-15h15

Amphis 2A et 8C

Processus (encore)

Rappel: création de processus

pid_t fork(void);

• retourne -1 en cas d'erreur (et errno est positionnée)

sinon:

- crée un nouveau processus (fils) par clonage du processus courant (père)
- retourne 0 dans le processus fils
- retourne le pid du fils dans le processus père

autrement dit, un appel à cette fonction entraîne deux retours

le nouveau processus ne diffère de l'ancien essentiellement que par son identifiant (et celui de son père)

le fils poursuit l'exécution au point où en était son père

Création et héritage

pid_t fork(void);

l'espace d'adressage du fils est une copie de celui du père

conséquence : toutes les variables sont *initialisées aux mêmes* valeurs que celles du père – mais ce ne sont pas les mêmes variables, elles évoluent ensuite indépendamment

attention, cela s'applique aussi aux variables « cachées », comme les tampons de la bibliothèque standard par exemple

la *table des descripteurs* du fils est (initialement) une copie de celle du père : chaque descripteur du fils pointe sur la *même entrée* de la table des ouvertures de fichiers que celui du père

ils partagent donc la *même position courante* dans le fichier ouvert

Pourquoi séparer clonage et recouvrement?

principalement car cela laisse une opportunité pour modifier certaines choses – impérativement parmi celles qui ne seront pas écrasées par le recouvrement

Pourquoi séparer clonage et RECOUVREMENT?

principalement car cela laisse une opportunité pour modifier certaines choses – impérativement parmi celles qui ne seront pas écrasées par le recouvrement

cela concerne principalement :

- la table des descripteurs : changer les fichiers (avec dup() et dup2()) associés aux descripteurs « standard » (STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO, STDERR_FILENO permet de réaliser des redirections
- la définition des comportements associés à la réception de signaux (cf. cours ultérieur)

DUPLICATION DE DESCRIPTEURS

dupliquer un descripteur, c'est associer à un nouveau descripteur la même ouverture de fichier (i.e., la même entrée de la table des ouvertures) – exactement comme ce qui se passe lors d'un fork : tous les descripteurs du processus père sont dupliqués pour définir les descripteurs du processus fils (et le compteur de descripteur associé à l'ouverture est incrémenté)

```
int dup(int oldfd);
int dup2(int oldfd, int newfd);
```

- duplique le descripteur oldfd,
- retourne la valeur du nouveau descripteur

la valeur du nouveau descripteur est :

- le plus petit entier disponible, dans le cas de dup,
- newfd, dans le cas de dup2; le cas échéant, newfd est d'abord fermé (opération atomique)

chaque processus est $isol\acute{e}$ dans son espace mémoire

chaque processus est *isolé* dans son espace mémoire

donc deux processus, même s'ils sont père et fils, ne peuvent pas partager des données simplement par l'intermédiaire des variables situées dans leur espace mémoire (spécifique à chaque processus)

chaque processus est *isolé* dans son espace mémoire

donc deux processus, même s'ils sont père et fils, ne peuvent pas partager des données simplement par l'intermédiaire des variables situées dans leur espace mémoire (spécifique à chaque processus)

solution (très) partielle : utiliser la valeur de retour du fils – donc seulement pour une valeur entre 0 et 255, à transmettre d'un fils vers son père, et seulement à la terminaison du fils

chaque processus est *isolé* dans son espace mémoire

donc deux processus, même s'ils sont père et fils, ne peuvent pas partager des données simplement par l'intermédiaire des variables situées dans leur espace mémoire (spécifique à chaque processus)

solution (très) partielle : utiliser la valeur de retour du fils – donc seulement pour une valeur entre 0 et 255, à transmettre d'un fils vers son père, et seulement à la terminaison du fils

pour tous les autres cas, il faut utiliser un stockage ext'erieur – par exemple un fichier

chaque processus est *isolé* dans son espace mémoire

donc deux processus, même s'ils sont père et fils, ne peuvent pas partager des données simplement par l'intermédiaire des variables situées dans leur espace mémoire (spécifique à chaque processus)

solution (très) partielle : utiliser la valeur de retour du fils – donc seulement pour une valeur entre 0 et 255, à transmettre d'un fils vers son père, et seulement à la terminaison du fils

pour tous les autres cas, il faut utiliser un stockage *extérieur* – par exemple un fichier

... ce qui pose un problème de *synchronisation* des processus, plus général que la synchronisation d'un père sur la terminaison d'un fils

chaque processus est *isolé* dans son espace mémoire

donc deux processus, même s'ils sont père et fils, ne peuvent pas partager des données simplement par l'intermédiaire des variables situées dans leur espace mémoire (spécifique à chaque processus)

solution (très) partielle : utiliser la valeur de retour du fils – donc seulement pour une valeur entre 0 et 255, à transmettre d'un fils vers son père, et seulement à la terminaison du fils

pour tous les autres cas, il faut utiliser un stockage ext'erieur – par exemple un fichier

... ce qui pose un problème de *synchronisation* des processus, plus général que la synchronisation d'un père sur la terminaison d'un fils

donc il faut d'autres mécanismes de synchronisation que wait

COMMUNICATION PAR TUBES

• un mécanisme de communication entre processus,

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,

Un tube, qu'est-ce que c'est?

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,
- fonctionnement de type fifo, unidirectionnel : un tube a une extrémité en écriture et une en lecture,

Un tube, qu'est-ce que c'est?

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,
- fonctionnement de type fifo, unidirectionnel : un tube a une extrémité en écriture et une en lecture,
- capacité limitée (donc notion de tube plein)

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,
- fonctionnement de type fifo, unidirectionnel : un tube a une extrémité en écriture et une en lecture,
- capacité limitée (donc notion de tube plein)
- par défaut, les opérations sur les tubes sont bloquantes

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,
- fonctionnement de type fifo, unidirectionnel : un tube a une extrémité en écriture et une en lecture,
- capacité limitée (donc notion de tube plein)
- par défaut, les opérations sur les tubes sont bloquantes

- un mécanisme de communication entre processus,
- manipulable presque comme un fichier ordinaire descripteur, read, write...
- la lecture est destructrice : tout octet lu est consommé et retiré du tube,
- flot continu de caractères : pas de séparation entre 2 écritures successives,
- fonctionnement de type fifo, unidirectionnel : un tube a une extrémité en écriture et une en lecture,
- capacité limitée (donc notion de tube plein)
- par défaut, les opérations sur les tubes sont bloquantes

un tube est <u>auto-synchronisant</u> : impossible de lire un caractère avant qu'il ne soit écrit!

CRÉATION D'UN TUBE (ANONYME)

int pipe(int pipefd[2]);

- crée et ouvre un tube anonyme donc alloue :
 - un i-nœud mémoire,
 - 2 entrées dans la table des ouvertures de fichiers (une en lecture, une en écriture),
 - 2 descripteurs pour ces 2 ouvertures,
- stocke ces descripteurs dans pipefd : lecture dans pipefd[0], écriture dans pipefd[1],
- renvoie 0 en cas de succès, -1 en cas d'échec (si la table de descripteurs du processus ou la table des ouvertures de fichiers est pleine)

CRÉATION D'UN TUBE (ANONYME)

int pipe(int pipefd[2]);

- crée et ouvre un tube anonyme donc alloue :
 - un i-nœud mémoire,
 - 2 entrées dans la table des ouvertures de fichiers (une en lecture, une en écriture),
 - 2 descripteurs pour ces 2 ouvertures,
- stocke ces descripteurs dans pipefd : lecture dans pipefd[0], écriture dans pipefd[1],
- renvoie 0 en cas de succès, -1 en cas d'échec (si la table de descripteurs du processus ou la table des ouvertures de fichiers est pleine)

le tube créé n'est accessible que via ces 2 descripteurs – comme il n'a pas de nom, on ne peut pas le réouvrir avec open.

⇒ seuls les descendants du processus qui a créé un tube anonyme peuvent donc y accéder, en héritant des descripteurs.

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

- si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,
- si le tube est vide, le comportement dépend du nombre d'écrivains (i.e. de descripteurs en écriture sur le tube) :

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

- si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,
- si le tube est vide, le comportement dépend du nombre d'écrivains (i.e. de descripteurs en écriture sur le tube) :
 - renvoie nb_lus = 0 si le nombre d'écrivains est nul,

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

- si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,
- si le tube est vide, le comportement dépend du nombre d'écrivains (i.e. de descripteurs en écriture sur le tube) :
 - renvoie nb_lus = 0 si le nombre d'écrivains est nul,
 - sinon, par défaut la lecture est bloquante: le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que quelque chose change (contenu du tube ou nombre d'écrivains)

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

- si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,
- si le tube est vide, le comportement dépend du nombre d'écrivains (i.e. de descripteurs en écriture sur le tube) :
 - renvoie nb_lus = 0 si le nombre d'écrivains est nul,
 - sinon, par défaut la lecture est bloquante: le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que quelque chose change (contenu du tube ou nombre d'écrivains)

```
char buf[TAILLE_BUF]; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_lus = read(tube[0], buf, TAILLE_BUF);
```

- si le tube n'est pas vide et contient taille octets,
 nb_lus = min(taille, TAILLE_BUF) octets sont extraits et copiés dans buf,
- si le tube est vide, le comportement dépend du nombre d'écrivains (i.e. de descripteurs en écriture sur le tube):
 - renvoie nb_lus = 0 si le nombre d'écrivains est nul,
 - sinon, par défaut la lecture est bloquante: le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que quelque chose change (contenu du tube ou nombre d'écrivains)

le caractère bloquant permet la synchronisation d'un lecteur sur un écrivain... mais peut également provoquer des *auto- ou interblocages*!

SITUATIONS DE BLOCAGES TYPIQUES

```
à un seul processus (autoblocage)
int tube[2]; pipe(tube);
...
/* tube vide et le processus est le seul écrivain */
read(tube[0], buf, 1);
```

SITUATIONS DE BLOCAGES TYPIQUES

```
à un seul processus (autoblocage)
int tube[2]; pipe(tube);
/* tube vide et le processus est le seul écrivain */
read(tube[0], buf, 1);
à deux processus (interblocage)
int tube1[2], tube2[2]; pipe(tube1); pipe(tube2);
if (fork() == 0) {
 read(tube1[0], buf1, 1); // blocage sur tube1 vide
 write(tube2[1], buf2, 1);
}
else {
 read(tube2[0], buf1, 1); // blocage sur tube2 vide
 write(tube1[1], buf2, 1);
```

SITUATIONS DE BLOCAGES TYPIQUES

```
à un seul processus (autoblocage)
int tube[2]; pipe(tube);
/* tube vide et le processus est le seul écrivain */
read(tube[0], buf, 1);
à deux processus (interblocage)
int tube1[2], tube2[2]; pipe(tube1); pipe(tube2);
if (fork() == 0) {
 read(tube1[0], buf1, 1); // blocage sur tube1 vide
 write(tube2[1], buf2, 1);
else {
 read(tube2[0], buf1, 1); // blocage sur tube2 vide
 write(tube1[1], buf2, 1);
```

Règle d'or : toujours libérer les descripteurs inutiles

```
char buf[TAILLE_BUF]; int taille; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_ecrits = write(tube[1], buf, taille);
```

• si le nombre de lecteurs est nul, le signal SIGPIPE est délivré, ce qui provoque par défaut la terminaison du processus; si le signal est ignoré, retour -1 et errno=EPIPE

```
char buf[TAILLE_BUF]; int taille; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_ecrits = write(tube[1], buf, taille);
```

- si le nombre de lecteurs est nul, le signal SIGPIPE est délivré, ce qui provoque par défaut la terminaison du processus; si le signal est ignoré, retour -1 et errno=EPIPE
- *sinon*, par défaut l'écriture est *bloquante* : si l'écriture n'est pas réalisable (en particulier si le tube est plein), le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que la situation change.

```
char buf[TAILLE_BUF]; int taille; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_ecrits = write(tube[1], buf, taille);
```

- si le nombre de lecteurs est nul, le signal SIGPIPE est délivré, ce qui provoque par défaut la terminaison du processus; si le signal est ignoré, retour -1 et errno=EPIPE
- *sinon*, par défaut l'écriture est *bloquante* : si l'écriture n'est pas réalisable (en particulier si le tube est plein), le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que la situation change.

```
char buf[TAILLE_BUF]; int taille; int tube[2]; pipe(tube);
...
ssize_t nb_ecrits = write(tube[1], buf, taille);
```

- si le nombre de lecteurs est nul, le signal SIGPIPE est délivré, ce qui provoque par défaut la terminaison du processus; si le signal est ignoré, retour -1 et errno=EPIPE
- *sinon*, par défaut l'écriture est *bloquante*: si l'écriture n'est pas réalisable (en particulier si le tube est plein), le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que la situation change.

garantie d'atomicité : si taille <= PIPE_BUF, les caractères sont écrits en une fois (donc l'écriture bloque tant que ce n'est pas possible) aucune garantie si taille > PIPE_BUF \iffer \text{\text{\text{a}}} \text{\text{\text{\text{e}}}} \text{\text{\text{\text{e}}}} \text{\text{\text{\text{e}}}} \text{\text{\text{\text{e}}}} \text{\text{\text{\text{e}}}}

PIPE_BUF vaut au moins 512 (4096 sous Linux)

