بسم الله الرحمن الرحيم



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شبکههای پیشرفته - تمرین اول

شبکههای پیشرفته - تمرین اول سید مهدی رضوی استاد : آقای دکتر یزدانی

مهر ماه ۱۴۰۲



فهرست مطالب

٣																													_	فص	١
٣																			 						 			۸.۱	•	١.١	
٣																			 						 		١	۱۵.۱	•	۲.۱	
٣																									 		•	۱۶.۱	•	٣.١	
۴																			 						 		•	۱۹.۱	,	۴.۱	
۵																			 						 		١	۲۱.۱	i	۵.۱	
۵																									 		١	۲۲.۱	5	۶.۱	
۶																			 						 	 	١	۲۵.۱	•	٧.١	
۶																									 		۲	۳۱.۱	,	۸.۱	
٧																												دوم	, ل	فص	۲
																												7.7			
																												۱۵.۲		۲.۲	
																												۱۸.۲		٣. ٢	
																												۲۳.۲		4.7	
٨																							•		 		١	79.7	Ç	۵.۲	
٨																									 		۲	٣٠.٢	5	۶.۲	
٨							•				•												•		 		٢	۳۶.۲	`	٧.٢	
٩																												سوم	۱, ،	فص	٣
٩																			 						 	 		4.4		١.٣	
																												۵.۳			
																												۱۰.۳			
																												, ., 12.4			
																												16.1 19.4		۵.۳	
																												1 1.1 11.14		w. 1 8. 4	
																												1 1.1 44.4			
																												۱ ۱۰۱ ۲۸ ۳			
							_				_								 	_	-			_	 	 	١,	1 (.1. 1	,	A. I	

فهرست تصاوير



۱ فصل اول

۸.۱ ۱.۱

ممکن است کسی بخواهد آدرسهایی را به عنوان مکانیاب استفاده کند ، در نتیجه میبایستی اطلاعاتی درباره نحوه مسیریابی دادهها ارائه کند. یک رویکرد برای این مساله استفاده از سلسله مراتب آدرس است.

سایر ویژگیهای آدرس که ممکن است مرتبط باشند عبارتند از : طول ثابت ، طول متغیر آدرس و مطلق و نسبی بودن متغیرها مانند اسم فایلها.

در شرکتهای بزرگ آدرس تلفنی که برای ما به ازای هر کارمند که با او صحبت میکنیم نمایش دادهمی شود یکسان است ، در نتیجه همه این کارمندان آدرس غیرمنحصر به فرد یکسانی دارند.

یک روش آدرسدهی قدیمی نیز شامل آدرسهای غیرمنحصربهفرد برای دسترسی به هر یک از چندین سرور معادل میباشد. (مثلا سرورهای یک مجموعه یا شرکت)

مانند آدرسدادن به کامپیوترهای درون یک شرکت واحد زمانی که نمیتوان از خارج از شرکت به آن رایانهها دسترسی داشت.

10.1 7.1

(a) 2×385 , 000, 000 m / 3×10 8 m/s = 2.57 seconds.

(b) $2.57 \text{ s} \times 1 \text{ Gbps} = 2.57 \text{Gb} = 321 \text{ MB}.$

(c) RTT + bandwidthDelay = 2.57 + (200Mb/1000Mbps) = 2.77 sec

18.1 4.1

- ۱. حساس به تاخیر : چون پیامهای ردوبدل شده کوتاه هستند.
- ۲. حساس به پهنای باند: مخصوصا برای فایلهای با حجم زیاد
- ۳. حساس به تاخیر: دایرکتوریها نیز معمولا اندازه متوسطی خواهند داشت.
- ۴. حساس به تاخیر: ویژگیهای یک فایل معمولا از خود فایل کوچکتر هستند.



19.1 4.1

۱. پهنای باند موثر ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است. فرستنده میتواند دادهها را به طور پیوسته ارسال کند. ما در اینجا فرض میکنیم
 که هیچ ACK ارسال نشده است.

$$400 \text{ bit ACKs} \implies 4\mu s$$

$$4*4 \mu s + 4*10 \mu s = 56 \mu s$$

$$100*0.65*10^{9}/12 hours$$
 .٣



71.1 0.1

- TotalTransmission = link delay + propagation dalay \cdot \
- ۲. هنگام ارسال به صورت دو بسته، زمان ارسال یک بسته به نصف کاهش می یابد. در اینجا جدول زمان رویدادهای مختلف آمده است:

77.1 9.1

۱. بدون احتساب هزینه زمانی فشردهکردن فایل ، زمان نهایی برابر خواهد بود با حجم فایل تقسیم بر پهنای باند شبکه.

totalTime = fileSize / bandwidth

هم اكنون خواهيم داشت :

totalTime = compressionTime + fileSize/bandwidth

bandWidth = compressFileSize / compressTime

حالت اول:

0.5MB / 1 sec = 0.5 MB/sec

حالت دوم :

0.6MB / 2 sec = 0.3 MB / sec

۲. تاخیر بر روی پاسخ تاثیری ندارد ، زیرا تاثیر آن بر روی فایل فشرده شده و غیرفشرده یکسان است.

$$meg g$$
 $meg g$ meg



70.1 V.1


T1.1 A.1

- ۱. در غیاب هر گونه از دستدادن بسته یا اطمینان از عدم تکراری بودن بسته ها ، زمانی که ما انتظار داریم بسته N را دریافت کنیم ، دقیقا همین بسته را به صورت محلی در گیرنده دریافت خواهیم کرد که طبیعتا همچین فرضی هیچگاه نمی تواند صحیح باشد.
 - در نتیجه ما حتما به شمارنده دنباله بسته ها نیازمندیم. (Packet Sequence)
- ۲. با توجه به این حالت ما حداقل دو حالت برای هر بسته میتوانیم درنظر بگیریم. حالت اول اینکه بسته جدید باشد و حالت دوم اینکه بسته ارسال مجدد به ازای ارسال ناموفق قبلی بودهاست. در نتیجه حتما هر بسته به حداقل یک هدر یک بیتی نیازمند است.
- ۳. در صورتی که تحویل خارج از ترتیب مجاز باشد ، بسته هایی با فاصله حداکثر ۱ دقیقه باید باشند که از طریق شماره دنباله قابل تشخیص است.
 - در غیر این صورت یک بسته بسیار قدیمی ممکن است وارد شود و به عنوان فعلی پذیرفته شود.
- حداکثر مقداری که شماره یک بسته میتواند بگیرد به صورت زیر خواهد بود: bandwidth * 1 minute / packetSize



۲ فصل دوم

7.7 1.7



10.7 7.7

چون باقیمانده غیرصفر است ، در نتیجه خطای بیتی رخ داده است.

T(x) = (11001001).append(000) = 11001001000

C(x) = 1001

 $\implies Remainder = 100$

MessageAtReceiver = 11001001100

T(x) = 01100011100

C(x) = 1001

 $\implies Remainder = 10$

11.7 4.7

M دارای هشت عنصراست.

e(m1) = e(m2) برای e(m1) = e(m2) برای وجود داشته باشد و e(m1) = e(m2) برای و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) برای و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) برای و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) برای و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) و وجود دارد ، بنابراین باید e(m1) = e(m2) و وجود دارد ، بنابراین باید و و وجود دارد ، بنابراین باید و




74.7 4.7

اجرای کنترل جریان شبکه با به تاخیرانداختن ACK ها ایدهخوبی نیست زیرا میتواند منجر به استفاده ناکارآمد از منابع شبکه و افزایش تاخیر میشود.

رویکرد ACK تاخیری حداکثر توان عملیاتی ارتباط را محدود می کند.

79.7 0.7



T.7 9.7

added be should image

48.7 V.7

فیلد طول در پروتکلها ، همه چیز در مورد کارایی است.

با دانستن آن میتوانیم پروتکل را کنترل کنیم و فیلدها را به راحتی شناسایی خواهیم کرد و دچار ابهام نخواهیم بود.



۳ فصل سوم

۳.۳ ۱.۳

	Table Forwarding	
hop Next	Destination	Node
С	В	A
C	C	A
C	D	A
C	Е	A
C	F	A
Е	A	В
Е	C	В
Е	D	В
Е	Е	В
Е	F	В
A	A	C
Е	В	C C
Е	D	C
E	E	C
E	F	C
Е	A	D
E	В	D
Е	С	D
Е	E	D
Е	F	D
С	A	E
В	В	E
С	С	E
D	D	E
C	F	E
C	A	F
С	В	F
C	C	F
C	D	F
С	E	F

۵.۳ ۲.۳

 ${
m S1}[1] - {
m S2}[1] - {
m S3}[1]$ وصل است به ${
m D}$ به صورت روبرو: ${
m A}$

 $\mathrm{S1}[2]$ وصل است به B به صورت روبرو: A

 ${
m S1}[3] - {
m S2}[2] - {
m S3}[2]$ وصل است به D به صورت روبرو: B



1.. 7.7

 $S1 \implies S2 \implies S3$ دائما چرخه زیر تکرار می $S1 \implies S2 \implies S3$ دائما چرخه زیر تکرار می

به دلیل اینکه سوییچ γ به اشتباه فکرمیکند که به پورت γ به γ رسیدهاست.

۲. این بار خود پیام راه اندازی است که برای همیشه پخش می شود.

10.7 4.7

وقتی A به C می فرستد، همه پل ها بسته را می بینند و یاد می گیرند که A کجاست. با این حال، هنگامی که C سپس به A ارسال می کند،

بسته مستقیماً به A هدایت می شود و B^* یاد نمی گیرد جایی که C است. به طور مشابه، وقتی C به C ارسال می کند، بسته توسط C فقط به C هدایت می شود، و C یاد نمی گیرد که C کجاست.

B1: A-interface: A B2-interface: C(not D)

B2 : B1-interface: A B3-interface: C

B3: B2-interface: A,D C-interface: C

B4: B2-interface: A(not C) D-interface: D

19.7 0.7

ا. بسته به طور بی پایان، در هر دو B1
ightarrow B2
ightarrow B1 و B2
ightarrow B1
ightarrow B1 حلقه خواهد شد.

۲. در ابتدا ما (به طور طبیعی) چهار بسته داریم: یکی از M در جهت عقربه های ساعت، یکی از M در خلاف جهت عقربه های ساعت، و یک جفت مشابه از .L

فرض کنید یک بسته از L به یک رابط به پل Bi می رسد، بلافاصله از طریق همان رابط توسط یک بسته از M دنبال می شود. با رسیدن اولین بسته، پل hL اضافه می کند، ورود_رابط به میز (یا، به احتمال زیاد، یک ورودی موجود برای (L را به روز می کند. هنگامی که بسته دوم می رسد، آدرس داده شده است به من، سپس پل تصمیم می گیرد آن را ارسال نکند، زیرا از آنجا رسیده است رابط ثبت شده در جدول به عنوان اشاره به مقصد، و بنابراین می میرد. به همین دلیل، ما انتظار داریم که در دراز مدت تنها یکی از جفت بسته هایی که در یک جهت حرکت می کنند زنده بماند. ممکن است دو نفر از L دو تا از L یک سناریوی خاص برای دومی به شرح زیر است: جایی که رابط های پل ها "بالا" نشان داده شده است و "پایین":

۱. می فرستد. هر دو hL،topi را در جدول خود قرار می دهند. B۱ قبلاً دارد بسته از M در صف برای رابط بالا؛ B۲ این بسته در صف پایین. ۲. B۱ بسته را از طریق رابط بالا از M به B۲ می فرستد. از آنجایی که مقصد L و b۱ است، topi در جدول B۲ است. آن رها شده است. ۳. B۲ بسته را از M به B۱ از طریق واسط پایینی ارسال می کند، بنابراین B۱ ورودی جدول خود را برای M به hM،bottomi به روز می کند.

41.4 8.4

آدرسهای IP شامل شبکه / زیرشبکه هستند به طوری که هر interface در شبکههای مختلف باید آدرس متفاوتی داشتهباشد. طبیعتا آدرسها شامل اطلاعات مکانها و رابطهای مختلف در مکانهای مختلف ، متفاوت هستند.



44.4 V.4

- ۱. MTU این معنی است که : این بزرگترین دادهگرام IP که میتوان حمل کرد. بنابراین یک دیتاگرام فضایی است که 1004 = 20 = 1004 بایت دارد. دادههای سطح IP چون ۱۰۰۴ مضرب ۸ نیست ، هر قطعه از بسته حداکثر ۱۰۰۰ بایت را میتواند منتقل کند.
 - ۲. در شبکه دوم ، بسته ۴۴ بایتی از هم جدا میشود ، اما بسته ۱۰۰۰ بایتی به صورت زیر تکهتکه میشود : MTU 576 بایتی اجازه می دهد تا حداکثر 556 = 20 = 576 بایت بار قابل حمل باشد.

بنابراین گرد کردن به مضرب ۸ مجدداً امکان ۵۵۲ بایت را در قطعه اول و ۴۴۸ باقیمانده در قطعه دوم را فراهم می کند.

70.7 1.7