Kapitel 15 - Teil 4

Flexbox und Gridlayout

Inhalte in diesem Kapitel

- Grundprinzip der Layouttechniken Flexbox und Gridlayout kennen lernen
- Navigationsleisten mit Flexbox gestalten
- Gridlayout für komplexe Layouts nutzen

Flexbox für Layouts und Navigationsleisten

- Flexbox Layout Module:
 - Elemente nebeneinander oder untereinander platzieren
 - Reihenfolge von Elementen verändern
 - Leerraum nach Belieben verteilen soll er gleichmäßig zwischen die Elemente aufgeteilt werden oder sollen die Elemente ganz am Anfang oder am Ende angeordnet oder vielleicht zentriert werden
 - Ausmaße der Elemente flexibel bestimmen.
- Geeignet für
 - Menüs in allen Variationen
 - Zur unkomplizierten Anordnung von Elementen nebeneinander, also für einfach Spaltenlayouts
 - Zur vertikalen und horizontalen Zentrierung

Einstieg in Flexbox

- Flexcontainer: umfassende Element, display: flex;
- Flexitems: darin befindliche Elemente
- Mit Flexbox nur direkte Kindelemente anordnen, nicht tiefer verschachtelte Elemente
- flex-direction
 - Darstellung nebeneinander oder untereinander
 - flex-direction: row; -> default
 - flex-direction: column; -> von oben nach unten
 - flex-direction: column-reverse; -> von oben nach unten in umgekehrter Reihenfolge
 - flex-direction: row-reverse; -> von links nach rechts in umgekehrter Reihenfolge

Flexbox-Konzepte

- Hauptachse
 - Bezeichnet die Achse, auf der die Flexitems dargestellt werden
 - Veränderbar durch flex-direction
- Querende Achse

Elemente mit Flexbox ausrichten

Leerraumverteilung auf der querenden Achse: align-items

- flex-direction: row
- alle Items gleich hohe Spalte
- mit align-items beim Flexcontainer Ausrichtung auf der querenden Achse beeinflussen
 - align-items: flex-start; -> Elemente werden bei der Darstellung nebeneinander oben angeordnet
 - align-items: stretch; -> Elemente werden bei Darstellung nebeneinander gleich hoch (Standard)
 - align-items: center; -> Elemente werden mittig angeordnet
 - align-items: flex-end; -> Elemente werden bei der Darstellung nebeneinander unten angeordnet
 - align-items: baseline; -> Basislinie (Hauptlinie bei Schrift) wird zueinander angeordnet. Damit man eine Auswirkung sieht, muss die Schriftgröße unterschiedlich sein
- um einzelnes Element anders auszurichten -> align-self beim Flexitem
- Beispiele: /kapitel_15/
 - flexbox-einstieg.html
 - flexbox-align-items.html
 - flexbox-align-items_2.html
 - flexbox-align-items_align_self.html

Leerraumverteilung auf der Hauptachse: justify-content

- justify-content:
 - Regelung der Leerraumverteilung auf Hauptachse
 - justify-content: flex-start; -> Flexitems werden am Anfang des Flexcontainers angeordnet
 - justify-content: center; -> Flexitems werden in der Mitte des Flexcontainers angeordnet
 - justify-content: flex-end; ->Flexitems werden am Ende des Flexcontainers angeordnet
 - justify-content: space-around; Leerraum wird zwischen Items verteilt, am Anfang und am Ende ist halb so viel Leerraum wie zwischen Items
 - justify-content: space-evenly; ->Leeraum wird zwischen Items verteilt, Anfang und Ende und überall Leerraum gleich groß
- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-justify-content.html

Element zentrieren

- align-items und justify-content -> vertikal und horizontal zentrieren
- body Mindesthöhe 100vh
- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-zentrieren.html

Navigation mit Flexbox realisieren - Horizontale Navigation definieren

- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-navi.html
- .navi ul -> maximale Breite und mit margin: auto zentriert, Innenabstand wird entfernt und Element wird zum Flexcontainer. Leerraum zwischen Elementen wird festgelegt

Zweigeteilte Navigation – Elemente mit margin anordnen

- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-navi_2.html
- justify-content-Angabe fällt weg
- letzter Menüpunkt erhält Klasse und margin-left: auto;
- margin bei Flexbox: kann verwendet werden, um einzelne Elemente auf der Hauptachse auszurichten

Geänderte Reihenfolge dank order

- Anweisung wird bei Flexitems benötigt, um Reihenfolge zu verändern
- Standartwert: order: 0;
- order: -1; -> Element an den Anfang schieben
- order: 1; -> ans Ende schieben
- wenn zwei Elemente gleichen Wert haben, z\u00e4hlt die im Quellcode festgelegte Reihenfolge
- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-navi_reihenfolge.html

Flexible Ausmaße

- wenn Navigationspunkte den verfügbaren Platz unter sich aufteilen sollen -> Anweisung: flex -> wird bei Flexitems angegeben
- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-navi flex.html
- Abkürzung für:
 - flex-basis: Der Basiswert von Elementen, also die optimalen Ausmaße
 - flex-shrink: inwieweit Elemente schrumpfen dürfen
 - flex-grow: inwieweit Elemente größer werden dürfen
- Ausgeschrieben: flex: 1;

```
flex-grow: 1;
flex-shrink: 1;
flex-basis: 0%
```

• Durch flex-basis: 0%; -> alle Elemente gleich breit

Mehrzeilig/mehrspaltig mit flex-wrap

- Wenn nicht genügend Platz zur Verfügung steht -> Elemente auf mehrere Zeilen aufteilen
- flex-wrap: wrap;
- Beispiel: /kapitel_15/
 - flexbox-navi_flex_wrap.html

Autoprefixer: Flexbox für so viele Browser wie möglich

- Flexbox-Code für ältere Browser -> http://autoprefixer.github.io
- Beispiel: /kapitel_15/code_nach_autoprefixer

Rasterlayouts leicht gemacht mit Gridlayout

- Flexbox ist im Wesentlichen eindimensional
 Skizze: https://www.w3.org/TR/css-grid-1
- Gridlayout ist ein CSS-Layoutmodul (wie Flexbox)
- Funktioniert seit März 2017 in allen wichtigen Browsern
- Für ältere Browser-> Autoprefixe
- Beispiel: /kapitel_15/code_nach_autoprefixer

Erstes Raster

- Mit Gridlayout = richtige Rasterlayouts
- Layout beim umfassenden Element aktivieren mit display: grid;
- Horizontale: Definition des Rasters über grid-template-columns
 - Breite der Spalten, Anzahl an Werten gibt die Anzahl an Spalten vor
 - grid-template-columns: 1fr 3fr; -> zwei Spalten, die erste ist 1fr die andere 3fr groß
 - fr ist eine Einheit nur für Gridlayout = ein Teil des verfügbaren Platzes
- Vertikale: Definition der Zeilen über grid-template-rows
 - grid-template-rows: auto auto auto; definiert vier Zeilen, die so hoch werden, wie der Inhalt es erfordert
 - da diese Zeielen keine besonderen Höhenangaben haben und Zeilen automatisch erzeugt werden, wird dieser Code nicht angegeben.
- Viele gleiche Angaben können mit repeat () verkürzt werden
 - grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 -> grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
- Layout ändern:
 - Kopfbereich über zwei Spalten
 - soll an der vertikalen Linie (grid-column) 1 beginnen u bis zur Linie 3 reichen
 - soll an der horizontalen Linie (grid-row) 1 beginnen und bis zur Linie 2 reichen

```
grid-column: 1/ 3;
grid-row: 1/2;
```

Beispiel: /kapitel_15/gridlayout_einstieg.html

Gridlayout mit benannten Bereichen

- grid-template-areas
- Anweisung bei Umschließenden Grid Element

```
grid-template-areas:
    "kopf kopf"
    "navi inhalt"
    "seite inhalt"
    "fuss fuss";
```

- In Anführungszeichen immer eine Zeile des Rasters, Wörter in Anführungszeichen steht für Rasterzelle
- "kopf kopf" -> Element erstreckt sich über zwei Rasterzellen
- Elemente den Rasterbereichen zuweisen mit grid-area bei Gridzellen

```
.kopf { grid-area: kopf; }
.navi { grid-area: navi; }
```

- Beispiel: /kapitel_15/
 - gridlayout_benannte-bereiche.html
 - gridlayout_benannte-bereiche_modifiziert.html
- Anmerkungen:
 - Benennung hat sich an Klassennamen orientiert = optional, kann man machen, wie man will
 - Gridinspektor von Firefox benutzen!

Voll flexibles Raster

- Raster mit Gridlayout erstellen, bei denen der Browser selbst die Anzahl an Spalten und Zeilen ermittelt
- Definition:
 - grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
 - repeat () -> sorgt f
 ür Wiederholung dessen was in der Klammer steht
 - erster Wert ist Anzahl an Wiederholungen (Zahl) im Beispiel: auto-fit -> Browser ermittelt selbst die benötigte Anzahl
 - Ausmaß der Spalten mit minmax () festgelegt -> mindestens 120px groß, maximal aber so groß, wie Platz zur Verfügung steht -> Browser ermittelt wie viele Spalten Platz haben und verteilt restlichen Platz unter den einzelnen Spalten = Bereich immer vollständig ausgefüllt
- Anzahl der Zeilen nicht festlegen -> Browser soll ergänzen
 - grid-auto-rows: minmax(120px, auto);
- kann zu Lücken kommen -> deshalb:
 - grid-auto-flow: dense;
 - kann sein, dass manche Elemente, die im Quellcode später stehen, früher angezeigt werden
- ganzer Code des umgebenen Gridelements:

```
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
grid-auto-rows: minmax(120px, auto);
grid-auto-flow: dense;
```

 wenn einzelne Elemente über mehrere Spalten oder Zeilen erstecken dann jene Gridelemente definieren, Browser macht den Rest

```
.item3 {
    grid-column: span 3;
    grid-row: span 2;
}
.item5 {
    grid-row: span 2;
}
.item10 {
    grid-column: span 3;
}
```

Beispiel: /kapitel_15/gridlayout_flexibles_raster.html

BSP mit Bildern:
 https://labs.jensimmons.com/2016/examples/image-gallery-grid-1.html

Ausrichten mit Gridlayout und Abständen zwischen Rasterzellen

- Beispiel: /kapitel_15/gridlayout_ausrichtungen_items.html
- Gridlayout kann verschachtelt werden = Griditem kann selbst wieder ein Gridcontainer sein
- Zwischenräume im Raster über
 - grid-gap = beide Richtungen
 - grid-row-gap = Abstand zwischen Zeilen
 - grid-column-gap = Abstand zwischen Spalten