Systèmes d'exploitation

Timothy Bourke, Marc Pouzet Notes par Antoine Groudiev

Version du 30 janvier 2024

Table des matières

1 Micro-noyau		2	
	1.1	Description générale d'un micro-noyau	2
	1.2	Appels système	2
		Constantes et types OCaml	

Introduction

Ce document est l'ensemble non officiel des notes du cours Systèmes d'exploitation du Département Informatique de l'ENS Ulm. Elles sont librement inspirés des notes de cours sous forme de présentation rédigées par Timothy Bourke et Marc Pouzet.

1 Micro-noyau

Commençons ce cours par la programmation d'un micro-noyau fortement simplifié, implémenté en OCaml. Notre objectif sera de retenir l'essentiel d'un noyau de système classique, en exécutant le moins de fonctions possibles en mode super-utilisateur ¹.

1.1 Description générale d'un micro-noyau

Un micro-noyau contient une ou plusieurs *applications*, comme un système de fichier ou un driver de disque.

Les principales fonctionnalités d'un micro-noyau sont de gérer les processus, la communication entre eux, et la mémoire virtuelle. Il doit être capable de créer, arrêter, ordonner les processus en fonction de leur priorité.

On se donne les caractéristiques suivantes pour l'architecture machine :

- elle est capable d'exécuter un seul processus à la fois
- elle possède cinq registres, de r0 à r4

1.2 Appels système

Le micro-noyau doit être capable de réagir à deux types d'évènements :

- l'interruption d'un compteur de temps (timer)
- des interruptions logicielles (system trap ou software interrupt)

Les processus de l'utilisateur peuvent changer le contenu des registres et générer des appels système arbitraires. Quand un appel système est déclenché, le micro-noyau lit le contenu des registres pour déterminer l'appel effectué et les arguments de cet appel. Il réagit en effectuant l'appel (par exemple, la mise à jour de l'état du système) et en plaçant les valeurs de retour dans les registres.

On définit les codes d'appels systèmes suivants: En cas d'appel système invalide (pour une

Registre r 0	Appel système
0	new_channel
1	send
2	receive
3	fork
4	exit
5	wait

valeur de r0 non renseignée dans le tableau), le noyau n'exécute aucun code, et place la valeur -1 dans r0.

^{1.} Les fonctions exécutées en mode "super-utilisateur" ont un accès non protégé aux ressources.

1.3 Constantes et types OCaml

On définit les constantes et type OCaml suivant pour représenter notre micro-noyau :

```
let max time slices = 5 (* 0 \le t \le max time slices *)
let max priority = 15 (* 0 <= p <= max_priority *)</pre>
let num_processes = 32
let num channels = 128
let num registers = 5
type pid = int (* process id *)
type chanid = int (* channel id *)
type value = int (* values transmitted on channels *)
type interrupt = int (* software interrupt *)
type priority = int (* priority of a process *)
type registers = {
    r0 : int;
    r1 : int;
    r2 : int;
    r3 : int;
    r4 : int;
}
let get registers { registers } = {
  r0 = registers.(0); r1 = registers.(1);
  r2 = registers.(2); r3 = registers.(3);
  r4 = registers.(4); }
(* the set of processes ordered by priority *)
let set_registers { registers } { r0; r1; r2; r3; r4 } =
  registers.(0) <- r0;
  registers.(1) <- r1;
  registers.(2) <- r2;
  registers.(3) <- r3;
  registers.(4) <- r4
On définit ensuite un processus à l'aide du type suivant :
type process_state =
    | Free (* non allocated process *)
    | BlockedWriting of chanid
    | BlockedReading of chanid list
    | Waiting
    Runnable
    Zombie
type process = {
    mutable parent_id : pid;
    mutable state : process_state;
    mutable slices left : int;
    saved_context : int array;
}
```

Les états des processus sont décrits par le diagramme ci-dessous : On définit par ailleurs un état du noyau à l'aide du type **state** suivant :

```
type channel state =
   | Unused (* non allocated channel *)
   | Sender of pid * priority * value
    | Receivers of (pid * priority) list
                            (* kernel state *)
type state = {
   mutable curr_pid : pid; (* process id of the running process *)
   mutable curr_prio : priority; (* its priority *)
                               (* its registers *)
   registers : int array;
   processes : process array;
                                  (* the set of processes *)
    channels : channel state array; (* the set of channels *)
    runqueues : pid list array;
}
let get_current { curr_pid = c } = c
Finalement, on définit un évènement, qui peut être soit un timer, soit un appel système :
type event = | Timer | SysCall
type syscall =
    | Send of chanid * value
    Recv of chanid list
    | Fork of priority * value * value * value
    | Wait
    | Exit
    NewChannel
    | Invalid
```