



V.B.G.

Virtual Business Gate

Manuale di installazione e configurazione Componenti Java

V 2.10

Ed 1.0 01/12/2011

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 1 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





VBG è un sistema software per la gestione delle segnalazioni certificate di inizio attività e dei procedimenti di autorizzazione e concessione on-line.

Il sistema è stato realizzato da INIT srl su incarico del Consorzio SIR Umbria nell'ambito del progetto Ri_Umbria, il progetto di riuso della Regione Umbria.

Il sistema VBG è a disposizione in riuso a tutte le Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta al Consorzio SIR Umbria.

Maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo www. sir.umbria.it/riumbria





SOMMARIO

1	Pre	requisiti di sistema	4
2	App	olicativi della SUITE	5
3	Inst	allazioni e configurazioni	8
	3.1.	1 Installazione JDK java	8
	3.1.	2 Installazione tomcat	8
	3.1.	3 Installazione OpenOffice	9
	3.1.	4 Installazione e configurazione applicativi della suite VBG	9
	3.1.	5 Configurazione IBCSecurity	12
	3.1.	6 Comunisecurity_param	12
	3.1.	7 Comunisecurity	12
	3.1.	8 Comunisecurity_connection	13
	3.1.	9 Comunisecurity_app	13
4	Con	figurazione dei file di properties dei componenti java	14
	4.1	ibcSecurity	14
	4.2	ibcAuthenticationGateway	15
	4.3	backend	15
	4.4	ibcstc	16
	4.5	ibcfileconverter	17
	4.6	ibcfirmadigitaleweb	17
	4.7	ibcwfrenderer	18
	4.8	nla-enti	18
	4.9	nla-pec	18
	4.10	vbgfront	19





1 Prerequisiti di sistema

Sistema operativo	Note
Linux Redhat 5	In alternativa Linux CentOS 5
Windows Server	2003-2008

Nome Applicativo	Versione Minima	Note
Sun java jre	1.6.0_6	
Apache tomcat App server	6.0.26	
Oracle DBMS	10g	
MySQL DBMS	5.1	
PostgresQL DBMS	8.1	
SQLServer	2000	
Isapi Connector		Versione specifica per tomcat, se richiesto
Open office	3.1	Utilizzato per la conversione dei file ed installato come servizio nella macchina che contiene FileConverter

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 4 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





2 Applicativi della SUITE

Nome applicativo	Descrizione	Opzionale	Tipo
ibcauthenticationgateway	Gateway di autenticazione	No	BE
ibcfileconverter	Middle ware conversione file	No	MW
ibcfirmadigitaleweb	Middleware per verifica firma digitale	Si	MW
vbgfront	frontend Informativo		FE
ibcwfrenderer	Graficatore delle configurazioni dei procedimenti	Si	BE
ibcsecurity	Middle ware gestione token autenticazione	No	MW
ibcstc	Middle ware sistema territoriale comunicazione	No	MW
backend	Applicativo Backend	No	BE

Legenda:


MW	Middleware
BE	BackEnd
FE	FrontEnd

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 5 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





DIAGRAMMA DI DEPLOY DEI COMPONENTI







DATABASES

Schema	CREDENZIALI	TABLESPACE	Note
IBCBACK	IBCBACK	IBCBACKDATA	Database principale dell'applicativo di gestione
		IBCBACKIDX	pratiche
		IBCBACKLOB	
IBCSTC	IBCSTC	IBCSTCDATA	Database del sistema di cooperazione applicativa STC
IBCSECURITY	IBCSECURITY	IBCSECURITY	Database del sistema di
			autenticazione applicativa e
			cooperazione





3 Installazioni e configurazioni

Installazione Database

Eseguire la normale procedura di installazione dell'installer dello specifico sistema rdbms.

3.1.1 Installazione JDK java

Eseguire la normale procedura di installazione dell'installer.

3.1.2 Installazione tomcat


Se l'ambiente è windows seguire l'installer di tomcat.

Installare tomcat nell'unità disco dei dati (se presente), ovvero dove sono installati gli altri componenti VBG e non su l'unità disco principale.

Al termine dell'installazione (tomcat deve essere installato come servizio) vanno settati i seguenti parametri.

- -Xms1024m
- -Xmx1536m
- -XX:PermSize=256m
- -XX:MaxPermSize=512m

In ambiente windows questo lo si fa dall'eseguibile tomcat6w.exe situato nella cartella bin della directory principale dell'installazione di tomcat



In ambiente Linux le proprietà vanno settate nel file \$CATALINA_HOME/bin/setenv.sh Se il file non esiste va creato con i permessi di esecuzione e vi va inserita la seguente linea CATALINA OPTS="-server -XX:MaxPermSize=512m -Xms1024m -Xmx1536m"

Il dimensionamento di questi parametri deve essere sempre adeguato alle caratteristiche della macchina.

Al termine dell'installazione va gestito il file tomcat-users.xml che permette di gestire l'applicazione di gestione del tomcat.

Il file si trova nella directory conf di installazione del tomcat.

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 8 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





Esempio di configurazione dell'utente di gestione del manager

3.1.3 Installazione OpenOffice

In caso di installazione in ambiente windows seguire il documento "VBG_MIC_00_2.10_ed10_20111201"

3.1.4 Installazione e configurazione applicativi della suite VBG

Una volta installati gli applicativi software di base (i prerequisiti) vanno installati deployati in tomcat gli applicativi della Suite VBG. Di seguito la lista degli applicativi:



Gli applicativi possono essere installati nell'ordine che si vuole.

Una volta installati, comunque, si deve procedere alla loro configurazione.

Si stoppa il servizio tomcat e si eseguono le operazioni che seguono.

Dentro la directory **<tomcat.home>/webapps** ci sono le directory create per ogni applicazione installata

IBCAUTHENTICATIONGATEWAY

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

token.properties	Vanno settati anche i parametri al servizio ibcsecurity
	ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=AUTHGATE ws.token.pwd=9a44bd17bbd836547850c08a75d17011
Log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 9 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





stdout

BACKEND

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

Nella cal tella VV LD-IIV	r/classes modificare i file:		
deploy.properties	Vanno settati i parametri al servizio ibcsecurity		
	ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services		
	ws.token.user=BACKOFFICE ws.token.pwd=9a44bd17bbd836547850c08a75d17011		
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o		
	stdout		
db.properties	Vanno commentati i parametri di sviluppo e scommentati quelli di		
	produzione		
	#C3PO OPTIONS		
	#sviluppo		
	hibernate.c3p0.min_size=1		
	hibernate.c3p0.max_size=3		
	hibernate.c3p0.acquire_increment=1		
	c3p0.numHelperThreads=1		
	#produzione		
	#hibernate.c3p0.min_size=20		
	#hibernate.c3p0.max_size=100		
	#hibernate.c3p0.acquire_increment=5		
	#c3p0.numHelperThreads=10		

IBCFILECONVERTER

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

IVCHA CAI CCHA VV LD IIVI	relasses mounteare i me.
deploy.properties	Vanno settati i parametri al servizio di OpenOffice
	openoffice.service.host=localhost openoffice.service.port=8100
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o stdout

IBCFIRMADIGITALEWEB

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

TICHA CAI COHA II EB IIII	, classes into ante at the	
ca.properties	Va settato il percorso alla directory che contiene i certificati Ca	
	cafilesdir=C:/Sviluppo/FirmaDigitale/elencopubblico/	
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o stdout	

IBCSECURITY

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 10 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

deploy.properties	Vanno settati i parametri di accesso alla base dati.	
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o	
	stdout	

IBCSTC

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

Ticha cartena vi do mi	relasses modificate time.
deploy.properties	Vanno settati i parametri di accesso alla base dati.
	Qualora il database sia oracle deve essere settato il parametro hibernate.lobhandler=default
	Con
	hibernate.lobhandler=oracle
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o
	stdout

IBCWFRENDERER

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

Nella Cartella WED-INT/ classes mounicare i me.	
deploy.properties	Vanno settati i parametri al servizio ibcsecurity
	ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=BACK0FFICE ws.token.pwd=9a44bd17bbd836547850c08a75d17011
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o stdout

VBGFRONT

Nella cartella WEB-INF/classes modificare i file:

Ticha cartena vi do 1	tena cartena WEB 1111 / classes inoameare i inc.	
security.properties	Vanno settati i parametri al servizio ibcsecurity	
	ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=FRONTOFFICE ws.token.pwd=2405720ddb12bf40cfd880f4cef7590d	
log4j.properties	Opzionale se si desidera modificare il livello di log o l'output su file o stdout	

Per ulteriori informazioni fare riferimento all'appendice A

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 11 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





3.1.5 Configurazione IBCSecurity

Resta da configurare l'applicazione IBCSecurity.

Accedere alle tabelle dell'applicativo

comunisecurity
comunisecurity_app
comunisecurity_connection
comunisecurity_param

3.1.6 Comunisecurity_param

Configurare i seguenti parametri

PARAM	VALUE
APP_ASP	backoffice
APP_ASPNET	aspnet
APP_JAVA	backend
■ AUDIT_SERVICE_URL	tcp://localhost:61616
■ AUTHENTICATION_GATEWAY_FO_URL	http://vbg.gruppoinit.it/ibcauthenticationgateway/login
■ AUTHENTICATION_GATEWAY_FO_URLCIE	http://vbg.gruppoinit.it/ibcauthenticationgateway/logincie
■ AUTHENTICATION_GATEWAY_URL	http://vbg.gruppoinit.it/FederaAG/loginfedera
BASE_URL	
TOKEN_TIMEOUT	20
☐ WSHOSTURL_ASPNET	http://vbg.gruppoinit.it/aspnet
☐ WSHOSTURL_EXPORT	http://vbg.gruppoinit.it/wssigeproexport/Servicel.asmx
☐ WSHOSTURL_FILECONVERTER	http://localhost:8080/ibcfileconverter/services/fileconverter.wsdl
☐ WSHOSTURL_FIRMADIGITALE	http://vbg.gruppoinit.it:8080/ibcfirmadigitaleweb/services/FirmaDig
☐ WSHOSTURL_JAVA	http://vbg.gruppoinit.it:8080/backend
☐ WSHOSTURL_RENDER	http://vbg.gruppoinit.it:8080/ibcwfrenderer/services/sigeprorendere

Facendo attenzione al nome dell'host nei parametri che rappresentano un url.

Il parametro **AUTHENTICATION_GATEWAY_URL** rappresenta l'url del gateway di accesso che di default deve essere impostato a http://vbg.gruppoinit.it/ibcauthenticationgateway/login mentre in caso di autenticazione tramite fedERa deve essere impostato nel modo seguente: http://vbg.gruppoinit.it/FederaAG/loginfedera

3.1.7 Comunisecurity

in queste tabelle vanno configurate le risorse jdbc che rappresentano la connessione al database.

Inserire una riga come da immagine

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 12 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





▼ ALIAS	DESCRIZIONE	IDCOMUNE	ATTIV0	DBUSER	DBPWD	OWNER
VBG	Comune di Perugia	VBGCOL	1			

Alias è l'identificativo per creare l'url di connessione all'applicativo.

Es: http://vbg.gruppoinit.it/backend/?idcomunealias=VBG

3.1.8 Comunisecurity_connection

Rappresenta le informazioni della risorsa jdbc per recuperare le informazioni sulle connessioni al RDBMS.

▼ FK_ALIAS	AMBIENTE	CONNECTIONSTRING	PROVIDER
VBG	JAVA	jdbc:oracle:thin:@dboral0g:1521:oral0g	Oracle10g

3.1.9 Comunisecurity_app

la tabella serve per censire le applicazioni abilitate ad accedere alle connessioni per autenticazioni applicative. Censire i seguenti utenti:

APPLICATION	PASSWORD	FK_ALIAS	ADMIN
admin	202cb962ac59075b964b07152d234b70	(NULL)	1
AUTHGATE	202cb962ac59075b964b07152d234b70	(NULL)	0
BACKOFFICE	9a44bd17bbd836547850c08a75d17011	(NULL)	0
FRONTOFFICE	2405720ddb12bf40cfd880f4cef7590d	(NULL)	0
NLAENTE	202cb962ac59075b964b07152d234b70	(NULL)	0
NLAPEC	202cb962ac59075b964b07152d234b70	(NULL)	0
USERFO	d7d7245e9e34c5df7b18a48175d79b04	(NULL)	0

Per testare l'applicativo è necessario lanciare l'url

http://<ipmacchina>:8080/backend/welcome/start.htm?idcomunealias=<ALIAS_CONFIGURATO>





4 Configurazione dei file di properties dei componenti java

4.1 ibcSecurity

File da configurare: deploy.properties

```
##-----##
#
# org.hibernate.dialect.MySQLDialect
# org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
# org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
# org.hibernate.dialect.Oracle8iDialect
# org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
# org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
# org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
# org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
##-----##
hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
##-----##
# default (per tutti i db tranne oracle)
# oracle
##-----##
hibernate.lob_handler = oracle
##-----##
#
# com.mysql.jdbc.Driver
# oracle.jdbc.OracleDriver
# org.postgresql.Driver
# com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
# (per driver jdbc-2.0: sqljdbc4.jar)
# com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
##-----##
jdbc.driverClassName = oracle.jdbc.OracleDriver
##-----##
# jdbc:oracle:thin:@HOST:1521:SID
# jdbc:postgresql://HOST:5432:/DATABASE
# jdbc:mysql://HOST:3306/DATABASE?autoReconnect=true
# jdbc:microsoft:sqlserver://HOST:1433;DatabaseName=DATABASE;SelectMethod=cursor
#
```

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 14 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





##	##
jdbc.url = jdbc:oracle:thin:@dbora10g:1521:ora10)g
jdbc.username = security	
jdbc.password = ss4init	
##	##

Vanno settati i parametri di accesso alla base dati per lo schema ibcsecurity.

4.2 ibcAuthenticationGateway

File da configurare: token.properties

#SIGEPROSECURITY WEB SERVICE CONNECTION INFO ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=AUTHGATE ws.token.pwd=202cb962ac59075b964b07152d234b70

localhost: ip host dove si trova ibcsecurity

4.3 backend

File da configurare: deploy.properties + db.properties

db.properties: scommentare i parametri di produzione e commentare quelli di sviluppo

deploy.properties:

#PARAMETRI DI DEPLOY

##------##

Nella proprietà [installazione.master.idcomune.codici] vengono definiti i vari identificativi # (IDCOMUNE) della base dati che individuano una installazione MASTER. Gli identificativi sono separati da virgola

##-----##

installazione.master.idcomune.codici=

WEB SERVICE SIGEPROSECURITY ws.token.pwd=9a44bd17bbd836547850c08a75d17011 ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services

ws.token.user=BACKOFFICE

<u>localhost</u>: ip host dove si trova ibcsecurity

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 15 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





sigeprosecurity: ibcsecurity

4.4 ibcstc

File da configurare: deploy.properties

```
#PARAMETRI DI DEPLOY
#JDBC CONNECTION OPTIONS
##-----##
# com.mysql.jdbc.Driver
# oracle.jdbc.OracleDriver
# org.postgresql.Driver
# com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
# (per driver jdbc-2.0: sqljdbc4.jar)
# com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.OracleDriver
##-----##
# jdbc:oracle:thin:@HOST:1521:SID
# jdbc:postgresql://HOST:5432:/DATABASE
# jdbc:mysql://HOST:3306/DATABASE?autoReconnect=true
# jdbc:microsoft:sqlserver://HOST:1433;DatabaseName=DATABASE;SelectMethod=cursor
##-----##
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@dbora10g:1521:ora10g
jdbc.username=stc
jdbc.password=stc
#C3PO OPTIONS
idbc.c3p0.minPoolSize=5
jdbc.c3p0.maxPoolSize=20
jdbc.c3p0.acquireIncrement=5
jdbc.c3p0.idleConnectionTestPeriod=600
idbc.c3p0.maxIdleTime=1800
jdbc.c3p0.maxStatements=50
#HIBERNATE OPTIONS
##-----##
# org.hibernate.dialect.MySQLDialect
# org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
# org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
```

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 16 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





org.nibernate.dialect.Uracle8iDialect
org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#
####
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
hibernate.connection.release_mode=on_close
hibernate.generate_statistics=false
hibernate.show_sql=false
hibernate.use_sql_comments=false
hibernate.format_sql=false
#LOB HANDLER
####
oracle
default
####
hibernate.lobhandler=oracle

Vanno settati i parametri di accesso alla base dati per lo schema ibcstc.

4.5 ibcfileconverter

File da configurare: deploy.properties

Nel file di configurazione nel parametro token va specificata la macchina aspnet

openoffice.service.host=localhost openoffice.service.port=8100

service.use.security=false security.permitted.keys=SIGEPRO

4.6 ibcfirmadigitaleweb

File da configurare: ca.properties

postecom=Postecom infocamere=Infocamere cnipa=CNIPA actalis=Actalis

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 17 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





<u>C:/Sviluppo/</u>: Va settato il percorso alla directory che contiene i certificati Ca

4.7 ibcwfrenderer

File da configurare: deploy.properties

WEB SERVICE SIGEPROSECURITY ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=BACKOFFICE ws.token.pwd=9a44bd17bbd836547850c08a75d17011

COLORE DEI BLOCCHI (R,G,B) [0-255] graph.color=113,213,234

localhost: ip host dove si trova ibcsecurity

4.8 nla-enti

File da configurare: deploy.properties

PARAMETRI PER COMUNICAZIONE CON STC (registrare il nodo in STC)

ws.stc.url=http://devel9:8080/stc/services

ws.stc.user=ENTI ws.stc.pwd=123

PARAMETRI PER COMUNICAZIONE CON SIGEPROSECURITY (registrare il nodo in

sigeprosecurity)

ws.token.url=http://devel9:8080/ibcsecurity/services

ws.token.user=NLAENTE

ws.token.pwd=202cb962ac59075b964b07152d234b70

devel9: ip host dove si trova ibcsecurity e ibcstc

4.9 nla-pec

File da configurare: deploy.properties

PARAMETRI CASELLA PEC

pec.host= (eliminare)
pec.protocol= (eliminare)
pec.user= (eliminare)
pec.password= (eliminare)

PARAMETRI PER COMUNICAZIONE CON STC (registrare il nodo in STC)

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 18 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	





ws.stc.url=http://devel9:8080/stc/services ws.stc.user=PEC ws.stc.pwd=123 ws.stc.idEnteDestinatario=E256 ws.stc.idSportelloDestinatario=SS ws.stc.idNodoDestinatario=400 ws.stc.idEnteMittente=PEC ws.stc.idSportelloMittente=PEC ws.stc.idNodoMittente=800

CODICE COMUNE ASSOCIATO

(SE SIGEPRO E' IN CONFIGURAZIONE COMUNI ASSOCIATI CORRISPONDE AL CODICECOMUNE ALTRIMENTI LASCIARE VUOTO) codice.comune.associato=

PARAMETRI PER COMUNICAZIONE CON SIGEPROSECURITY (registrare l'utente NLAPEC in sigeprosecurity)

ws.token.url=http://devel9:8080/ibcsecurity/services ws.token.user=NLAPEC ws.token.pwd=202cb962ac59075b964b07152d234b70

#PARAMETRI PER INVIO EMAIL GENERICA

mail.host= (eliminare)
mail.from= (eliminare)
mail.to= (eliminare)
mail.cc=
mail.subject= (eliminare)
mail.text= (eliminare)

<u>devel9</u>: ip host dove si trova ibcsecurity e ibcstc

4.10 vbgfront

File da configurare: security.properties

#SIGEPROSECURITY WEB SERVICE CONNECTION INFO ws.token.url=http://localhost:8080/ibcsecurity/services ws.token.pwd=2405720ddb12bf40cfd880f4cef7590d ws.token.user=FRONTOFFICE

localhost: ip host dove si trova ibcsecurity

VBG_MIC_JAVA_2.10	VBG	Pag 19 di 19
ed10_20111201	Manuale installazione e configurazione componenti java	