PHÉNOMÉNOLOGIE de la CONDUCTION et EQUATION de la CHALEUR

Les concepts physiques servant à décrire la conduction sont très simples :

- Température et gradient de température
- Flux thermique

Les lois phénoménologiques de comportement et de conservation conduisent à formuler le problème mathématiquement sous la forme d'équations aux dérivées partielles



En conséquence, l'outillage mathématique pour résoudre ces équations est lourd

Equations aux dérivées partielles -> outillage mathématique lourd !

Quelques exemples seront traités par la voie de l'analyse mathématique et fournissent des solutions de référence

Cependant la voie la plus courante qu' utilise aujourd'hui l'ingénieur, face à un problème de conduction, consiste à utiliser des méthodes numériques et les logiciels associés


1 Le concept de flux


Nous allons raisonner par analogie avec l'électrocinétique des courants continus

1 – 1 Son intensité, grandeur scalaire

Considérons un solide homogène, à l'intérieur duquel la température varie d'un point à l'autre, tout en restant constante en chaque point (régime stationnaire)

Soit S une surface équipotentielle ou une surface isotherme et dS un petit élément de S





En électricité

La quantité de charge d²Q qui traverse dS pendant le temps dt permet de définir le courant de charge, d'intensité

 $dI = \frac{d^2Q}{dt}$, en Ampère = Coulomb / seconde) . La direction de ce courant est localement perpendiculaire aux équipotentielles


En thermique, l'élément dS voit d²Q Joules qui le traversent pendant le temps dt


Le courant d'énergie, encore appelé flux thermique, est alors défini par : $d\Phi = \frac{d^2Q}{dt}$, en Watt(= Joule /seconde)

1 – 2 La densité de flux: grandeur vectorielle (W / m²)

Considérons autour de M,

- la surface
 équipotentielle V(M)
- l'élément dS
- et le tube de courant électrique associé, c'est-à-dire qui s'appuie sur dS





En électricité


La densité de courant en M est définie par le vecteur


De module
$$|\vec{j}| = \frac{dI}{dS}$$
 en A/m²

Dont la direction indique la direction de l'écoulement des charges en M, à savoir ici perpendiculaire à la surface V(M)

Note

Un tube de flux thermique est analogue au concept de tube de courant électrique : il localise la portion de l'espace où s'écoule l'énergie qui a traversé dS





En thermique

La densité surfacique de flux de conduction en M est définie par le vecteur $\vec{\phi}$

De module
$$|\vec{\varphi}| = \frac{d\Phi}{dS}$$
 en W/m²

Dont la direction indique la direction de l'écoulement de l'énergie en M, à savoir ici perpendiculaire à la surface T(M)

II – La loi de Fourier

Due à J. B. FOURIER (1822), elle exprime la relation entre

- ullet de flux $ec{oldsymbol{arphi}}$
- et le gradient local de température

Nous l'admettrons ici sous la forme:

$$\vec{\varphi} = -\lambda \ \overline{\text{grad}} \ T$$

 λ est la conductivité thermique (W/ m/K)

Remarques


1) Le vecteur $\vec{\phi} = -\lambda \operatorname{grad} T$ est perpendiculaire aux isothermes


En effet, grad f est en effet perpendiculaire aux surfaces isovaleurs f = constante

- 2) Pour un matériau isotrope, λ est indépendant de la direction
- 3) Cependant, il existe des matériaux anisotropes, pour lesquels λ dépend de la direction de la conduction. La loi de Fourier implique alors un tenseur de conductivité

III – Relation entre flux et densité de flux

Si dS n'est pas choisie sur une surface isotherme, l'énergie qui s'écoule à travers dS n'a plus aucune raison de s'écouler selon une direction perpendiculaire à dS





$$\blacksquare d\Phi = \phi . dS$$

$$d\Phi = \varphi d\sigma \cos \theta$$


$$d\Phi = \vec{\phi} \cdot \vec{d\sigma}$$

IV – Mise en équation générale

Soit V un volume à l'intérieur duquel est générée de la chaleur, selon la densité volumique de puissance


 \dot{q} en W/m³

n normale extérieure



q : densitévolumique de chaleurgénérée


n normale extérieure



Cette énergie \dot{q} va contribuer:

- à augmenter l'énergie interne du volume V
- à engendrer des échanges d'énergie, sur le mode conductif, vers l'extérieur de V, à travers son enveloppe Σ

Bilan énergétique



Or le théorème d'Ostrogradski indique que:

$$\iint_{\Sigma} \vec{\varphi} \cdot \vec{n} dS = \int_{V} div \vec{\varphi} d\tau$$

D'où l'équation de bilan:

$$\dot{q} = div\vec{\varphi} + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

laquelle, compte tenu de la loi de Fourier

$$\vec{\varphi} = -\lambda$$
 grad T

conduit alors à :


$$\dot{q} = div(-\lambda \ gradT) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$
 soit :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = div(\lambda \ grad T) + \dot{q}$$


qui constitue l'équation de la chaleur

V - Quelques données usuelles

Exemple de conductivité : matériaux usuels à l'ambiante




Liquides




Thermal conductivities of some typical liquids





Solides



Quelques ordres de grandeurs de densités de flux

| Terrestrial heat flux | 0.063 W/m ² |
|--|-------------------------------|
| Barely perceptible heat radiation from human body | 40 W/m ² |
| Threshold of pain of thermal radiation | 1500-2500 W/m ² |
| Heat loss human body | 50 W/m ² |
| General radiation from cloudless atmosphere | 200 W/m ² |
| Electric heating of highways in winter (Federal Republic of Germany) | 70-350 W/m ² |
| Radiant heat from ceiling | 100 W/m ² |
| Heating of water (at the heating element) | 500-800 W/m ² |
| Sun in middle of summer | 500-800 W/m ² |
| Solar constant | 1326 W/m ² |
| Heating of containers, domestic appliances | 1-8 W/m ² |
| Supercritical boilers, high-output heat pipe | 50 W/cm ² |
| Fuel element in nuclear reactor | 100 W/cm ² |
| Cooling of rocket nozzles | 4500 W/cm ² |

λ: conductivité (W / m K)

 $\alpha = \lambda / \rho c$: diffusivité (m²/s)

| Material | λ, W/mK | a , 10^{-6} m ² /s |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| Metals | 5 -400 | 3 -100 |
| Inorganic solids | 0.5 -10 | 0.5 -1 |
| Rocks | 1.6 -2.9 | 1 -1.4 |
| Organic solids | 0.1 -1 | 0.1 |
| Liquids | 0.1 -1 | 0.1 |
| Gases | 0.01 -0.2 | 3 -100 |

h : coefficient d'échange convectif (W / m2 K)

| Natural convection | |
|--------------------|--------------|
| Gases | 3-20 |
| Water | 100-600 |
| Boiling water | 1000-20,000 |
| Forced convection | |
| Gases | 10-100 |
| Viscous liquids | 50-500 |
| Water | 500-10,000 |
| Condensing steam | 1000-100,000 |