Paul A. Blaga

Universitatea "Babeş-Bolyai"

1 mai 2022

A realiza o schimbare de coordonate înseamnă a realiza cel puţina una dintre următoarele operaţii:

- o schimbare a originii (adică înlocuirea originii cu un alt punct);
- schimbarea direcţiei axelor de coordonate (şi a sensului, eventual), ceea ce înseamnă înlocuirea bazei spaţiului vectorial asociat cu o altă bază.

Fiecare punct al spaţiului cu care lucrăm, într-un caz concret, are un set de coordonate relativ la reperul afin ales. Atunci când aplicăm o transformare de coordonate, trebuie să găsim legătura dintre coordonatele punctului relativ la reperul iniţial şi coordonatele sale relativ la reperul transformat. Analog stau lucrurile şi în cazul vectorilor, unde trebuie să găsim legătura dintre componentele vectorilor relativ la baza iniţială şi componentele lor relativ la baza transformată.

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Schimbarea originii

Considerăm un sistem de coordonate

$$S = (O; \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$$

și un sistem transformat, obținut din acesta prin mutarea originii, fără a schimba direcțiile și sensurile axelor de coordonate,

$$S' = (O'; \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}).$$

Presupunem că O' are, faţă de sistemul de coordonate vechi, coordonatele (w_1, \ldots, w_n) .

Fie, acum, P un punct oarecare, ce are, relativ la sistemul de coordonate vechi, coordonatele (x_1, \ldots, x_n) şi, faţă de sistemul de coordonate nou, coordonatele (x'_1, \ldots, x'_n) .

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Atunci, avem:

Teorema

$$\begin{cases} x_1 = x_1' + w_1, \\ \dots \\ x_n = x_n' + w_n \end{cases}$$

sau, matricial,

$$X = X' + W$$

unde

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Observație

Facem convenţia că vectorii (sau punctele) se reprezintă prin matricile *coloană* ale coordonatelor sau componentelor lor. Este una dintre cele două convenţii posibile care se utilizează în grafică. Cealaltă convenţie este că vectorii (sau punctele) se descriu prin matrici linie.

Demonstrația teoremei.

Fie

$$O'=O+\sum_{i=1}^n w_i\mathbf{e}_i.$$

În sistemul de coordonate noi, putem scrie

$$P = O' + \sum_{i=1}^{n} x_{i}' \mathbf{e}_{i} = O + \sum_{i=1}^{n} w_{i} \mathbf{e}_{i} + \sum_{i=1}^{n} x_{i}' \mathbf{e}_{i} = O + \sum_{i=1}^{n} (x_{i}' + w_{i}) \mathbf{e}_{i}.$$
 (1)

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Demonstraţie.

Cum, pe de altă parte,

$$P = O + \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i, \tag{2}$$

iar vectorii \mathbf{e}_i sunt liniar independenți, din (1) și (2) rezultă relația cerută.

Schimbarea axelor

De data asta, reperul vechi este acelaşi, adică

$$S = (O; \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}),$$

dar reperul nou este de forma

$$S = (O; \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}),$$

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

adică originea rămâne aceeaşi, dar se schimbă baza de coordonate. Presupunem că

$$\mathbf{e}'_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} \mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Fie

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Matricea A se numeşte matrice de schimbare a bazei. Numele e justificat de teorema de mai jos.

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Teorema

Fie P un punct oarecare. Atunci coordonatele sale relativ la cele două repere sunt legate prin relația

$$X = A \cdot X'. \tag{3}$$

Observație

De remarcat că, dacă am fi utilizat cealaltă convenţie, relaţia (3) s-ar fi scris

$$X = X' \cdot A^t$$

unde, de data aceasta, X și X' sunt matrici linie, nu coloană.

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Demonstrația teoremei.

Avem

$$P = O + \sum_{j=1}^{n} x_{i} \mathbf{e}_{j} = O + \sum_{i=1}^{n} x'_{i} \mathbf{e}'_{i},$$

prin urmare,

$$\sum_{j=1}^{n} x_{i} \mathbf{e}_{j} = \sum_{i=1}^{n} x'_{i} \mathbf{e}'_{i} = \sum_{i=1}^{n} x'_{i} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ji} \mathbf{e}_{j} \right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x'_{i} \mathbf{e}_{j} \right).$$

De aici rezultă că

$$x_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i', \quad 1 \le j \le n,$$

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Demonstraţia teoremei.

sau, matricial,

$$X = A \cdot X'$$
.

Mai rămâne de discutat cazul în care se schimbă atât originea reperului, cât şi baza de coordonate. Este uşor de constatat că atunci are loc

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Teorema

Dacă se trece de la reperul

$$S = (O; \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$$

la reperul

$$S' = (O'; \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}),$$

adică se schimbă atât originea, cât și baza, atunci legătura între coordonatele unui punct în vechea bază și coordonatele sale în noua bază sunt date de

$$X = A \cdot X' + W, \tag{4}$$

unde W este vectorul coordonatele originii noi față de vechiul sistem de coordonate, iar A este matricea schimbării de bază.

Transformări de coordonate scrise în coordonate afine

Faptul că relaţia (4) nu se reduce la o simplă înmulţire de matrici complică destul de mult lucrurile dacă, aşa cum se întâmplă adesea, trebuie să facem mai multe schimbări de coordonate. Astfel, de exemplu, dacă, în (4)

$$X' = B \cdot X'' + W',$$

atunci relația citată se scrie

$$X = A \cdot (B \cdot X'' + W') + W = (A \cdot B) \cdot X'' + A \cdot W' + W.$$

Este uşor de imaginat cât de tare se poate complica transformarea dacă trebuie să compunem mai multe transformări. Ideal ar fi dacă am avea W=0, tot timpul. Desigur, aşa ceva nu este posibil, dar putem obţine ceva aproape la fel de bun utilizând aşa-numitele coordonate omogene, pe care le vom introduce în secţiunea următoare.

Spaţiul proiectiv n-dimensional

Există o serie de probleme cărora geometria euclidiană nu le face față cu succes, dar care se pot descrie cu usurință într-o geometrie mai generală, numită geometrie proiectivă. Un spațiu proiectiv se obține, până la urmă, din spațiul afin de aceeași dimensiune, adăugând o serie de puncte numite puncte de la infinit sau puncte ideale. Adăugarea acestor puncte elimină, de multe ori, cazurile speciale care trebuie luate în considerare atunci când se face o discuție. Astfel, de exemplu, în planul afin, două drepte distince pot să se intersecteze sau să fie paralele. În planul proiectiv, oricare două drepte se intersectează, dar unele dintre ele, care corespund dreptelor afine paralele, se intersectează într-un punct de la infinit. Din punctul nostru de vedere, principalul avantaj al punctului de vedere

proiectiv este că ne furnizează un sistem de coordonate foarte utile, coordonatele omogene, care permit descrierea foarte comodă a transformărilor geometrice.

Spaţiul proiectiv

Începem cu o definiție.

Definiție

Fie $u, v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Spunem că punctele u şi v sunt echivalente şi scriem $x \sim y$ dacă există un număr real nenul t astfel încât $u = t \cdot v$. Este uşor de verificat că această relaţie este o relaţie de echivalenţă. Clasa de echivalenţă a lui u,

$$[u] = \{t \cdot u \mid t \in \mathbb{R}^*\}$$

este dreapta care trece prin origine şi punctul u, mai puţin originea, desigur. Mulţimea tuturor claselor de echivalenţă, adică *spaţiul factor* $\mathbb{RP}^n \equiv \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$, se numeşte *spaţiu proiectiv n-dimensional*.

Spaţiul proiectiv

Definiţie

Dacă în \mathbb{R}^{n+1} alegem un sistem de coordonate $O, X_1 \dots X_{n+1}$, atunci, pentru $[u] = [X_1, \dots, X_{n+1}]$, spunem că numerele X_1, \dots, X_{n+1} sunt coordonatele omogene ale punctului [u]. De remarcat că aceste coordonate nu sunt unice. Într-adevăr, dacă (X_1, \dots, X_{n+1}) sunt coordonate omogene ale lui [u], atunci, pentru orice $t \neq 0$, (tX_1, \dots, tX_{n+1}) sunt, de asemenea, coordonate omogene ale aceluiași punct.

Pentru noi sunt importante cazurile n=2 şi n=3. Începem cu n=2. Spaţiul proiectiv \mathbb{RP}^2 se mai numeşte *plan proiectiv real*. Să presupunem că am ales, în \mathbb{R}^3 , un sistem de coordonate *OXYZ*. Atunci un punct din planul proiectiv se scrie

$$[X, Y, Z] = \{t(X, Y, Z) | t \in \mathbb{R}^*\}.$$

Planul proiectiv

Să considerăm, mai întâi, cazul în care $Z \neq 0$. Un punct de acest tip are un reprezentant de forma (x, y, 1), dacă alegem t = 1/Z şi notăm x = X/Z, y = Y/Z.

De remarcat că reprezentantul (x,y,1) este intersecţia dintre dreapta care trece prin origine şi prin punctul (X,Y,Z) şi planul Z=1. Dacă identificăm acest plan cu \mathbb{R}^2 , concluzia este că există o bijecţie între punctele [X,Y,Z], cu $Z\neq 0$, ale planului proiectiv şi punctele planului euclidian. Dacă (X,Y,Z) sunt coordonate omogene ale unui punct din planul proiectiv, cu $Z\neq 0$, vom spune că ele sunt coordonatele omogene ale punctului (x=X/Z,y=Y/Z) din planul euclidian. Invers, dacă (x,y) este un punct din planul euclidian, coordonatele sale omogene sunt (x,y,1) şi orice triplet de numere reale obţinut din acestea prin înmulţirea cu un scalar nenul.

Planul proiectiv

Să vedem, acum, ce se întâmplă cu punctele din planul proiectiv pentru care ultima coordonată este zero. Fie (x_0, y_0) un punct din plan, diferit de origine. Coordonatele punctului pot fi privite ca fiind componentele unui vector care, fiind nenul, poate fi vectorul director al unei drepte. Fie (a, b) un punct oarecare din plan şi dreapta

$$(x(t), y(t)) = (a + tx_0, b + ty_0)$$

de direcţie (x_0, y_0) , care trece prin punctul (a, b). Pentru fiecare t real, punctului (x(t), y(t)) îi putem asocia coordonatele omogene $(x(t), y(t), 1) = (a + tx_0, b + ty_0, 1)$. Acelaşi punct, dacă $t \neq 0$, are şi coordonatele omogene $(a/t, x_0, b/t + y_0, 1/t)$. Dacă $t \to \infty$, atunci coordonatele omogene ale punctului considerat tind la $(x_0, y_0, 0)$. Interpretarea geometrică este că punctul de coordonate omogene $(x_0, y_0, 0)$ este punctul situat la infinit pe dreapta (x(t), y(t)). De remarcat că există *un singur* punct la infinit pe o dreaptă dată.

Transformări de coordonate scrise în coordonate omogene

Considerăm transformarea de coordonate

$$X = A \cdot X + W$$
.

Definim *matricea extinsă* sau *matricea omogenă* asociată acestei transformări prin

$$M_{A,W} = \begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & w_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & w_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & w_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
 (5)

Transformări de coordonate scrise în coordonate omogene

Dacă vectorul W se presupune subînţeles, vom nota $M_{A,W} \equiv \overline{A}$. Fie, acum, \overline{X} şi \overline{X}' vectorii coordonatelor omogene asociate lui X şi X', adică

$$\overline{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si} \quad \overline{X}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Atunci transformarea de coordonate se poate scrie

$$\overline{X} = \overline{A} \cdot \overline{X}'$$
 (6)

Transformări de coordonate scrise în coordonate omogene

sau, explicit,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & w_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & w_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & w_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Afirmaţia este uşor de demonstrat în cazul general, dar preferăm să o verificăm în cele două cazuri particulare care ne interesează pe noi, anume n=2 şi n=3.

În cazul n = 2, transformarea omogenă se scrie

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & w_1 \\ a_{21} & a_{22} & w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Transformări de coordonate scrise în coordonate omogene

Dacă facem înmulţirea de matrici, obţinem

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + w_1 \\ x_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + w_2 \end{cases}$$

sau, matricial,

$$X = A \cdot X' + W$$

ceea ce trebuia demonstrat.

În cazul n=3, transformarea omogenă se scrie

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & w_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & w_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & w_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{9}$$

Transformări de coordonate scrise în coordonate omogene

de unde

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + a_{13x'_3} + w_1 \\ x_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3 + w_2 \\ x_3 = a_{31}x'_1 + a_{32}x'_2 + a_{33}x'_3 + w_3 \end{cases}$$

sau, matricial,

$$X = A \cdot X' + W$$

ceea ce trebuia demonstrat.

Operații cu matrici extinse

Dacă privim matricile extinse ca fiind nişte matrici formate din blocuri, atunci ele se pot înmulţi, după cum se poate verifica uşor, considerând că blocurile sunt, de fapt, componentele matricii. Astfel, dacă înmulţim matricile $M_{A,W}$ şi $M_{B,V}$ obţinem

$$\begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B & V \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot B & A \cdot V + W \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Această relaţie demonstrează, în fapt, că $M_{A,W} \cdot M_{B,V}$ este matricea transformării compuse:

$$M_{A,W} \cdot M_{B,V} = M_{A \cdot B, A \cdot V + W},$$

după cum era de așteptat.

Matricea extinsă asociată transformării identice este matricea identică:

$$M_{I_n,0}=\begin{pmatrix}I_n&0\\0&1\end{pmatrix}=I_{n+1}.$$

Operații cu matrici extinse

Inversa matricei $M_{A,W}$ este

$$M_{A,W}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}W \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Într-adevăr,

$$\begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot A^{-1} & A \cdot \left(-A^{-1} \cdot W\right) + W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

iar

$$\begin{pmatrix}A^{-1} & -A^{-1}W\\0 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}A & W\\0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^{-1}\cdot A & A^{-1}\cdot W-A^{-1}\cdot W\\0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_n & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

Să presupunem, acum, că avem o transformare de coordonate de forma

$$X = A \cdot X' + W$$

Operații cu matrici extinse

Vrem să exprimăm pe X' în funcţie de X. Un calcul simplu ne conduce la

$$X' = A^{-1} \cdot X - A^{-1} \cdot W$$

sau, în limbaj de matrici extinse,

$$\begin{pmatrix} X' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix} = M_{A,W}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Transformări afine

Fie \mathbb{E}^n spaţiul afin n-dimensional. \mathbb{E}^n este, ca mulţime, \mathbb{R}^n , privită ca mulţime de puncte. Pentru a fi un spaţiu afin, ea este însoţită de o aplicaţie care asociază fiecărei perechi de puncte vectorul care le uneşte, cu alte cuvinte,

$$\varphi: \mathbb{E}^n \times \mathbb{E}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \varphi(P, Q) = \overrightarrow{PQ}.$$
 (10)

Aplicația φ se bucură de următoarele două proprietăți:

- $\varphi(P, Q) + \varphi(Q, R) = \varphi(P, R)$ (regula triunghiului);
- e pentru orice punct $P \in \mathbb{E}^n$ şi orice $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, există un singur punct $Q \in \mathbb{E}^n$ astfel încât $\varphi(A, B) = \mathbf{v}$.

O aplicație bijectivă $T: \underline{\mathbb{E}}^n \to \underline{\mathbb{E}}^n$ se numește *transformare afină* dacă există $O \in \underline{\mathbb{E}}^n$, aplicația $\overrightarrow{T}: \underline{\mathbb{R}}^n \to \underline{\mathbb{R}}^n$, definită, pentru orice $\mathbf{v} \in \underline{\mathbb{R}}^n$, prin

$$\overrightarrow{T}(\overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{T(O)T(P)},$$

unde $\overrightarrow{OP} = \mathbf{v}$, este liniară.

Transformări afine

Se poate demonstra că, dacă în \mathbb{E}^n s-a fixat un reper $(O; \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$, o transformare afină se poate scrie

$$T(P) = A \cdot P + B,$$

unde A este matricea aplicaţiei liniare \overrightarrow{T} , iar B=T(O). Pentru a simplifica notaţia, în cele ce urmează vom renunţa la săgeata care indică partea vectorială a transformării afine şi ne vom da seama după argument dacă este vorba despre partea punctuală sau cea vectorială a aplicaţiei afine. Astfel, dacă scriem

$$T(P+\mathbf{v})=T(P)+T(\mathbf{v}),$$

al doilea termen din membrul drept este, de fapt, partea vectorială (liniară) a transformării afine. Dacă folosim coordonate omogene, matricea corespunzătoare unei transformări afine se va scrie

$$T = \begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Transformări afine

Dacă v este un vector, atunci

$$T(\boldsymbol{v}) = \begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot v \\ 0 \end{pmatrix},$$

deci aplicația A e liniară pe vectori. Pe de altă parte

$$T(P) = \begin{pmatrix} A & W \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot P + W \\ 1 \end{pmatrix}.$$

În cele ce urmează, ne vom concentra, exclusiv, pe cazurile n=2 şi n=3 şi vom determina, pentru fiecare caz contra, matricea omogenă a transformării. Strategia va fi să determinăm, de fiecare dată, o formă vectorială a transformării, care să nu depindă de coordonate, şi abia apoi să determinăm matricea (omogenă) a transformării.

Translaţia

Forma vectorială

Translaţia este o transformare care mută toate punctele planului cu un acelaşi vector, constant. Prin urmare, dacă privim planul ca fiind un spaţiu afin bidimensional, pe care îl vom nota cu \mathbb{E}^2 , atunci translaţia este o aplicaţie $\mathcal{T}: \mathbb{E}^2 \to \mathbb{E}^2$,


$$T(P) = P + \mathbf{w},\tag{11}$$

unde ${\bf w}$ este un vector constant din plan. Transformarea se mai scrie şi

$$P' = P + \mathbf{w}$$
.

O tehnică generală, atunci când studiem transformările afine, ale planului sau ale spaţiului, fără a utiliza coordonate, este aceea de a determina, separat, modul în care transformarea acţionează pe puncte si pe vectori.

Translaţia



Translaţia

Să aplicăm această metodă în cazul translaţiei. Dacă Q este un al doilea punct, atunci

$$T(Q) = Q + \mathbf{w}. \tag{12}$$

Fie
$$\mathbf{v} = Q - P\left(\equiv \overrightarrow{PQ}\right)$$
. Atunci

$$T(\mathbf{v}) = T(Q - P) = T(Q) - T(P) = (P + \mathbf{v}) - P = (P - P) + \mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{v}$$

deci, când translaţia este aplicată unui vector, ea se reduce la aplicaţia identică.

Translaţia

Forma matricială

Cele două reguli de transformare, pentru vectori și puncte, se scriu, sub forma matricială, ca

$$[v'] = [v] = I_2 \cdot [v],$$
 (13)

$$[P'] = [P] + [w] = I_2 \cdot [P] + [w],$$
 (14)

ceea ce înseamnă că, dacă utilizăm blocuri matriciale, matricea translației se va scrie

$$[T_{\mathbf{w}}] = \begin{bmatrix} I_2 & \mathbf{w} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{15}$$

sau, în formă extinsă,

$$[T_{\mathbf{w}}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & w_1 \\ 0 & 1 & w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

Translaţia

Dacă aplicăm transformarea unui punct P, de coordonate (x_1, y_1) , obţinem

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & w_1 \\ 0 & 1 & w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + w_1 \\ x_2 + w_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
(17)

ceea ce corespunde, după cum ne așteptam, scrierii scalare

$$\begin{cases} x_1' = x_1 + w_1, \\ x_2' = x_2 + w_2 \end{cases}$$
 (18)

Rotația în jurul unui punct

Forma vectorială

Aplicăm aceeaşi metodă și în cazul rotației în plan relativ la un punct. Începem prin a determina rotația unui vector \mathbf{v} cu un unghi θ . Aceasta înseamnă să fixăm originea vectorului și să rotim extremitatea vectorului cu unghiul θ față de originea vectorului. E ușor de verificat că operația nu depinde de alegerea originii.

Introducem operatorul care roteşte un vector, în sens direct, cu 90° . Pentru un vector \mathbf{v} , vom nota imaginea sa prin acest operator cu \mathbf{v}^{\perp} (se citeşte "perp de \mathbf{v} "). Dacă am fixat un reper ortonormat direct în care $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, atunci $\mathbf{v}^{\perp} = (-v_2, v_1)$.

Rotația în jurul unui punct




Figura: Rotaţia aplicată unui pătrat

Rotaţia în jurul unui punct

Un raţionament simplu ne arată că putem scrie rotaţia de unghi θ aplicată vectorului sub forma:

$$Rot(\theta)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cos\theta + \mathbf{v}^{\perp}\sin\theta. \tag{19}$$

Fie acum Q punctul fix în jurul căruia se face rotația și P un punct oarecare din plan, pe care vrem să-l rotim cu unghiul θ în jurul lui Q. Pentru a stabili formula pentru rotația punctului P, remarcăm că putem scrie

$$P = Q + P - Q = Q + \overrightarrow{QP}$$
.

Prin urmare, rotaţia fiind o transformare afină, avem:

$$\operatorname{\mathsf{Rot}}(Q,\theta)(P) = \operatorname{\mathsf{Rot}}(Q,\theta)(Q) + \operatorname{\mathsf{Rot}}(Q,\theta)(\overrightarrow{QP}).$$

Cum Q este punctul în jurul căruia se face rotaţia, el este fix: $Rot(Q, \theta)(Q) = Q$. Pe de altă parte, transformarea vectorului P - Q este dată de formula (19), adică

Rotația în jurul unui punct

$$\operatorname{Rot}(Q,\theta)(P-Q) = \overrightarrow{QP}\cos\theta + \overrightarrow{QP}^{\perp}\sin\theta,$$

deci, în final, pentru transformarea punctelor avem formula:

$$Rot(Q,\theta)(P) = Q + \overrightarrow{QP}\cos\theta + \overrightarrow{QP}^{\perp}\sin\theta.$$
 (20)

Forma matricială

Dacă utilizăm componentele vectorilor, relaţia (19) se poate scrie

$$\begin{cases} v_1' = v_1 \cos \theta - v_2 \sin \theta, \\ v_2' = v_1 \sin \theta + v_1 \cos \theta. \end{cases}$$
 (21)

Introducem matricea

$$Rot(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}. \tag{22}$$

Rotaţia în jurul unui punct

Atunci, relaţiile (21) capătă forma matricială

$$[v'] = Rot(\theta) \cdot [v]. \tag{23}$$

Prin urmare, folosind relaţia (20), obţinem

$$[P'] = [Q] + \mathsf{Rot}(\theta) \cdot (P - Q) = \mathsf{Rot}(\theta) \cdot [P] + (I_2 - \mathsf{Rot}(\theta)) \cdot [Q]$$

Dacă trecem la coordonate omogene, găsim matricea rotației de unghi θ în jurul lui Q sub forma

$$Rot(Q, \theta) = \begin{bmatrix} Rot(\theta) & (I_2 - Rot(\theta)) \cdot [Q] \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
 (24)

Dacă explicităm, matricea de mai sus se scrie

$$Rot(Q,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & q_1(1-\cos\theta) + q_2\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & -q_1\sin\theta + q_2(1-\cos\theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{25}$$

Rotația în jurul unui punct

Exemplu

Rotaţia faţă de origine. De data asta, Q este originea, deci coordonatele sale sunt (0,0). Aşadar, matricea rotaţiei de unghi θ relativ la origine este

$$Rot(Origine, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
 (26)

Rotatia în jurul unui punct

Problema

Determinați imaginea triunghiului ABC, de vărfuri A(1,2), B(3,1), C(4,4) printr-o rotatie de unghi 30° în jurul originii. Desenati, pe același sistem de axe, triunghiul inițial și imaginea sa.

Soluţie.

Conform formulei (26), matricea omogenă a transformării este

$$R = \begin{bmatrix} \cos 30^{\circ} & -\sin 30^{\circ} & 0 \\ \sin 30^{\circ} & \cos 30^{\circ} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Rotația în jurul unui punct

Demonstrație.

Prin urmare, avem:

$$[A' \quad B' \quad C'] = R \cdot [A \quad B \quad C] = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3} - 2}{2} & \frac{3\sqrt{3} - 1}{2} & 2\sqrt{3} - 2 \\ \frac{2\sqrt{3} + 1}{2} & \frac{3 + \sqrt{3}}{2} & 2\sqrt{3} + 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} .$$

Rotația în jurul unui punct

Demonstrație.

Aşadar, punctele A', B', C' vor fi date de

$$egin{aligned} A' &= A' \left(rac{\sqrt{3}-2}{2}, rac{2\sqrt{3}+1}{2}
ight), \ B' &= B' \left(rac{3\sqrt{3}-1}{2}, rac{3+\sqrt{3}}{2}
ight), \ C' &= C' \left(2\sqrt{3}-2, 2\sqrt{3}+2
ight). \end{aligned}$$



Rotația în jurul unui punct




Figura:

Scalarea simplă uniformă

Scalarea simplă este o transformare afină în care se scalează vectorii bazei, adică aceştia se înmulţesc cu un număr real diferit de zero. Dacă numărul este acelaşi, avem de-a face cu o scalare *uniformă* sau *izotropă*. Dacă factorii de scală nu sunt aceeaşi pentru toţi vectorii bazei, atunci spunem că scalarea este *neuniformă* sau *anizotropă*. Începem cu studiul scalării simple uniforme. Ea se mai numeşte şi *omotetie*.

Scalarea simplă uniformă




Figura: Scalarea aplicată unui pătrat

Scalarea simplă uniformă

Forma vectorială

Scalarea simplă omogenă de factor s, relativ la un punct Q din plan este transformarea geometrică ce asociază unui punct P din plan un punct P' astfel încât

$$\overrightarrow{QP'} = s\overrightarrow{QP}. \tag{27}$$

Este uşor de dedus forma transformării atunci când este aplicată vectorilor:

$$Scale(Q, s)(\mathbf{v}) = s \cdot \mathbf{v}. \tag{28}$$

Această "parte" a scalării nu depinde de punctul Q, ci doar de factorul de scală. s.

Scalarea simplă uniformă

Pentru a determina modul în care scalarea se aplică punctelor, procedăm ca şi în cazul rotației, adică aplicăm scalarea vectorială vectorului $\overrightarrow{QP} \equiv P - Q$. Din (28) rezultă

$$\mathsf{Scale}(Q,s)(P-Q) = \mathsf{Scale}(Q,s)(P) - \mathsf{Scale}(Q,s)(Q) = s \cdot (P-Q)$$

Cum Q este punct fix al transformării, relația de mai sus se poate scrie

$$Scale(Q, s)(P) = Q + s \cdot \overrightarrow{QP}.$$
 (29)

Scalarea uniformă

Forma matricială

Relatia (29) se poate scrie, matriceal

$$\mathsf{Scale}(Q,s)(P) = [Q] + s(P-Q) = s[P] + (1-s)[Q] = (sl_2) \cdot][P] + (1-s)[Q]$$

Prin urmare, matricea scalării uniforme relativ la Q este

$$Scale(Q, s) = \begin{pmatrix} s \cdot I_2 & (1 - s)Q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (30)

sau, explicit,

Scale(
$$Q, s$$
) = $\begin{pmatrix} s & 0 & (1-s)q_1 \\ 0 & s & (1-s)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (31)

Produsul tensorial

Avem nevoie de un mic artificiu, bazat pe o operaţie cu vectori care se numeşte *produs tensorial*. Fie $\mathbf{a}(a_1, a_2)$ şi $\mathbf{b}(b_1, b_2)$ doi vectori. *Produsul tensorial* al celor doi vectori este aplicaţia biliniară care are, în baza considerată, matricea

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_2 b_1 \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix} = [\mathbf{b}] \cdot [\mathbf{a}]^t.$$
 (32)

În general, produsul tensorial nu este comutativ. În fapt, avem

$$\mathbf{a}\otimes\mathbf{b}=(\mathbf{b}\otimes\mathbf{a})^t$$
.

Pe noi, produsul tensorial ne interesează pentru reformularea anumitor egalități. De multe ori, de exemplu, apar expresii de forma

$$\mathbf{t} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}. \tag{33}$$

Produsul tensorial

Remarcabil este, la relaţia de mai sus, că, atunci când **a** şi **b** sunt vectori constanţi, **t** este o aplicaţie liniară de **u**. Într-adevăr, un calcul simplu, pe care îl lăsăm în seama cititorului, demonstrează că

$$\mathbf{t} = (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \cdot \mathbf{u}. \tag{34}$$

Prin urmare, atunci când se trece de la reprezentarea vectorială la reprezentarea matricială, formula (33) se transformă în formula (34).

Scalarea simplă neuniformă

Fie Q un punct din plan. O scalare simplă neuniformă a planului, relativ la punctul Q, este o transformare afină care asociază unui punct P, de vector de poziție \overrightarrow{QP} , relativ la punctul Q, un punct P' astfel încât

$$\begin{cases}
\overrightarrow{QP'} \cdot \mathbf{i} = s_{\chi} \cdot (\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{i}), \\
\overrightarrow{QP'} \cdot \mathbf{j} = s_{y} \cdot (\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{j}).
\end{cases}$$
(35)

Forma vectorială

Fie v un vector din plan. Atunci el se poate scrie

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{x} + \mathbf{v}_{y},$$

unde $\mathbf{v}_x = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}) \cdot \mathbf{i}$, $\mathbf{v}_y = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}) \cdot \mathbf{j}$. Atunci,

$$\mathsf{Scale}(s_{\scriptscriptstyle X},s_{\scriptscriptstyle Y})(\mathbf{v}) = \mathsf{Scale}(s_{\scriptscriptstyle X},s_{\scriptscriptstyle Y})(\mathbf{v}_{\scriptscriptstyle X}) + \mathsf{Scale}(s_{\scriptscriptstyle X},s_{\scriptscriptstyle Y})(\mathbf{v}_{\scriptscriptstyle Y}),$$

adică

$$Scale(s_x, s_v)(\mathbf{v}) = s_x \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}) \cdot \mathbf{i} + s_v \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}) \cdot \mathbf{j}. \tag{36}$$

Scalarea simplă neuniformă

Dacă P e un punct,

$$Scale(Q, s_x, s_y)(P) = Scale(Q, s_x, s_y)(Q + \overrightarrow{QP}),$$

adică

$$Scale(Q, s_x, s_y)(P) = Q + s_x \cdot (\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{i}) \cdot \mathbf{i} + s_y \cdot (\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{j}) \cdot \mathbf{j}.$$
 (37)

Forma matricială Din (37), obţinem

$$\mathsf{Scale}(Q, s_{x}, s_{y})(P) = Q + s_{x}(\mathbf{i} \otimes \mathbf{i})(P - Q) + s_{y}(\mathbf{j} \otimes \mathbf{j})(P - Q)$$

sau

Scale
$$(Q, s_x, s_y) = (s_x(\mathbf{i} \otimes \mathbf{i}) + s_y(\mathbf{j} \otimes \mathbf{j})) \cdot P +$$

 $+ (l_2 - s_x(\mathbf{i} \otimes \mathbf{i}) - s_y(\mathbf{j} \otimes \mathbf{j}) \cdot Q$ (38)

Matricea transformării este, deci

$$\mathsf{Scale}(Q, s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x(\mathbf{i} \otimes \mathbf{i}) + s_y(\mathbf{j} \otimes \mathbf{j}) & (I_2 - s_x(\mathbf{i} \otimes \mathbf{i}) - s_y(\mathbf{j} \otimes \mathbf{j}) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Scalarea simplă neuniformă

Dar

$$\mathbf{i} \otimes \mathbf{i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{j} \otimes \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

deci matricea extinsă este

Scale
$$(Q, s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & (1 - s_x)q_1 \\ 0 & s_y & (1 - s_y)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
. (40)

Reflexia relativ la o dreaptă este transformarea care asociază unui punct simetricul punctului față de dreaptă.

Forma vectorială

Considerăm o dreaptă care trece printr-un punct Q şi are versorul director \mathbf{w} . Începem, ca de obicei, prin a determina imaginea unui vector prin reflexie. Evident, imaginea vectorului nu depinde de punctul Q. Fie \mathbf{v} un vector oarecare din plan. După cum am văzut, \mathbf{v} se poate descompune ca o sumă dintr-un vector paralel cu vectorul \mathbf{w} şi unul perpendicular pe acest vector,

$${f v}={f v}_{\parallel}+{f v}_{\perp}.$$

De data aceasta, însă, vom pune

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp}) \mathbf{w}^{\perp}, \\ \mathbf{v}_{\perp} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp}) \mathbf{w}^{\perp}. \end{cases}$$

Este clar că

$$\mathsf{Mirror}(\mathbf{w})(\mathbf{v}_{\parallel}) = \mathbf{v}_{\parallel},\tag{41}$$

în timp ce

$$Mirror(\mathbf{w})(\mathbf{v}_{\perp}) = -\mathbf{v}_{\perp}.$$

Aşadar,

$$\mathsf{Mirror}(\mathbf{w})(\mathbf{v}) = \mathbf{v}_{\parallel} - \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp})\mathbf{w}^{\perp}. \tag{42}$$

Ca să determinăm imaginea unui punct oarecare, P, din plan, ţinem cont de faptul că P=Q+(P-Q) şi, Q fiind un punct fix al transformării, obţinem

$$\mathsf{Mirror}(Q,\mathbf{w})(P) = Q + \mathsf{Mirror}(\mathbf{w})(\overrightarrow{QP}),$$

deci

$$\mathsf{Mirror}(Q,\mathbf{w})(P) = Q + \overrightarrow{QP} - 2\left(\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{w}^{\perp}\right)\mathbf{w}^{\perp}. \tag{43}$$

Forma matricială

Transcriem, mai întâi, matricial, formula de transformare pentru vectori (42), ţinând cont de faptul că

$$(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}^\perp)\boldsymbol{w}^\perp = \left(\boldsymbol{w}^\perp\otimes\boldsymbol{w}^\perp\right)\boldsymbol{v}.$$

Obţinem, prin urmare,

$$\mathsf{Mirror}(\mathbf{w})(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right)\mathbf{v}$$

sau

$$Mirror(\mathbf{w})(\mathbf{v}) = \left(I_2 - 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right)\right) \cdot \mathbf{v}. \tag{44}$$

Aşadar, matricea părţii liniare a reflexiei este

$$Mirror(\mathbf{w}) = I_2 - 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right). \tag{45}$$

Pentru determinarea matricei omogene, plecăm de la (43) și obţinem

$$\mathsf{Mirror}(Q,\mathbf{w})(P) = Q + P - Q - 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right)(P - Q),$$

adică

$$\mathsf{Mirror}(Q, \mathbf{w})(P) = \left(I_2 - 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right)\right) \cdot P + 2\left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp}\right) \cdot Q, \quad (46)$$

ceea ce înseamnă că matricea omogenă a transformării este

$$Mirror(Q, \mathbf{w}) = \begin{pmatrix} I_2 - 2 \left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp} \right) & 2 \left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp} \right) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{47}$$

Dacă ţinem cont că

$$\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}^{\perp} = \begin{pmatrix} w_2^2 & -w_1 w_2 \\ -w_1 w_2 & w_1^2 \end{pmatrix},$$

matricea de mai sus se scrie, în mod explicit, ca

$$Mirror(Q, \mathbf{w}) = \begin{pmatrix} 1 - 2w_2^2 & 2w_1w_2 & 2(q_1w_2^2 - q_2w_1w_2) \\ 2w_1w_2 & 1 - 2w_1^2 & 2(-q_1w_1w_2 + q_2w_1^2) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Observații

Dacă Q este originea, iar reflexia se face faţă de Ox, atunci avem
 w = (1,0), deci

$$\mathsf{Mirror}(\textit{Origine}, \mathbf{i}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Observații

• Analog, reflexia faţă de Oy este dată de matricea

Mirror(*Origine*,
$$\mathbf{j}$$
) = $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

 Formula (48) a fost obţinută în ipoteza că dreapta este dată sub forma vectorială:

$$P(t) = Q + t\mathbf{w}$$
.

Observații

Dacă dreapta este dată sub forma generală,

$$\Delta: ax + by + c = 0,$$

atunci ca versor al vectorului director se poate lua vectorul

$$\mathbf{w} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(b, -a).$$

Dacă $a \neq 0$, putem lua Q = (-c/a, 0). Dacă înlocuim în formula (48), obţinem

Mirror(
$$\Delta$$
) = $\frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} b^2 - a^2 & -2ab & -2ac \\ -2ab & a^2 - b^2 & -2bc \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$. (49)

Forfecarea este transformarea afină care transformă un pătrat unitate cu un vârf în punctul Q și de laturi \mathbf{w} și \mathbf{w}^{\perp} într-un paralelogram înclinând latura \mathbf{w}^{\perp} și transformând-o în $\mathbf{w}_{\text{new}}^{\perp}$, care face un unghi θ cu \mathbf{w}^{\perp} , fără să modifice punctul Q sau vectorul \mathbf{w} .

Forma vectorială Începem, ca de obicei, prin a determina forfecarea aplicată unui vector. Fie, prin urmare, \mathbf{v} un vector oarecare din plan. Tot ca de obicei, îl descompunem în două componente, una paralelă cu vectorul \mathbf{w} și una perpendiculară pe el sau, mai degrabă, una paralelă cu vectorul \mathbf{w}^{\perp} . Atunci, vom avea

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{\parallel}+\boldsymbol{v}_{\perp},$$

unde

$$\mathbf{v}_{\perp} = \left(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}^{\perp}
ight)\cdot\mathbf{w}^{\perp}$$
 şi $\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\perp}.$

Este clar că Shear $(\mathbf{w}, \theta)(\mathbf{v}_{\parallel}) = \mathbf{v}_{\parallel}$, în timp ce

$$\begin{aligned} \mathsf{Shear}(\mathbf{v},\theta)(\mathbf{v}_\perp) &= \mathsf{Shear}(\mathbf{v},\theta) \left(\left(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^\perp \right) \cdot \mathbf{w}^\perp \right) = \left(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^\perp \right) \mathsf{Shear}(\mathbf{v},\theta)(\mathbf{w}^\perp) \\ &= \left(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^\perp \right) \left(\mathsf{tg} \, \theta \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w}^\perp \right). \end{aligned}$$

Aşadar,

$$\mathsf{Shear}(\mathbf{W},\theta)(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\perp} + \left(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp}\right) \left(\mathsf{tg}\,\theta \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w}^{\perp}\right) = \mathbf{v} + \mathsf{tg}\,\theta \cdot \left(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp}\right) \cdot \mathbf{w}$$

adică

Shear(
$$\mathbf{w}, \theta$$
)(\mathbf{v}) = $\mathbf{v} + \operatorname{tg} \theta \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}^{\perp}) \cdot \mathbf{w}$. (50)

Pentru a determina imaginea prin forfecare a unui punct P, folosim, din nou, relaţia $P=Q+P-Q\equiv Q+\overrightarrow{QP}$ şi obţinem, folosind (50) şi faptul că punctul Q este fix,

$$\mathsf{Shear}(Q,\mathbf{w},\theta) = Q + \overrightarrow{QP} + \mathsf{tg}\,\theta\left(\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{w}^{\perp}\right) \cdot \mathbf{w}. \tag{51}$$

Forma matricială

Pentru a determina matricea transformării, mai întâi determinăm forma matricială a transformării vectorilor. Plecăm de la formula (50) şi obţinem

$$\mathsf{Shear}(\mathbf{w}, heta)(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \mathsf{tg}\, heta\left(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}\right) \cdot \mathbf{v}$$

sau

Shear(
$$\mathbf{w}, \theta$$
)(\mathbf{v}) = $\left(I_2 + \operatorname{tg} \theta \left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}\right)\right) \cdot \mathbf{v}$, (52)

ceea ce înseamnă că matricea părţii vectoriale a forfecării este

Shear(
$$\mathbf{w}, \theta$$
) = $I_2 + \operatorname{tg} \theta \left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w} \right)$. (53)

Pentru a obţine matricea omogenă a transformării pentru puncte, combinăm (51) şi (53) şi obţinem

Shear
$$(Q, \mathbf{w}, \theta) = \begin{pmatrix} I_2 + \operatorname{tg} \theta (\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}) & -\operatorname{tg} \theta (\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w}) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
 (54)

Pentru a obţine forma explicită a acestei matrici, remarcăm, înainte de toate, că

$$\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -w_2 & w_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -w_1 w_2 & w_1^2 \\ -w_2^2 & w_1 w_2 \end{pmatrix},$$

prin urmare,

$$I_2 + \operatorname{tg} \theta \left(\mathbf{w}^{\perp} \otimes \mathbf{w} \right) = \begin{pmatrix} 1 - w_1 w_2 \operatorname{tg} \theta & w_1^2 \operatorname{tg} \theta \\ -w_2^2 \operatorname{tg} \theta & 1 + w_1 w_2 \operatorname{tg} \theta \end{pmatrix},$$

iar

$$-\operatorname{tg}\theta\left(\mathbf{W}^{\perp}\otimes\mathbf{W}\right)\cdot\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \left(q_{1}\,w_{1}\,w_{2} - q_{2}\,w_{1}^{2}\right)\operatorname{tg}\theta\\ \left(q_{1}\,w_{2}^{2} - q_{2}\,w_{1}\,w_{2}\right)\operatorname{tg}\theta \end{pmatrix}.$$

Aşadar, în final,

Shear(
$$Q, \mathbf{w}, \theta$$
) =
$$\begin{pmatrix} 1 - w_1 w_2 \lg \theta & w_1^2 \lg \theta & (q_1 w_1 w_2 - q_2 w_1^2) \lg \theta \\ -w_2^2 \lg \theta & 1 + w_1 w_2 \lg \theta & (q_1 w_2^2 - q_2 w_1 w_2) \lg \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(55)

Exemple

1) Dacă punem $\mathbf{w} = \mathbf{i} = (1,0)$, matricea forfecării devine:

$$\mathsf{Shear}(Q,\mathbf{i}, heta) = egin{pmatrix} 1 & \mathsf{tg}\, heta & -q_2\,\mathsf{tg}\, heta \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

În particular, forfecarea în direcţia axei Ox relativ la origine este

Shear(*Origine*,
$$\mathbf{i}$$
, θ) = $\begin{pmatrix} 1 & \text{tg } \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2) Forfecarea în direcția axei Oy este, în schimb,

$$\mathsf{Shear}(Q,\mathbf{j},\theta) = egin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \ -\operatorname{tg}\theta & 1 & q_1\operatorname{tg}\theta \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dacă notăm cu \mathcal{A} mulţimea tuturor transformărilor afine ale planului, este uşor de verificat că această mulţime, împreună cu compunerea aplicaţiilor, formează un grup (necomutativ). Nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte mulţimile de transformări fundamentale pe care le-am studiat (translaţii, rotaţii, scalâri, etc.), cu excepţia translaţiilor. Compunerea a două rotaţii faţă de puncte diferite continuă să fie o transformare a planului, dar *nu este o rotaţie*. Vom vedea, însă, că dacă impunem nişte restricţii, obţinem grupuri de transformări interesante.

Grupul translatiilor

Teorema

Mulţimea \mathcal{T} a tuturor translaţiilor planului formează un grup comutativ, care este un subgrup al grupului \mathcal{A} al tuturor transformărilor planului.

Demonstrație.

Vom verifica, mai întâi, că \mathcal{T} este parte stabilă în raport cu compunerea aplicaţiilor. După cum şim, în cazul aplicaţiilor liniare, matricea aplicaţiei compuse este produsul matricilor celor două aplicaţii. Fie \mathcal{T} matricea aplicaţiei obţinute prin compunerea unei translaţii de vector \mathbf{v} cu o translaţie de vector \mathbf{w} . Atunci avem



Grupul translațiilor

Demonstraţie.

$$T = \mathsf{Trans}_{\mathbf{W}} \cdot \mathsf{Trans}_{\mathbf{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & w_1 \\ 0 & 1 & w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & v_1 \\ 0 & 1 & v_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & w_1 + v_1 \\ 0 & 1 & w_2 + v_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & v_1 + w_1 \\ 0 & 1 & v_2 + w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathsf{Trans}_{\mathbf{W} + \mathbf{V}} = \mathsf{Trans}_{\mathbf{V} + \mathbf{W}} = \mathsf{Trans}_{\mathbf{V}} \cdot \mathsf{Trans}_{\mathbf{W}},$$

așadar \mathcal{T} este parte stabilă în raport cu compunerea translaţiilor (i.e. compunerea a două translaţii este tot o translaţie), iar operaţia internă este comutativă.

Operaţia este asociativă, întrucât, în general, compunerea aplicaţiilor este comutativă.

Grupul translaţiilor

Demonstraţie.

Elementul neutru este aplicaţia identică a planului, care este translaţia de vector **0**. Mai rămâne să verificăm că orice element admite un invers. Compunerea fiind comutativă, este suficient să verificăm existenţa unei inverrse la stânga care va fi, în mod automat, şi inversă la dreapta.

Afirmăm că inversa translaţiei de vector \mathbf{w} este translaţia de vector $-\mathbf{w}$. Într-adevăr, avem

$$\mathsf{Trans}_{(-w_1,-w_2)} \cdot \mathsf{Trans}_{(w_1,w_2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -w_1 \\ 0 & 1 & -w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & w_1 \\ 0 & 1 & w_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Grupul translatiilor

Demonstraţie.

ceea ce înseamnă că translaţia de vector \mathbf{w} are o inversă, care este tot o translaţie, de vector $-\mathbf{w}$:

$$(\mathsf{Trans}_{\mathbf{w}})^{-1} = \mathsf{Trans}_{-\mathbf{w}}$$
.

Observație

Fie \mathbf{w} un vector şi n un număr natural nenul. Atunci, după cum se poate constata cu uşurință,

$$(\mathsf{Trans}_{\mathbf{W}})^n = \mathsf{Trans}_{n\mathbf{W}}$$
.

Grupul scalărilor uniforme

Spre deosebire de translaţii, toate celelalte transformări fundamentale ale planului se fac *relativ* la un punct sau la o direcţie. Vom studia, prin urmare, scalările uniforme, de diferiţi factori de scală, dar relativ la acelaşi punct. Punctul cu pricina este un punct fix al transformării (singurul punct fix).

Teorema

Fie Q un punct dat din plan. Mulţimea \mathcal{S}_Q a tuturor scalărilor uniforme $\mathsf{Scale}(Q,s)$, când s parcurge \mathbb{R}^* , împreună cu operaţia de compunere a aplicaţiilor, formează un grup comutativ.

Grupul scalărilor uniforme

Demonstraţie.

Demonstrăm, mai întâi, că \mathcal{S}_Q este o parte stabilă a grupului tuturor transformărilor planului, în raport cu operaţia de compunere a aplicaţiilor, cu alte cuvinte demonstrăm că rezultatul compunerii a două scalări relativ la Q este, de asemenea, o scalare relativ la Q. Într-adevăr, fie T transformarea care se obţine compunând două scalări uniforme relativ la Q, de factori de scară s, respectiv t. Atunci avem

Grupul scalărilor uniforme

Demonstraţie.

$$T = \operatorname{Scale}(Q, t) \cdot \operatorname{Scale}(Q, s) = \begin{pmatrix} t & 0 & (1 - t)q_1 \\ 0 & t & (1 - t)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s & 0 & (1 - s)q_1 \\ 0 & s & (1 - s)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ts & 0 & t(1 - s)q_1 + (1 - t)q_1 \\ 0 & ts & t(1 - s)q_2 + (1 - t)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ts & 0 & (1 - ts)q_1 \\ 0 & ts & (1 - ts)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ = \operatorname{Scale}(Q, ts) = \operatorname{Scale}(Q, st) = \operatorname{Scale}(Q, s) \cdot \operatorname{Scale}(Q, t).$$

Am demonstrat, altfel, nu doar că mulţimea scalărilor uniforme faţă de Q este parte stabilă, dar şi că operaţia de compunere, restrânsă la scalări uniforme, este comutativă.

Grupul scalărilor uniforme

Demonstraţie.

Asociativitatea compunerii este o proprietate ereditară, aplicaţia identică este o scalare (de factor de scală 1) şi joacă rolul elementului neutru şi vom demonstra că orice scalare relativ la Q, de factor nenul s, este inversabilă, iar inversa este scalarea de factor 1/s. Într-adevăr, la nivel matricial avem

Grupul scalărilor uniforme

Demonstrație.

$$\mathsf{Scale}(Q,s) \cdot \mathsf{Scale}(Q,1/s) = \begin{pmatrix} s & 0 & (1-s)q_1 \\ 0 & s & (1-s)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & 0 & \left(1-\frac{1}{s}\right)q_1 \\ 0 & \frac{1}{s} & \left(1-\frac{1}{s}\right)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & s\left(1-\frac{1}{s}\right)q_1 + (1-s)q_1 \\ 0 & 1 & s\left(1-\frac{1}{s}\right)q_2 + (1-s)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Grupul scalărilor neuniforme

Teorema

Fie Q un punct din plan. Atunci mulţimea \mathcal{S}_Q' tuturor scalărilor neuniforme relativ la Q, de factori de scală $s_1, s_2 \in \mathbb{R}^*$ formează un grup comutativ, în raport cu compunerea aplicaţiilor.

Demonstrație.

Verificăm, întâi, că este parte stabilă și că operația este comutativă. Avem:



Grupul scalărilor neuniforme

Demonstraţie.

$$\begin{aligned} & \operatorname{Scale}(Q, t_1, t_2) \cdot \operatorname{Scale}(Q, s_1, s_2) = \begin{pmatrix} t_1 & 0 & (1 - t_1)q_1 \\ 0 & t_2 & (1 - t_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \\ & \cdot \begin{pmatrix} s_1 & 0 & (1 - s_1)q_1 \\ 0 & s_2 & (1 - s_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1s_1 & 0 & (1 - t_1s_1)q_1 \\ 0 & t_2s_2 & (1 - t_2s_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ & = \operatorname{Scale}(Q, t_1s_1, t_2s_2) = \operatorname{Scale}(Q, s_1t_1, s_2t_2) = \\ & = \operatorname{Scale}(Q, s_1, s_2) \cdot \operatorname{Scale}(Q, t_1, t_2). \end{aligned}$$

Grupul scalărilor neuniforme

Demonstraţie.

Ca şi mai sus, asociativitatea este ereditară, iar elementul neutru este aplicația identică, adică scalarea de factori de scală (1,1).

Inversa scalării de factori (s_1, s_2) este scalarea de factori $(1/s_1, 1/s_2)$. Într-adevăr.

$$Scale(Q, s_1, s_2) \cdot Scale(Q, 1/s_1, 1/s_2) = \begin{pmatrix} s_1 & 0 & (1 - s_1)q_1 \\ 0 & s_2 & (1 - s_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{s_1} & 0 & \left(1 - \frac{1}{s_1}\right)q_1 \\ 0 & \frac{1}{s_2} & \left(1 - \frac{1}{s_2}\right)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & s_1 \left(1 - \frac{1}{s_1}\right)q_1 + (1 - s_1)q_1 \\ 0 & 1 & s_2 \left(1 - \frac{1}{s_2}\right)q_2 + (1 - s_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & s_1 \left(1 - \frac{1}{s_2}\right)q_2 + (1 - s_2)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Grupul scalărilor neuniforme

Demonstraţie.

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Grupul rotațiilor relativ la un punct

Teorema

Fie Q un punct din plan. Atunci mulţimea \mathcal{R}_Q a tuturor rotaţiilor de unghi θ din plan în jurul punctului Q, cu $\theta \in \mathbb{R}$, formează un subgrup ap grupului \mathcal{A} al tuturor transformărilor planului.

Demonstrație.

Plecăm de la forma matricii unei rotații oarecare de unghi θ în jurul punctului Q:

$$\operatorname{Rot}(Q,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & q_1(1-\cos\theta) + q_2\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & -q_1\sin\theta + q_2(1-\cos\theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Grupul rotațiilor relativ la un punct

Demonstrație.

Demonstrăm, mai întâi, că produsul dintre o rotație de unghi θ și una de unghi φ este tot o rotație. Într-adevăr, avem

$$\begin{split} \operatorname{Rot}(Q,\varphi) \cdot \operatorname{Rot}(Q,\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & q_1(1-\cos \varphi) + q_2\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi & q_1\sin \varphi + q_2(1-\cos \varphi) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \\ &\cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & q_1(1-\cos \theta) + q_2\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & -q_1\sin \theta + q_2(1-\cos \theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ \end{split}$$



Grupul rotațiilor relativ la un punct

Demonstrație.

$$= \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \theta) & -\sin\varphi & q_1(1 - \cos(\varphi + \theta)) + q_2\sin(\varphi + \theta) \\ \sin(\varphi + \theta) & \cos(\varphi + \theta) & q_1\sin(\varphi + \theta) + q_2(1 - \cos(\varphi + \theta)) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ = \text{Rot}(Q, \varphi + \theta) = \text{Rot}(Q, \theta + \varphi) = \text{Rot}(Q, \theta) \cdot \text{Rot}(Q, \varphi),$$

aşadar am verificat atât proprietatea de parte stabilă, cât şi comutativitatea compunerii rotaţiilor.



Deducera transformărilor prin concatenare

Metoda clasică de deducere a matricilor transformărilor geometrice se bazează pe compunerea sau concatenarea transformărilor elementare, adică a translațiilor și transformărilor relativ la origine sau relativ la axe. Astfel, dacă e vorba de o transformare relativ la un punct (rotație sau scalare) se aduce punctul în origine, printr-o translație, se aplică transformarea relativ la origine, apoi se aplică translația inversă. Dacă e vorba de reflexie sau forfecare, atunci se aduce mai întâi punctul special în origine printr-o translație, se roteste axa (sau vectorul, în cazul forfecării) astfel încât să se suprapună peste o axă e coordonate (sau versorul axei), se aplică transformarea cerută relativ la origine, apoi se merge invers, pentru a reveni la configurația inițială. Presupunem că stim deja transformările elementare (matricile lor).

Rotația față de un punct oarecare

Să presupunem că vrem să determinăm matricea rotației de unghi θ față de un punct $Q(q_1,q_2)$. Atunci, conform algoritmului descris mai sus, aplicăm o translație de vector de componente $(-q_1,-q_2)$, care duce punctul Q în origine, urmată de o rotație de unghi θ în jurul originii și, în final, de o translație de vector (q_1,q_2) care duce originea în punctul Q. Vom avea, astfel,

$$\begin{split} \mathsf{Rot}(Q,\theta) &= \mathsf{Trans}(q_1,q_2) \cdot \mathsf{Rot}(\theta) \, \mathsf{Trans}(-q_1,-q_2) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & q_1 \\ 0 & 1 & q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -q_1 \\ 0 & 1 & -q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{split}$$

Dacă înmulţim matricile, regăsim formula pe care am stabilit-o în mod direct, mai devreme.

Rotația față de un punct oarecare

Exemplu

Vrem să determinăm matricea unei rotații de unghi 90° relativ la punctul Q(1,1). Conform regulii de mai sus, avem:

$$\begin{split} \text{Rot}(\textit{Q},90^\circ) &= \text{Trans}(1,1) \cdot \text{Rot}(90^\circ) \, \text{Trans}(-1,-1) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{split}$$

Scalarea față de un punct oarecare

Dacă vrem să deducem matricea unei scalări uniforme faţă de un punct $Q(q_1, q_2)$, matricea transformării se obţine, prin concatenare, exact ca matricea rotaţiei:

$$\begin{split} \mathsf{Scale}(Q,s) &= \mathsf{Trans}(q_1,q_2) \cdot \mathsf{Scale}(s) \cdot \mathsf{Trans}(-q_1,-q_2) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & q_1 \\ 0 & 1 & q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -q_1 \\ 0 & 1 & -q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{split}$$

Matricea unei scalării neuniforme se obţine exact la fel, atâta doar că matricea scalării uniforme faţă de origine se înlocuieşte cu matricea scalării neuniforme, în care pe diagonală avem, după cum ştim, s_1 şi s_2 .

Reflexia față de o dreaptă oarecare

Presupunem că dreapta relativ la care vrem să facem reflexia trece prin punctul $Q(q_1, q_2)$ şi are versorul director $\mathbf{w}(w_1, w_2)$. Atunci dreapta face cu axa Ox unghiul θ , cu $\cos \theta = w_1, \sin \theta = w_2$. Prin urmare, pentru a obţine matricea reflexiei, aplicăm, în ordine:

- o translaţie de vector $(-q_1, -q_2)$;
- o rotaţie în jurul originii de unghi $-\theta$;
- reflexia faţă de Ox;
- o rotație în jurul originii de unghi θ ;
- o translaţie de vector (q_1, q_2) .

Reflexia față de o dreaptă oarecare

Astfel, avem

$$\begin{split} & \operatorname{Mirror}(Q, \mathbf{w}) = \operatorname{Trans}(q_1, q_2) \cdot \operatorname{Rot}(\theta) \cdot \operatorname{Mirror}(Q, \mathbf{i}) \cdot \operatorname{Rot}(-\theta) \cdot \\ & \cdot \operatorname{Trans}(-q_1, -q_2) = \\ & = \begin{pmatrix} 1 & 0 & q_1 \\ 0 & 1 & q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 & -w_2 & 0 \\ w_2 & w_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \\ & \cdot \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & 0 \\ -w_2 & w_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -q_1 \\ 0 & 1 & -q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{split}$$

Forfecarea oarecare

Vrem să determinăm matricea forfecării relativ la punctul Q, în direcţia versorului \mathbf{w} , de unghi φ . Paşii pe care îi facem sunt, în esenţă, aceeaşi pe care îi facem în cazul reflexiei:

- o translaţie de vector $(-q_1, -q_2)$ care aduce Q în origine;
- o rotaţie în jurul originii de unghi $-\theta$ care face ca versorul $\mathbf{w}(\cos\theta,\sin\theta)$ să coincidă cu \mathbf{i} ;
- forfecarea faţă de origine în direcţia lui i;
- o rotație în jurul originii de unghi θ ;
- o translaţie de vector (q_1, q_2) .

Forfecarea oarecare

Astfel, avem

$$\begin{split} & \mathsf{Mirror}(Q, \mathbf{w}) = \mathsf{Trans}(q_1, q_2) \cdot \mathsf{Rot}(\theta) \cdot \mathsf{Mirror}(O, \mathbf{i}) \cdot \mathsf{Rot}(-\theta) \cdot \\ & \cdot \mathsf{Trans}(-q_1, -q_2) = \\ & = \begin{pmatrix} 1 & 0 & q_1 \\ 0 & 1 & q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 & -w_2 & 0 \\ w_2 & w_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \mathsf{tg} \, \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \\ & \cdot \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & 0 \\ -w_2 & w_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -q_1 \\ 0 & 1 & -q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{split}$$