50 - Химический потенциал. Тройная точка.

Эту тему вообще не проходили на лекциях так что всё взято из инета.

В термодинамике химический потенциал вещества - это энергия, которая может быть поглощена или высвобождена из-за изменения числа частиц данного вещества, например, в химической реакции или фазовом переходе. Химический потенциал вещества в смеси определяется как скорость изменения свободной энергии термодинамической системы по отношению к изменению количества атомов или молекул вещества, которые добавляются в систему. Таким образом, это частная производная свободной энергии по отношению к количеству вещества, при этом концентрации всех других веществ в смеси остаются постоянными. Когда температура и давление поддерживаются постоянными, а количество частиц выражается в молях, химический потенциал представляет собой частичную молярную свободную энергию Гиббса. При химическом равновесии или в фазовом равновесии общая сумма произведения химических потенциалов и стехиометрических коэффициентов равна нулю, поскольку свободная энергия минимальна. В системе, находящейся в диффузионном равновесии, химический потенциал любого химического соединения везде одинаков.

В физике полупроводников химический потенциал системы электронов при нулевой абсолютной температуре известен как уровень Ферми.

Химический потенциал μ_i вида i (атомного, молекулярного или ядерного) определяется, как и все интенсивные величины, феноменологическим фундаментальным уравнением термодинамики. Это справедливо как для обратимых, так и для необратимых бесконечно малых процессов: [8]

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \sum_{i=1}^n \mu_i\;\mathrm{d}N_i,$$

где $\mathrm{d}U$ - бесконечно малое изменение внутренней энергии U, $\mathrm{d}S$ - бесконечно малое изменение энтропии S, $\mathrm{d}V$ - бесконечно малое изменение объема V для термодинамической системы, находящейся в тепловом равновесии, и $\mathrm{d}N_i$ - бесконечно малое изменение числа частиц N_i разновидностей i при добавлении или вычитании частиц. T - абсолютная температура, S - энтропия, P - давление, а V - объем. Могут быть добавлены другие рабочие термины, например, связанные с электрическими, магнитными или гравитационными полями.


Из приведенного выше уравнения химический потенциал определяется

$$\mu_i = \left(rac{\partial U}{\partial N_i}
ight)_{S,V,N_{i
eq i}}.$$

ТРОЙНАЯ ТОЧКА в термодинамике, точка на диаграмме состояния, соответствующая равновесному сосуществованию трёх фаз вещества. В соответствии с Гиббса правилом фаз однокомпонентная система в состоянии термодинамич. равновесия не может иметь более трёх фаз, которые существуют одновременно только при определённых значениях темп-ры Т и давления р. Эти значения определяют координаты Т. т. на диаграмме р–Т (см., напр., рис. к ст. Пар). Стабильность Т. т. позволяет использовать Т. т. воды (T=273,16 K, p=609 Па) в качестве реперной точки абсолютной термодинамич. шкалы температур.

Тройная точка на примере Н2О:

Думаю, многим людям известны два факта: вода кипит при 100 градусах и в горах вода кипит при меньшей температуре. Можно сделать вывод, что состояние вещества зависит от двух параметров - температуры и давления. Посмотрим на простую фазовую диаграмму. Данное изображение как раз помогает понять, как именно ведет себя вода при разных условиях.



Получается, если мы снизим давление, то и температура кипения снизится (я поставил там фиолетовую стрелочку). И наоборот - при повышении давления окружающего воздуха вода начнет кипеть при большей температуре.

Самое интересное место на этой диаграмме - тройная точка. Она достигается при температуре 0,01 градуса Цельсия и при давлении в 200 раз меньшем атмосферного (дома повторить сложновато). В этих условиях вода может находится сразу в трех состояниях - в жидком, газообразном и твердом. То есть, вода будет одновременно и кипеть, и кристаллизовываться!